

Solaris 9 12/03 安装指南

Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 版权所有 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 保留所有权利。

本产品或文档受版权保护,并按照限制其使用、复制、发行和反汇编的许可证进行分发。未经 Sun 及其许可方(如果有)的事先书面许可,不得以任何形式、任何手段复制本产品或文档的任何部分。第三方软件(包括字体技术)由 Sun 供应商提供版权和许可。

本产品的某些部分来源于 Berkeley BSD 系统,并获得了加利福尼亚大学的许可。 UNIX 是在美国和其它国家/地区的注册商标,经 X/Open Company, Ltd. 独家许可。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、docs.sun.com、AnswerBook、AnswerBook、JumpStart、Solaris Web Start、Power Management、Sun ONE Application Server、Solaris Flash、Solaris Live Upgrade 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国家/地区的商标、注册商标或服务标记。所有 SPARC 商标均需按许可证使用,它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其它国家/地区的商标或注册商标。带有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和被许可方开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念 方面为计算机行业所作的先行努力。Sun 以非独占方式从 Xerox 获得 Xerox 图形用户界面的许可证,该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 且在其它方面遵守 Sun 的书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

美国联邦政府采购须知:商业软件的政府用户应遵守标准许可证条款和条件。

本文档按"原样"提供,对所有明示或默示的条件、陈述和担保,包括对适销性、适用性和非侵权性的默示保证,均不承担任何责任,除非此免责声明的适用范围在法律上无效。





内容

序 19

| 1 | 规划 | Solaris | 安装或升级 | 13(主题 |) 23 |
|---|--------|---------|-------------|---------|------|
| | ハントイ・ハ | JUIALIS | X 12 3/1 3/ | X \ KEX | , 20 |

规划 Solaris 安装或升级(概述) 25
 任务图:安装或升级 Solaris 软件 25
 初始安装还是升级? 26
 初始安装 26
 升级 27
 从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装? 29
 使用 DVD 介质 29
 Sun ONE Application Server 安装后配置 29

x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE

3 选择 Solaris 安装方法(概述) 31

Solaris Web Start 安装程序 31
Solaris suninstall 程序 32
定制 JumpStart 安装方法 32
Solaris Flash 安装功能 32
WAN Boot 安装方法 33
Solaris Live Upgrade 方法 33
SPARC: 出厂设置 JumpStart 安装方法 34

- 4 准备 Solaris 安装或升级(主题) 35
- 5 系统要求和原则(规划) 37

内存要求 37

分配磁盘空间 37

通用磁盘空间规划和建议 38

软件组的磁盘空间建议 38

SPARC: 如何分配交换空间 3

使用 Solaris 安装 CD 时的要求 39

x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改 41

6 在安装或升级前收集信息(规划) 43

安装核对表 43

安装工作表 44

升级核对表 48

升级工作表 49

7 预先配置系统配置信息(任务) 53

预先配置系统配置信息的优点 53

预先配置系统配置信息的方法 54

使用 sysidcfg 文件进行预先配置 55

sysidcfg 文件的语法规则 56

sysidcfg 文件关键字 57

▼ 创建 sysidcfg 配置文件 59

使用名称服务进行预先配置 61

- ▼ 使用 NIS 预先配置语言环境 61
- ▼ 使用 NIS+ 预先配置语言环境 63

使用 DHCP 服务预先配置系统配置信息(任务) 63

为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏 64

- ▼ 如何创建选项以支持 Solaris 安装 (DHCP Manager) 70
- ▼ 如何创建宏以支持 Solaris 安装 (DHCP Manager) 7

SPARC: 预先配置 Power Management 信息 72

8 升级 Solaris 操作环境(规划) 73

升级 (概述) 73

Solaris 升级方法 74

4 Solaris 9 12/03 安装指南 • 2003 年 12 月

使用 Solaris Live Upgrade 75 使用定制 JumpStart 升级 75 使用磁盘空间重新分配来进行升级 75 升级前备份系统 76

- 9 准备从网络安装(主题) 77
- 10 准备从网络安装(概述) 79

网络安装规划简介 79

网络安装所需的服务器 79 使用 DHCP 提供网络安装参数

11 准备使用 DVD 介质从网络安装(任务) 83

任务图:准备使用 DVD 介质从网络安装 83 使用 DVD 介质创建安装服务器 84

▼ 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器 84

81

- ▼ x86: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 x86 安装服务器 87 使用 DVD 映像在子网上创建引导服务器 90
- ▼ 使用 DVD 映像在子网上创建引导服务器 90 使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统 91
 - ▼使用 add install client (DVD) 通过网络添加要安装的系统 92
- 12 准备使用 CD 介质从网络安装(任务) 95

任务图:准备使用 CD 介质从网络安装 95 使用 CD 介质创建 SPARC 安装服务器 96

- ▼ SPARC: 使用 SPARC CD 介质创建 SPARC 安装服务器 96 使用 CD 介质创建 x86 安装服务器 100
 - ▼ x86: 使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器 100

为 CD 介质创建一个跨平台安装服务器 104

- ▼ 使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建 x86 安装服务器 105
- ▼ 使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器 110 使用 CD 映像在子网上创建引导服务器 115
 - ▼ 使用 CD 映像在子网上创建引导服务器 115

添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统 116

▼使用 add install client (CD) 添加要从网络安装的系统 117

13 准备从网络安装(命令参考) 121

14 使用 Solaris Web Start 程序(任务) 123

Solaris Web Start 程序 GUI 或 CLI 123

SPARC: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级 124 SPARC: 任务图: 执行 Solaris Web Start 安装 124

▼ SPARC: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级 125

x86: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级 128

x86: 任务图: 执行 Solaris Web Start 安装 128

▼ x86: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级 129

Solaris Web Start 安装后和升级任务 134

▼ 升级后更正本地修改 134

15 使用 Solaris suninstall 程序(任务) 135

Solaris suninstall 程序 135

SPARC: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级 135

SPARC: 任务图: 执行 Solaris suninstall 程序 安装 136

▼ SPARC: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级 136

x86: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级 138

x86: 执行 suninstall 安装任务图 139

▼ x86: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级 139

Solaris suninstall 程序升级后任务 143

▼ 升级后更正本地修改 144

16 Solaris Flash 安装功能(主题) 145

17 Solaris Flash (概述和规划) 147

Solaris Flash 简介 147

使用初始安装来安装克隆系统 147

使用 Solaris Flash 差别归档文件更新克隆系统 148

规划 Solaris Flash 安装 151

设计主系统的初始安装 15

规划 Solaris Flash 归档文件的创建 153

规划 Solaris Flash 归档文件的安装 156

创建 Solaris Flash 归档文件(任务) 159 159

任务图: 创建 Solaris Flash 归档文件

安装主系统 160

> ▼ 安装主系统以进行初始安装 160

创建定制脚本 161

- ▼ 创建创建前脚本 161
- ▼ 创建部署前脚本 163
- ▼ 创建部署后脚本 164
- ▼ 创建重引导脚本 164

创建 Solaris Flash 归档文件 165

- ▼ 创建 Solaris Flash 归档文件用于初始安装 165
- ▼ 更新主映像,并创建差别归档文件 169

安装和管理 Solaris Flash 归档文件(任务) 173

安装 Solaris Flash 归档文件的过程参考 管理 Solaris Flash 归档文件 拆分 Solaris Flash 归档文件 174 合并 Solaris Flash 归档文件 175 从归档文件中提取信息 176

Solaris Flash (参考)

Solaris Flash 归档文件段说明 177 Solaris Flash 关键字 一般关键字 179 Identification 段的关键字 179 用户自定义段关键字 182 Solaris Flash flar create 命令 182 flar create 183

定制 JumpStart 安装(主题) 187

22 定制 JumpStart(概述) 189

定制 JumpStart 简介 JumpStart 程序如何安装 Solaris 软件 190

23 准备定制 JumpStart 安装(任务) 195

任务图:准备定制 JumpStart 安装 195 为联网的系统创建配置文件服务器 197

- ▼在服务器上创建 JumpStart 目录 197
- ▼ 允许所有系统访问配置文件服务器 198

为独立系统创建配置文件盘 200

- ▼ SPARC: 创建配置文件盘 200
- ▼ x86: 创建配置文件盘 202

创建 rules 文件 204

rules 文件的语法 204

▼ 创建 rules 文件 205

rules 文件实例 206

创建配置文件 207

配置文件语法 207

▼ 创建配置文件 208

配置文件实例 208

测试配置文件 213

- ▼ 创建用于测试配置文件的临时 Solaris 9 环境 214
- ▼测试配置文件 214

配置文件测试实例 216

验证 rules 文件 217

▼验证 rules 文件 217

24 使用可选的定制 JumpStart 功能(任务) 219

创建开始脚本 219

关于开始脚本的重要信息 220 用开始脚本创建派生配置文件

创建结束脚本 221

关于结束脚本的重要信息 221

▼ 使用结束脚本添加文件 221

使用结束脚本添加软件包或修补程序 222

使用结束脚本定制根环境 224

使用结束脚本设置系统的超级用户口令 225

使用结束脚本与 Web Start 安装程序一起安装软件 226

创建压缩的配置文件 226

▼ 创建压缩的配置文件 227

压缩的配置文件实例 227

创建磁盘配置文件 228

▼ SPARC: 创建磁盘配置文件 22
 SPARC: 磁盘配置文件实例 229
 ▼ x86: 创建磁盘配置文件 229
 x86: 磁盘配置文件实例 230
 使用站点特定的安装程序 232

25 创建定制规则和探测关键字(任务) 233

探测关键字 233

创建 custom_probes 文件 234

custom probes 文件的语法 234

custom probes 中的函数名称的语法 234

▼ 创建 custom probes 文件 235

custom probes 文件和关键字的实例 235

验证 custom probes 文件 236

▼ 验证 custom probes 文件 237

26 执行定制 JumpStart 安装(任务) 239

SPARC: 执行定制 JumpStart 安装 239

SPARC: 任务图:针对定制 JumpStart 安装设置系统 239

▼准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件 240

▼ SPARC: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级 242

x86: 执行定制 JumpStart 安装 243

x86: 任务图:针对定制 JumpStart 安装设置系统 243 ▼ x86:使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级 244

27 使用定制 JumpStart 进行安装 (示例) 249

站点安装样例 249

创建安装服务器 250

x86: 创建市场营销系统的引导服务器 252

创建 JumpStart 目录 252

共享 JumpStart 目录 253

SPARC: 创建工程设计组的配置文件 253

x86: 创建市场营销组的配置文件 253

更新 rules 文件 254

验证 rules 文件 254

SPARC: 将工程设计系统设置为从网络安装 255

x86: 将市场营销系统设置为从网络安装 255 SPARC: 引导工程设计系统并安装 Solaris 9 软件 256 x86: 引导市场营销系统并安装 Solaris 9 软件 256

28 定制 JumpStart (参考) 257

规则关键字和值 257 配置文件关键字和值 261 配置文件关键字一览 261 配置文件关键字说明和实例 263 定制 JumpStart 环境变量 285 探测关键字和值 287

29 Solaris Live Upgrade (主题) 289

30 Solaris Live Upgrade(概述) 291

Solaris Live Upgrade 简介 291 Solaris Live Upgrade 进程 292 创建引导环境 292 使用镜像文件系统创建引导环境 296 升级引导环境 302 激活引导环境 304 回退到原始引导环境 305 维护引导环境 307

31 Solaris Live Upgrade (规划) 309

Solaris Live Upgrade 要求 Solaris Live Upgrade 的系统要求 Solaris Live Upgrade 的磁盘空间要求 310 创建 RAID-1 卷(镜像)时 Solaris Live Upgrade 的要求 311 使用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序 必需的软件包 311 使用软件包和修补程序升级系统 312 检查系统修补程序级别 313 关于使用 lucreate 命令创建文件系统的原则 313 关于为文件系统选择片的原则 关于为根 (/) 文件系统选择片的原则

| 关于为镜像的文件系统选择片的原则 | 314 |
|--------------------------------|-----|
| 为交换文件系统选择片的原则 316 | |
| 关于为可共享文件系统选择片的原则 | 317 |
| 定制新引导环境的内容 317 | |
| 在引导环境之间同步文件 318 | |
| 向 /etc/lu/synclist 中添加文件 | 318 |
| 强制引导环境之间的同步 319 | |
| 从远程系统使用 Solaris Live Upgrade 3 | 20 |
| | |

32 使用 Solaris Live Upgrade 创建引导环境(任务) 321

关于 Solaris Live Upgrade 界面 321 使用 Solaris Live Upgrade 菜单 321 任务映射:安装 Solaris Live Upgrade 并创建引导环境 323 安装 Solaris Live Upgrade 323

▼ 安装 Solaris Live Upgrade 323

启动和停止 Solaris Live Upgrade(字符界面) 324

- ▼ 启动 Solaris Live Upgrade 菜单 324
- ▼停止 Solaris Live Upgrade 菜单 325

创建新引导环境 325

- ▼ 创建引导环境(字符界面) 326
- ▼第一次创建引导环境(命令行界面) 330
- ▼ 创建引导环境并合并文件系统(命令行界面) 332
- ▼ 创建引导环境并拆分文件系统(命令行界面) 333
- ▼ 创建引导环境并重新配置交换(命令行界面) 334
- ▼ 创建引导环境并使用列表重新配置交换(命令行界面) 336
- ▼ 创建引导环境并复制可共享文件系统(命令行界面) 338
- ▼ 从另一个源创建引导环境(命令行界面) 339
- ▼ 为 Flash 归档文件创建空引导环境(命令行界面) 340
- ▼ 创建带 RAID-1 卷 (镜像)的引导环境(命令行界面) 341
- ▼ 创建引导环境以及定制内容 (命令行界面) 346

33 使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务) 349

任务图:升级引导环境 349

升级引导环境 350

升级原则 350

- ▼ 在引导环境中升级操作系统映像(字符界面) 351
- ▼ 在引导环境中升级操作系统映像(命令行界面) 352

- ▼ 从多张 CD 升级操作系统映像 (命令行界面) 352
- ▼ 创建由 Solaris Live Upgrade 使用的配置文件 353
- ▼ 测试 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件 356
- ▼ 使用 Solaris Live Upgrade 进行带有配置文件的升级(命令行界面) 357 在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件 358
 - ▼ 在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件(字符界面) 359
 - ▼ 在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面) 360
 - ▼ 使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面) 361
- ▼ 使用配置文件重要字安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面) 362 激活引导环境 362
 - ▼ x86: (可选) 在激活前升级引导软盘
 - ▼ 激活引导环境(字符界面) 363
 - ▼ 激活引导环境(命令行界面) 364
 - ▼激活引导环境并同步文件(命令行界面) 365
- 故障恢复:回退到原始引导环境(命令行界面) 366
 - ▼ 在成功创建新的引导环境后回退
 - ▼ SPARC: 从失败的引导环境激活中回退 366
 - ▼ SPARC: 使用 DVD、CD 或网络安装映像退回到原始引导环境 367
 - ▼ x86: 使用不同磁盘上的引导环境回退
 - ▼ x86: 使用同一个磁盘上的引导环境回退 369

34 维护 Solaris Live Upgrade 引导环境(任务) 371

Solaris Live Upgrade 维护概述 371

显示所有引导环境的状态

- ▼ 显示所有引导环境的状态 (字符界面) 372
- ▼ 显示所有引导环境的状态(命令行界面) 373

更新以前配置的引导环境 373

- ▼ 更新以前配置的引导环境(字符界面) 374
- ▼ 更新以前配置的引导环境(命令行界面) 374

取消预定的创建、升级或复制作业

- ▼ 取消预定的创建、升级或复制作业(字符界面) 375
- ▼ 取消预定的创建、升级或复制作业(命令行界面) 375

比较引导环境 376

- ▼ 比较引导环境(字符界面) 376
- ▼ 比较引导环境(命令行界面) 377

删除非使用中的引导环境 377

> ▼ 删除非使用中的引导环境(字符界面) 377

| | ▼ 显示使用中的引导环境的名称(字符界面) 378 |
|----|--|
| | ▼显示使用中的引导环境的名称(命令行界面) 378 |
| | 更改引导环境的名称 379 |
| | ▼ 更改非使用中的引导环境的名称(字符界面) 379 |
| | ▼ 更改非使用中的引导环境的名称(命令行界面) 379 |
| | 添加或更改与引导环境名称相关联的说明 380 |
| | ▼使用文本添加或更改引导环境的说明 380 |
| | ▼使用文件添加或更改引导环境名称的说明 380 |
| | ▼ 从文本说明确定引导环境名称 381 |
| | ▼ 从文件中的说明确定引导环境名称 381 |
| | ▼ 从名称确定引导环境说明 381 |
| | 查看引导环境的配置 382 |
| | ▼ 查看每个非使用中的引导环境的配置(字符界面) 382 |
| | ▼ 查看引导环境的配置(命令行界面) 382 |
| | |
| 35 | Solaris Live Upgrade (实例) 385 |
| | 使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的实例(命令行界面) 385 |
| | 在使用中的引导环境中安装 Live Upgrade 385 |
| | 创建引导环境 386 |
| | 升级非使用中的引导环境 386 |
| | 检查引导环境是否可引导 386 |
| | 激活非使用中的引导环境 386 |
| | 回退到源引导环境 387 |
| | 拆离和升级镜像某一面的实例 388 |
| | 使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的实例(字符界面) 391 |
| | 在使用中的引导环境中安装 Live Upgrade 391 |
| | 创建引导环境 391 |
| | 升级非使用中的引导环境 393 |

激活非使用中的引导环境 393

▼删除非使用中的引导环境(命令行界面) 378

显示使用中的引导环境的名称 378

- 36 Solaris Live Upgrade (命令参考) 395
- 37 使用 WAN Boot 通过广域网安装(主题) 397

38 WAN Boot (概述) 399

什么是 WAN Boot? 399

何时使用 WAN Boot 400

WAN Boot 如何工作(概述) 400

WAN Boot 安装中的事件序列 400

在 WAN Boot 安装期间保护数据 402

WAN Boot 支持的安全配置(概述) 403

安全 WAN Boot 安装配置 404

不安全 WAN Boot 安装配置 404

39 准备安装 WAN Boot (规划) 405

WAN Boot 要求和原则 405

Web 服务器软件要求和原则 406

服务器配置选项 407

在文档根目录中存储安装和配置文件 407

在 /etc/netboot 分层结构中存储配置和安全信息 408

存储 wanboot-cgi 程序 411

数字证书要求 411

WAN Boot 安全限制 412

收集 WAN Boot 安装的信息 412

40 准备通过 WAN Boot (任务) 安装 415

任务图:准备通过广域网安装 415

配置 WAN Boot 服务器 418

创建文档根目录 418

创建 WAN Boot 最小根文件系统 418

在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序 420

在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构 422

将 WAN Boot CGI 程序复制到 WAN Boot 服务器 423

(可选)使用 HTTPS 保护数据 424

创建定制 JumpStart 安装文件 428

创建 Solaris Flash 归档文件 428

创建 sysidcfg 文件 429 创建配置文件 创建 rules 文件 431 (可洗) 创建开始脚本和结束脚本 创建配置文件 433 创建系统配置文件 创建 wanboot.conf 文件 (可选)通过 DHCP 服务器提供配置信息 438 (可选) 配置 WAN Boot 日志服务器 439 ▼ 配置日志服务器 439

41 SPARC: 使用 WAN Boot 安装(任务) 441

任务图:使用 WAN Boot 安装客户机 441 准备进行 WAN Boot 安装的客户机 442 检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持 442 检查客户机 OBP 中的 net 设备假名 443 在客户机上安装密钥 444 安装客户机 449 执行非交互 WAN Boot 安装 450

执行非交互 WAN Boot 安装 450 执行交互 WAN Boot 安装 452 使用 DHCP 服务器安装 455 使用本地 CD 介质安装 456

42 SPARC: 安装 WAN Boot (实例) 461

站点安装样例 461 创建文档根目录 463 创建 WAN Boot 最小根文件系统 463 在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序 463 创建 /etc/netboot 分层结构 464 将 wanboot-cgi 程序复制到 WAN Boot 服务器 464 将 WAN Boot 服务器配置为使用 HTTPS 为客户机提供受信任证书 (可选)将专用密钥和证书用于客户机认证 465 为服务器和客户机创建密钥 466 创建 Solaris Flash 归档文件 466 创建 sysidcfg 文件 创建客户机的配置文件

创建并验证 rules 文件 468 创建系统配置文件 468 创建 wanboot.conf 文件 469 将 WAN Boot 服务器配置为日志服务器 470 检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持 470 检查 OBP 中的 net 设备假名 471 在客户机上安装密钥 471 安装客户机 472

43 WAN Boot (参考) 475

WAN Boot 安装命令 475 OBP 命令 477 系统配置文件设置和语法 478 wanboot.conf 文件参数和语法 479

A Solaris 软件参考(主题) 483

B Solaris 9 介质的结构 (参考) 485

SPARC: Solaris 9 介质 485

SPARC: Solaris 9 介质的目录结构 486

SPARC: Solaris SPARC Platform Edition DVD 目录结构 486

SPARC: Solaris 安装 CD 目录结构 488

SPARC: Solaris 软件 SPARC Platform Edition CD 目录结构 488

SPARC: Solaris SPARC Platform Edition Languages CD 目录结构 490

x86: Solaris 9 介质 492

x86: Solaris 9 介质的目录结构 493

Solaris x86 Platform Edition DVD 目录结构 493

x86: Solaris 安装 CD 目录结构 494

x86: Solaris 软件 x86 Platform Edition CD 目录结构 495

x86: Solaris x86 Platform Edition Languages CD 目录结构 496

- C 平台名称和组(参考) 499
- D 语言环境值(参考) 501
- E 疑难解答(任务) 509

设置网络安装时的问题 509

引导系统时的问题 510

从介质引导:错误信息 510

从介质引导:一般问题 511

从网络引导:错误信息 513

从网络引导:一般问题 515

Solaris 9 操作环境的初始安装 516

▼ x86: 检查 IDE 磁盘上的坏块 516

升级 Solaris 9 操作环境 518

升级:错误信息 518

升级: 一般问题 519

▼ 在升级失败后继续进行升级 520

在运行 Veritas VxVm 时使用 Solaris Live Upgrade 进行升级,系统将发出应急信息 520

x86: 缺省情况下不会在不包含现有服务分区的系统上创建服务分区 522

F 远程安装或升级(任务) 525

SPARC: 使用 Solaris Web Start 程序从远程 DVD-ROM 或 CD-ROM 安装或升级 525

▼ SPARC: 从远程 DVD-ROM 和 CD-ROM 安装或升级 525

G 附加 SVR4 封装要求(参考) 529

封装要求概述 529

定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 非使用中的引导环境的要求 530 \$PKG_INSTALL_ROOT 和 \$BASEDIR 之间的差别概述 531

Solaris Live Upgrade 非使用中的引导环境顺应性 532

对于定制 JumpStart 程序的升级顺应性 533

H 升级到 Solaris 更新发行版(任务) 535

升级到 Solaris 更新发行版 535

- ▼运行 analyze patches 脚本 536
- ▼ 查看修补程序分析器输出 536

I x86: 准备从 Solaris Device Configuration Assistant 或网络引导(任务) 539

x86: 将引导软件复制到软盘 539

> ▼ x86: 将引导软件复制到软盘 539

x86: PXE 网络引导 540

J Solaris 9 更新 543

Solaris 9 9/02 发行版 543 Solaris 9 12/02 发行版 543 Solaris 9 4/03 发行版 544 Solaris 9 8/03 发行版 545 Solaris 9 12/03 发行版 545

术语汇编 547

索引 559

序

本书说明了如何在联网和非联网的 SPARC® 以及基于 x86 体系结构的系统中安装和升级 Solaris $^{\text{TM}}$ 9 操作环境。

本书不包括关于如何设置系统硬件或其它外围设备的说明。

注意: Solaris 操作环境在两种类型的硬件或平台(即 SPARC 和 x86)上运行。本文档中的信息对两种平台都适用,除非在特别的章、节、说明、项目文字、图形、表、实例或代码实例中另行说明。

注意: 在本文档中,术语"x86"是指 Intel 32 位微处理器芯片系列和 AMD 制造的兼容微处理器芯片系列。

本书的读者

本书适用于负责安装 Solaris 操作环境的系统管理员。本书同时提供了以下两种类型的信息。

- 高级 Solaris 安装信息,适用于在联网环境中管理多台 Solaris 计算机的企业系统管理
- 基本 Solaris 安装信息,适用于不经常执行 Solaris 安装或升级的系统管理员

相关书籍

表 P-1 列出了在安装 Solaris 软件时所需的相关信息。

表 P-1 相关信息

| 信息 | 说明 | |
|--|---|--|
| 《System Administration Guide: Basic Administration》 | 说明如何备份系统文件 | |
| 《Solaris 9 12/03 发行说明》 | 说明所有错误、已知问题、正被停止使用的软件以及与 Solaris 发行版相关的修补程序 | |
| SPARC : 《Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide》 | 包含有关所支持的硬件的信息 | |
| Solaris 9 12/03 Package List | 列出并说明 Solaris 9 12/03 操作环境中的软件包 | |

联机访问 Sun 文档

通过 docs.sun.comSM Web 站点可以联机访问 Sun 技术文档。您可以浏览 docs.sun.com 归档文件或查找特定书名或主题。URL 是 http://docs.sun.com。

订购 Sun 文档

Sun Microsystems 提供了一些印刷的产品文档。有关文档列表以及如何订购它们,请参见 http://docs.sun.com 上的"购买印刷文档"。

印刷惯例

以下表格说明了本书中使用的印刷惯例。

表 P-2 印刷惯例

| 字体或符号 | 含义 | 示例 |
|-----------|---------------------|----------------------------------|
| AaBbCc123 | 命令、文件和目录的名称;计算机屏幕输 | 编辑 .login 文件。 |
| | 出 | 使用 ls -a 列出所有文件。 |
| | | machine_name% 您有邮件。 |
| AaBbCc123 | 您键入的内容,与计算机屏幕输出的内容 | machine_name% su |
| | 相对照 | 口令: |
| AaBbCc123 | 命令行占位符: 用实际名称或实际值替换 | 要删除文件,请键入 rm filename。 |
| AaBbCc123 | 书名、新词、术语或要强调的词。 | 请阅读《用户指南》第6章。 |
| | | 这些称为 类 选项。 |
| | | 必须是 超级用户 才能执行此操 作。 |

命令示例中的 Shell 提示符

下表显示了 C shell、Bourne shell 和 Korn shell 的缺省系统提示符和超级用户提示符。

表 P-3 shell 提示符

| Shell | 提示符 |
|-----------------------------------|---------------|
| C shell 提示符 | machine_name% |
| C shell 超级用户提示符 | machine_name# |
| Bourne shell 和 Korn shell 提示符 | \$ |
| Bourne shell 和 Korn shell 超级用户提示符 | # |

第1章

规划 Solaris 安装或升级(主题)

本部分将引导您完成规划 Solaris 操作环境的安装或升级的过程。

| 第2章 | 提供有关在安装或升级之前需要作出的决定的信息。 |
|-------|--|
| 第 3 章 | 提供有关不同 Solaris 安装技术的详细信息,以帮助您选择 最适合您的环境的方法。 |

规划 Solaris 安装或升级(概述)

本章向您提供有关在安装或升级 Solaris 操作环境之前需要作出的决定的信息。本章包含以下几节:

- 第 25 页"任务图:安装或升级 Solaris 软件"
- 第 26 页"初始安装还是升级?"
- 第 29 页"从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装?"
- 第 29 页"使用 DVD 介质"
- 第 29 页 "Sun ONE Application Server 安装后配置"
- 第 29 页 "x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE"

注意:本书采用**片**这一术语,但某些 Solaris 文档和程序可能将片称为分区。为了避免混淆,本书将 fdisk 分区(仅受 Solaris *x86 Platform Edition* 支持)和 Solaris fdisk 分区中的子分区区别开来,后者可被称为片或分区。

任务图:安装或升级 Solaris 软件

以下任务图是安装或升级 Solaris 操作环境的必要步骤的概述。使用此任务图标识所有需要做出的决定,以便为您的环境进行最高效的安装。

表 2-1 任务图:安装或升级 Solaris 软件

| 任务 | 说明 | 参考 |
|------------|------------------|-------------------|
| 选择初始安装或升级。 | 确定您是要执行初始安装还是升级。 | 第 26 页"初始安装还是升级?" |

表 2-1 任务图:安装或升级 Solaris 软件 (续下)

| 任务 | 说明 | 参考 |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| 选择安装方法。 | Solaris 操作环境提供了若干种安装或升级方法。选择 最适合于您的环境的安装方法。 | 第 3 章 |
| 查看系统要求。另外,规 划并分配磁盘空间和交换 空间。 | 确定您的系统是否符合安装或升级的最低要求。在您的系统上,为要安装的 Solaris 操作环境组件分配磁盘空间。确定适合系统的正确的交换空间布局。 | 第5章 |
| 选择安装位置。 | 您可以从本地介质或网络安装 Solaris 软件。确定最适合于您的环境的安装位置。 | 第 29 页"从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装?" |
| 收集关于您的系统的信 息。 | 使用检查清单并完成工作表以收集在安装或升级时需要的全部信息。 | 第 6 章 |
| (可选)预先配置系统信息。 | 您可以预先配置系统信息以避免在安装或升级时被提示输入该信息。 | 第7章 |
| (可选)准备从网络安装 Solaris 软件。 | 如果您选择从网络安装 Solaris 软件,则要创建一个安装服务器,并创建一个引导服务器(如有必要),然后 | 要通过局域网安装,请参见 第 12 章。 |
| | 将系统设置为从网络安装。 | 要通过广域网安装,请参见 第 40 章。 |
| (仅限于升级)执行升级 前的任务。 | 备份您的系统,确定您是否进行需要重新分配磁盘空间的升级并查找 Solaris 更新发行版可能覆盖的修补程序。 | 第8章 |
| 安装或升级。 | 使用所选的 Solaris 安装方法来安装或升级 Solaris 软件。 | 提供安装方法详细说明的章节 |
| 解答安装问题 | 当您遇到有关安装的问题时,请查看疑难解答信息。 | 附录E |

初始安装还是升级?

您可以选择执行初始安装,或者如果您的系统已经在运行 Solaris 操作环境,则可升级您 的系统。

初始安装

初始安装将用 Solaris 操作环境的新版本覆写系统磁盘。如果您的系统目前没有运行 Solaris 操作环境,则您必须执行初始安装。

如果系统已经在运行 Solaris 操作环境,则您可以选择执行初始安装。如果要保存任何本 地修改,则必须在安装之前对这些本地修改进行备份。这样在完成安装后,您就可以恢 复这些本地修改。

您可以使用任何 Solaris 安装方法来执行初始安装。有关不同的 Solaris 安装方法的详细信息,请参见第 3 章。

升级

升级会将 Solaris 操作环境的新版本与系统磁盘上的现有文件合并在一起。升级将最大限度地保留您对 Solaris 操作环境的前一版本所作的修改。

可以升级运行 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 软件的任何系统。 要查看系统上运行的 Solaris 软件的版本,请键入以下命令:

\$ uname -a

可以使用以下安装方法升级 Solaris 操作环境。

注意:使用 smosservice patch 升级无盘客户机。有关详细说明,请参见《System Administration Guide: Basic Administration》或 smosservice(1M)。

Solaris 升级方法

表 2-2 SPARC: Solaris 升级方法

| 当前 Solaris 操作环境 | Solaris 升级方法 |
|---|--|
| Solaris 2.6 · Solaris 7 · Solaris 8 · Solaris 9 | Solaris™ Web Start 程序 Solaris suninstall 程序 定制 JumpStart™ 方法 Solaris Live Upgrade |

表 2-3 x86: Solaris 升级方法

| 当前 Solaris 操作环境 | Solaris 升级方法 |
|-----------------|---|
| Solaris 2.6 | 从 DVD 介质或网络安装映像进行安装: ■ Solaris Web Start 程序 ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 |
| | 从 CD 介质安装: ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 |

表 2-3 x86: Solaris 升级方法 (续下)

| 当前 Solaris 操作环境 | Solaris 升级方法 |
|-----------------------|--|
| Solaris 7 | 从 DVD 介质或网络安装映像进行安装: ■ Solaris Web Start 程序 ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 ■ Solaris Live Upgrade 从 CD 介质安装: ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 ■ Solaris Live Upgrade |
| Solaris 8 × Solaris 9 | 从 DVD 或 CD 介质或网络安装映像进行安装: ■ Solaris Web Start 程序 ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 ■ Solaris Live Upgrade |

升级限制

注意: 有关使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的限制条件,请参见第 309 页 "Solaris Live Upgrade 要求"。

不能将系统升级为系统上未安装的软件组。例如,如果您已在您的系统上安装了最终用户 Solaris 软件组,您就不能使用升级选项来升级到开发者 Solaris 软件组。不过,在升级期间可以向系统添加不属于当前已安装的软件组的软件。

如果您已经在运行 Solaris 9 操作环境,并且已安装了个别修补程序,则升级到 Solaris 9 更新发行版时将产生以下结果:

- 任何作为 Solaris 9 更新发行版的一部分提供的修补程序都将重新应用到您的系统。 无法取消这些修补程序。
- 任何先前已安装在系统上但不包含在 Solaris 9 更新发行版中的修补程序都将被删除。

您可以使用修补程序分析器来确定通过升级到 Solaris 9 更新发行版要删除哪些修补程序(如果有)。有关使用修补程序分析器的详细说明,请参见第 535 页"升级到 Solaris 更新发行版"。

从网络安装还是从 DVD 或 CD 安装?

Solaris 软件是在 DVD 或 CD 介质上分发的,因此您可以安装或升级可访问 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统。

如果您的系统没有本地 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器,或者如果您正在安装若干个系统并且不希望向每个本地驱动器中放入光盘来安装 Solaris 软件,则可以将系统设置为从远程 DVD 或 CD 映像来安装。

您可以使用所有 Solaris 安装方法来从网络上安装系统。但是,通过使用 Solaris Flash 安装功能或定制 JumpStart 安装从网络安装系统,您可以在一个大型企业中集中处理和自动完成安装进程。有关不同安装方法的详细信息,请参见第 3 章。

从网络安装 Solaris 软件时需要进行初始设置。有关准备通过局域网安装的详细说明,请参见第 12 章。有关准备通过广域网安装的说明,请参见第 40 章。

使用 DVD 介质

当您使用 DVD 介质并被要求从 ok 提示符引导时,请始终键入以下命令:

ok boot cdrom

Sun ONE Application Server 安装后配置

如果您正在使用 SunTM ONE Application Server,您需要在安装 Solaris 操作环境后配置该服务器。有关配置 Application Server 的信息,请参见《Sun ONE Application Server 7 Standard Edition Getting Started Guide》。

x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE

Solaris Device Configuration Assistant 程序用于执行各种硬件配置和引导任务。使用 Device Configuration Assistant 从 DVD、CD、网络安装映像或软盘上的软件副本来引导。您可以通过以下方法访问 Solaris Device Configuration Assistant:

- 通过从 Solaris DVD、Solaris 安装 CD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 引导。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
- 通过从带有 Preboot Execution Environment (PXE) 的 Solaris 软件的网络安装映像引 导。PXE 使您可以不使用引导软盘,直接从网络引导系统。系统必须支持 PXE。使 用系统的 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具,可以使系统使用 PXE。有关 将系统配置为使用 PXE 网络引导的详细信息,请参见第 540 页 "x86: PXE 网络引导
- 通过软盘引导。可以通过以下方法将 Device Configuration Assistant 软件复制到软 盘:
 - 通过使用附录 I 中的复制过程从 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 将软件复制到软盘。
 - 从 Solaris Developer Connection(其网址为 http://soldc.sun.com/support/drivers/dca diskettes) 下载该软 件,并将其复制到软盘中。

选择 Solaris 安装方法(概述)

本章说明不同的安装技术。Solaris 操作环境提供了若干种安装或升级方法。每种安装技术都提供了不同的适用于特定安装要求和环境的功能。请选择最适合您的环境的技术。

- 第 31 页 "Solaris Web Start 安装程序"
- 第32页 "Solaris suninstall 程序"
- 第 32 页 "定制 JumpStart 安装方法"
- 第 32 页 "Solaris Flash 安装功能"
- 第 33 页 "WAN Boot 安装方法"
- 第 33 页 "Solaris Live Upgrade 方法"
- 第 34 页 "SPARC: 出厂设置 JumpStart 安装方法"

Solaris Web Start 安装程序

Solaris DVD 或 Solaris 安装 CD 上的 Solaris Web Start 安装程序可以使用图形用户界面 (GUI) 或命令行界面 (CLI) 运行。 Solaris Web Start 程序引导您一步步安装或升级 Solaris 软件和附加软件。您可以使用缺省选项安装,也可以使用定制选项以便只安装所需的软件。

如果您刚刚接触 Solaris 操作环境或 UNIX[®],Solaris Web Start 程序使您能够在安装过程中很容易地前后移动以进行必要的更改。安装任务被划分成多个面板,这些面板为您提供缺省值以便进行选择。

由于 Solaris Web Start 程序提示您输入信息,您必须与安装程序进行交互。因此,当您必须安装或升级几个系统时,该安装方法可能不是最有效的方法。对于大量系统的批处理安装,请使用定制 JumpStart 或 Solaris Flash 安装功能。

有关详细说明,请参见第14章。

Solaris suninstall 程序

Solaris Software 1 of 2 CD 上的 Solaris suninstall 程序使用命令行界面 (CLI) 运行。Solaris suninstall 程序引导您一步步安装或升级到 Solaris 9 软件。如果您没有足够的内存来运行 GUI 并且运行的是国际语言环境,那么这种安装方法很适合。

Solaris suninstall 程序仅安装 Solaris 操作环境软件。此程序不能识别第三方应用程序或可从网络下载的软件。安装了 Solaris 操作环境以后,您必须安装第三方应用程序。而且,在安装过程中还要提示您输入系统配置信息,所以 suninstall 不是用于安装多个系统的最有效的安装方法。Solaris Web Start 程序使您能够安装第三方应用程序。或者,对于大量系统的批处理安装,使用定制 JumpStart 或 Solaris Flash 安装功能。

有关详细说明,请参见第15章。

定制 JumpStart 安装方法

定制 JumpStart 安装方法是一个命令行界面,该界面使您能够基于所创建的配置文件来自动安装或升级多个系统。配置文件定义特定的软件安装要求。您还可以结合使用 shell 脚本以包含安装前和安装后任务。选择安装或升级所使用的配置文件和脚本。随后,定制 JumpStart 安装方法安装或升级系统。

如果您熟悉 Solaris 操作环境和 shell,并且有多个系统要安装,则定制 JumpStart 安装方法可能是您用来安装系统的最有效的方法。如果您规划只安装几个系统,则该安装方法的效率会降低。创建定制 JumpStart 环境可能会很费时间。如果不熟悉操作环境或只需要安装几个系统,请使用 Solaris Web Start 安装程序。

有关详细说明,请参见第23章。

Solaris Flash 安装功能

Solaris Flash 安装功能允许您以已安装在主系统上的配置为基础来安装多个系统。安装和配置主系统以后,您需要从主系统创建 Solaris Flash 归档文件。您可以根据需要创建任意多个 Solaris Flash 归档文件。选择要在各个不同系统中安装的 Solaris Flash 归档文件。此安装方法使您能够使用同一软件和配置有效地安装多个系统。

当您使用任何一种 Solaris 安装方法且未选择安装 Solaris Flash 归档文件时,安装方法 将分别安装每个 Solaris 软件包。基于软件包的安装方法是很耗费时间的,原因是该安装 方法必须为每个软件包更新软件包映射。Solaris Flash 归档文件在系统中的安装速度要 比您分别安装各个 Solaris 软件包快得多。 使用每种 Solaris 安装方法,您都可以复制 Solaris Flash 归档文件的初始安装。Solaris Web Start 安装方法和 Solaris suninstall 程序提示您选择要安装的 Solaris Flash 归档文件。如果您要执行定制 JumpStart 安装,则在配置文件中指定您要安装的 Solaris Flash 归档文件。如果要执行 Solaris Live Upgrade,则指定要在非使用中的引导环境中安装的 Solaris Flash 归档文件。

如果您希望更新以前安装的克隆系统,您可以使用差别归档文件安装小的更改。差别归档文件安装的归档文件只包括两个系统映像之间的差别。可以使用定制 JumpStart 安装方法或 Solaris Live Upgrade 安装差别归档文件。

如果您具有许多要在系统上安装的不同配置,则对每个系统都需要一个 Solaris Flash 归档文件。Solaris Flash 归档文件是大文件,需要大量的磁盘空间。如果您有许多不同的安装配置,或者您能够灵活地更改安装配置,则可以考虑使用定制 JumpStart 安装方法。另外,还可以使用 JumpStart 结束脚本或嵌入的 Flash 配置后脚本实现系统特定的定制。

有关 Solaris Flash 安装功能(包括安装归档文件进行初始安装或更新以及使用脚本)的概述,请参见第 17 章。

有关使用定制 JumpStart 安装归档文件的详细说明,请参见第 240 页"准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件"。

WAN Boot 安装方法

WAN Boot 安装方法使您可以使用超文本传输协议 (HTTP) 通过广域网 (WAN) 引导和安装软件。您可以使用 WAN Boot 通过因特网或其它大型公用数据网络(其网络体系结构可能是不可信赖的)在系统中安装 Solaris 操作环境。您可以使用不同的安全功能来进行数据保密,并保护安装映像的完整性。

WAN Boot 安装方法使您可以通过公用网络传输加密的 Solaris Flash 归档文件,以及在远程客户机上执行定制 JumpStart 安装。要保护安装的完整性,您可以使用专用密钥认证和加密数据。通过将您的系统配置为使用数字证书,您还可以通过安全 HTTP 连接传输安装数据和文件。

有关 WAN Boot 安装方法的概述信息和详细说明,请参见第37章。

Solaris Live Upgrade 方法

使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的方法允许在使用中的引导环境依然运行时升级重复的引导环境,因而消除了生产环境的停机时间。 Solaris Live Upgrade 可以与 CUI 或 CLI 一起运行。首先创建重复的引导环境。创建复制引导环境后,可以升级引导环境。

也可在非使用中的引导环境上安装 Solaris Flash 归档文件或差别归档文件。当您准备就绪时,启动非使用中的引导环境,在下一次重新引导时,非使用中的引导环境将切换为使用中的引导环境。如果发生故障,可使用简单的启动和重新引导来恢复原始的引导环境。

有关详细的概述和说明,请参见第29章。

SPARC: 出厂设置 JumpStart 安装方法

当您将 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 插入到驱动器中并打开系统时, JumpStart 安装方法在新的 SPARC 系统上自动安装 Solaris 软件。选择基于系统型号和磁盘大小的缺省配置文件。该配置文件确定哪些软件组件被安装到系统上。不会提示您输入系统配置信息,并且您不能选择要安装哪些软件。

使用此安装方法所需的 JumpStart 引导映像被预先安装在所有基于 SPARC 的新系统上。如果有较旧的基于 SPARC 的系统,可以通过使用 re-preinstall(1M) 命令向系统添加 JumpStart 安装方法。 不能在基于 x86 的系统上使用 JumpStart 安装方法。

第4章

准备 Solaris 安装或升级(主题)

本部分提供有关如何准备安装或升级 Solaris 操作环境的说明。

| 第5章 | 提供一些原则,以帮助您规划安装或升级 Solaris 操作环境 所需的磁盘空间。 |
|-------|---|
| 第6章 | 提供在开始 Solaris 安装之前需要获取的系统信息的完整列表。 |
| 第 7 章 | 提供有关使用 sysidcfg 文件在 Solaris 安装过程中指定 系统信息的说明。 |
| 第8章 | 提供升级 Solaris 操作环境的详细要求。 |

系统要求和原则(规划)

本章说明了安装或升级到 Solaris 操作环境的系统要求。还提供了关于规划磁盘空间和缺省的交换空间分配的原则。本章包含以下几节:

- 第 37 页 "内存要求"
- 第37页"分配磁盘空间"
- 第 39 页 "SPARC: 如何分配交换空间"
- 第 39 页 "使用 Solaris 安装 CD 时的要求"
- 第41页 "x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改"

内存要求

要安装或升级到 Solaris 操作环境,建议内存大小为 128 兆字节或更大。

注意:某些可选的安装特征只在内存足够大时才被启用。例如,如果从 DVD 安装而内存不足,则要通过 Solaris Web Start 安装程序的命令行界面来安装,而不能通过 Web Start 图形用户界面来安装。

分配磁盘空间

在安装 Solaris 9 软件之前,您可以通过一些高级规划来确定系统是否具有足够的磁盘空间。如果在安装前规划对磁盘空间的需要,则可以在安装 Solaris 9 软件前向系统中添加更多磁盘(如果需要)。如果是进行升级,请查看第 75 页"使用磁盘空间重新分配来进行升级"。

通用磁盘空间规划和建议

如何规划磁盘空间因人而异。规划磁盘空间时通常需要考虑以下几点。

- 为选择要安装的每种语言(如中文、日文、韩文)分配额外的磁盘空间。
- 如果打算支持打印或邮件,请在 /var 文件系统中分配额外的磁盘空间。
- 如果打算使用故障转储功能 savecore(1M),请在 /var 文件系统中分配双倍数量的物理内存。
- 如果服务器为其它系统上的用户提供了起始目录文件系统,请在此服务器上分配额外的磁盘空间。缺省情况下,起始目录通常位于 /export 文件系统中。
- 至少分配 512 MB 的交换空间。
- 为要安装的 Solaris 软件组分配空间。表 5–1 中显示了适用于软件组的建议磁盘空间。在规划磁盘空间时,请记住可以向选择的软件组添加或从中删除个别的软件包。
- 创建数量最少的文件系统。缺省情况下,Solaris 安装方法只创建根 (/) 和 /swap。当为 OS 服务分配了空间后,还将创建 /export 目录。对于您创建的每个文件系统,分配比您需要的磁盘空间多 30% 的空间,以便升级到未来的 Solaris 版本。每个新的 Solaris 版本需要的磁盘空间比前一个版本多大约 10%。通过为每个文件系统额外分配 30% 的磁盘空间,使得在需要对系统重新分区之前可以进行数次 Solaris 升级。
- 为其它软件或第三方软件分配额外的磁盘空间。

如果要使用 Solaris Live Upgrade,请参见第 310 页"Solaris Live Upgrade 的磁盘空间要求"。

软件组的磁盘空间建议

Solaris 软件组是 Solaris 软件包的集合。每个软件组包括对不同功能和硬件驱动程序的支持。根据要在系统上执行的功能来选择要安装的软件组。

- 核心系统支持软件组 包含引导和运行联网的 Solaris 系统所需的最少代码。
- 最终用户 Solaris 软件组 包含引导和运行联网的 Solaris 系统和公用桌面环境所需的最少代码。
- 开发者 Solaris 软件组 包含最终用户软件组以及对软件开发的附加支持。附加的软件开发支持包括:库、包含文件、手册页和程序设计工具。不包括编译器。
- 整个 Solaris 软件组 包含开发者 Solaris 软件组和服务器需要的附加软件。
- 整个 Solaris 软件组加上 OEM 支持 包含整个 Solaris 软件组以及附加的硬件驱动程序,包括安装时系统上没有的硬件的驱动程序。

当安装 Solaris 软件时,您可以选择向选定的 Solaris 软件组添加或从中删除软件包。当选择要添加或删除的软件包时,您需要了解软件依赖性以及 Solaris 软件的打包方法。

下表列出了 Solaris 软件组和安装每个组所需要的建议磁盘空间量。

注意:建议的磁盘空间中包含交换空间。

表 5-1 软件组的磁盘空间建议

| 软件组 | 建议的磁盘空间 |
|-------------------------|---------|
| 整个 Solaris 软件组加上 OEM 支持 | 2.9 GB |
| 整个 Solaris 软件组 | 2.7 GB |
| 开发者 Solaris 软件组 | 2.4 GB |
| 最终用户 Solaris 软件组 | 2.0 GB |
| 核心系统支持软件组 | 2.0 GB |

SPARC: 如何分配交换空间

缺省情况下,Solaris 安装程序通过放置交换来分配交换空间,以便在第一个可用的磁盘柱面(在 SPARC 系统中通常为柱面 0)处开始。这样放置为根 (/) 文件系统在缺省磁盘布局上提供了最大的空间,并在升级时允许根 (/) 文件系统相应增长。如果使用安装程序的磁盘片自动布局并避免手动更改交换片的大小,那么 Solaris 安装程序将分配一个512 MB 的缺省交换区域。

如果您认为将来有可能需要扩大交换区域,则可以使用以下方式之一来放置交换片,使其从另一个磁盘柱面开始。

- 对于 Solaris Web Start 和 Solaris suninstall 程序,可以在柱面模式中定制磁盘布局并手动将交换片指定到需要的位置。
- 对于 Solaris 定制 JumpStart 安装程序,可以在配置文件中指定交换片。有关 Solaris 定制 JumpStart 配置文件的详细信息,请参见第 207 页"创建配置文件"。

有关交换空间的概述,请参见《System Administration Guide: Basic Administration》中的"Configuring Additional Swap Space (Tasks)"。

使用 Solaris 安装 CD 时的要求

使用 Solaris 安装 CD 安装或升级时,对 SPARC 片和 x86 fdisk 分区有特殊的要求。从 DVD 或网络安装映像安装时,不需要这些要求。

| 平台 | 要求 | |
|-------------------|--|--|
| 升级的片要求 | 在使用 Solaris 安装 CD 和 Solaris Web Start 程序进行升级时,磁盘上必须有一个尚未存储文件的片。首选使用 swap 片,但您也可以使用在 /etc/vfstab 中列出的任何"可升级"根片中找不到的任何片。该片大小必须至少为 512 MB。 | |
| x86 系统 fdisk 分区要求 | 使用 Solaris 安装 CD 时,Solaris Web Start 程序要求系统硬盘上有两个 fdisk 分区来执行安装或升级。 Solaris fdisk 分区 这是典型的 Solaris fdisk 分区。如果您的系统中没有 Solaris fdisk 分区,Solaris Web Start 程序会提示您创建一个。注意:如果改变现有 fdisk 分区的大小,则该分区上的所有数据都将被自动删除。请在创建 Solaris fdisk 分区之前备份所有数据。 *********************************** | |
| | 注意:如果您安装或升级的系统具有 服务分区,Solaris Web Start 安装程序保存该服务分区 并创建 Solaris 和 x86 引导 fdisk 分区。有关保存 服务分区 的详细信息,请参见第 41 页"x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改"。 | |
| x86 系统升级限制 | 使用 Solaris 安装 CD 时,不能使用 Solaris Web Start 程序从 Solaris 2.6 或 Solaris 7 操作环境升级。 Solaris 安装 CD 要求一个独立的 10 MB x86 引导分区,这在 Solaris 2.6 或 Solaris 7 发行版中没有要求。 必须使用 DVD 或网络安装映像中的 Solaris Web Start 程序,使用 Solaris suninstall 程序,或者定制 JumpStart 进行升级。 | |
| x86 系统逻辑块寻址要求 | 不要使用 Solaris 安装 CD,除非您的系统能跨 1024 个柱面限制引导。逻辑块寻址 (LBA) 使计算机能超越 1024 个柱面限制并跨 Solaris 磁盘片引导。当系统的 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序支持 LBA 时使用Solaris 安装 CD。 | |
| | 要确定您的系统是否支持 LBA, 请键入: | |
| | # prtconf -pv grep -i lba | |
| | 如果 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序支持 LBA,会出现以下信息。 | |
| | lba-access-ok: | |
| | 如果 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序不支持 LBA,会出现以下信息。 | |
| | no-bef-lba-access | |
| | 如果 BIOS 和缺省引导磁盘 SCSI 驱动程序不支持 LBA,请使用 Solaris DVD 或网络安装映像来安装或升级。 | |

x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改

在 Solaris 9 (x86 Platform Edition) 操作环境中,Solaris Web Start 和 suninstall 安装 程序使用新的缺省引导磁盘分区布局以容纳服务分区。如果当前您的系统包括服务分 区,新的缺省引导磁盘分区布局可以保存该分区。

注意:如果您安装 Solaris 9 (x86 Platform Edition)操作环境的系统当前没有服务分区, 则缺省情况下,安装程序不会创建新的 Service 分区。如果您要在系统上创建服务分 区,请参见您的硬件文档。

新的缺省分区包括以下分区。

- 第一个分区 服务分区 (系统中的现有空间大小)
- 第二个分区 x86 引导分区 (大约 11 MB)
- 第三个分区 Solaris 操作环境分区(引导磁盘上的剩余空间)

如果要使用此缺省布局,请在安装程序提示您选择引导磁盘布局时选择"缺省"。

在安装或升级前收集信息(规划)

本章包含帮助您收集安装或升级系统所需的全部信息的核对表和工作表。

- 第43页"安装核对表"
- 第44页"安装工作表"
- 第48页"升级核对表"
- 第49页"升级工作表"

安装核对表

使用以下核对表为安装 Solaris 操作环境做准备。

- 如果想通过 tip(1) 行在系统上安装 Solaris 软件,请确保窗口显示至少有 80 列宽、24 行长。
 - 要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty 命令。有关详细信息,请参见手册页 stty(1)。
- 如果系统是网络的一部分,请检验系统中是否插入了以太网连接器或类似的网络适配器。
- 如果通过 Solaris 安装 CD 使用 Solaris Web Start 程序进行安装,请参见第 39 页"使用 Solaris 安装 CD 时的要求"。
- 检验是否有足够的磁盘空间。有关详细信息,请参见第5章。
- SPARC: 当您使用 DVD 介质并被要求从 ok 提示符启动时,请始终键入以下命令: boot cdrom。
- 查看《Solaris 9 **发行说明**》和供应商发行说明,确保新的 Solaris 发行版支持您所使用的软件。
- 查看《Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide》,确保您的硬件受支持。
- 查看系统附带的文档,确保 Solaris 发行版支持您的系统和设备。

安装工作表

使用以下工作表收集安装 Solaris 操作环境所需的信息。不需要收集工作表中要求的所有信息,只需要收集适用于您的系统的信息即可。

注意:如果是安装独立的非联网系统,请忽略带阴影的行。

表 6-1 安装工作表

| 安装信息 | 说明或实例 | 应答 |
|----------|---------------------------------|---------------------|
| 网络 | 系统连接到了网络吗? | 是/否 |
| DHCP | 系统能够使用动态主机配置协议 (DHCP) 配置其网络接口吗? | 是/否 |
| 主机名 | 您为系统选择的主机名。 | |
| IP 地址 | 如果您没有使用 DHCP,请为系统提供 IP 地址。 | |
| | 实例: 129.200.9.1 | |
| 子网 | 如果您没有使用 DHCP,系统是子网的一部分吗? | 是/否 |
| | 如果是,子网的网络掩码是什么? | |
| | 实例: 255.255.0.0 | |
| IPv6 | 您想在此计算机上启用 IPv6 吗? | 是/否 |
| Kerberos | 您想在此计算机上配置 Kerberos 安全性吗? | 是/否 |
| | 如果想,请收集此信息: | |
| | 缺省领域: | |
| | 管理服务器: | |
| | 第一个 KDC: | |
| | (可选)附加 KDC: | |
| 名称服务 | 此系统应该使用哪个名称服务? | NIS+/NIS/DNS/LDAP/无 |
| 域名 | 如果系统使用了名称服务,则请提供系统所在的域的名称。 | |

表 6–1 安装工作表 (**续下**)

| 安装信息 | 说明或实例 | 应答 |
|-----------|---|-----------|
| NIS+和 NIS | 您想指定一个名称服务器还是想让安装程序查找一个? | 指定一个/查找一个 |
| | 如果想指定一个名称服务器,请提供以下信息。 | |
| | 服务器的主机名: | |
| | 服务器的 IP 地址: | |
| DNS | 提供 DNS 服务器的 IP 地址。必须至少输入一个 IP 地址,但最多可以输入三个地址。 | |
| | 服务器的 IP 地址: | |
| | 进行 DNS 查询时,可以输入要查找的域列表。 | |
| | 查找域: | |
| | 查找域: | |
| | 查找域: | |
| LDAP | 提供以下有关 LDAP 配置文件的信息。 | |
| | 配置文件名: | |
| | 配置文件服务器: | |
| | 如果要在 LDAP 配置文件中指定代理信任级别,请收集此信息。 | |
| | 代理绑定独特名称: | |
| | 代理绑定口令: | |

表 6–1 安装工作表 (**续下**)

| 安装信息 | 说明或实例 | 应答 |
|--|---|-------------|
| 缺省路由 | 您想指定一个缺省路由 IP 地址还是想让 Solaris Web Start 安装程序或 Solaris suninstall 程序查找一个? | 指定一个/检测一个/无 |
| | 缺省路由为两个物理网络之间转发通信提供桥梁。IP 地址是标识网络上每一个主机的唯一数字。 | |
| | 您有如下选择: ■ 可以指定 IP 地址。并使用指定的 IP 地址创建 /etc/defaultrouter 文件。系统重新引导时, 指定的 IP 地址成为缺省路由。 ■ 可以让软件检测一个 IP 地址。 ■ 系统重新引导时 Solaris suninstall 程序将检测 IP 地址。 ■ Solaris Web Start 安装程序能检测缺省路由。但是系统必须在一个子网上,该子网包含一个通过使用 ICMP 路由器发现协议发布自己的路由器。 ■ 如果您没有路由器或者不希望软件现在检测 IP 地址,可以选择"无"。重新引导时软件自动尝试检测IP 地址。 | |
| 时区 | | 地理区域 |
| | | GMT 时差 |
| | | 时区文件 |
| 语言环境 | 您想安装对哪个地理区域的支持? | |
| SPARC : Power | 您想使用 Power Management 吗? | 是/否 |
| Management (仅在支持 Power Management | 注意:如果您的系统安装了能源之星版本3或更高版本,您不会被提示此信息。 | |
| 的 SPARC 系统 上可用) | | |
| 代理服务器配置 (仅在 Solaris | 您拥有到因特网的直接连接还是需要使用代理服务器获 得对因特网的访问? | 直接连接/代理服务器 |
| Web Start 程序 中可用) | 如果使用代理服务器,请提供以下信息。 | |
| | 主机: | |
| | 端口: | |
| 自动重新引导或 | 软件安装后是否自动重新引导? | 是/否 |
| 弹出 CD/DVD | 软件安装后是否自动弹出 CD/DVD? | 是/否 |
| | | 1 |

表 6–1 安装工作表 (**续下**)

| 安装信息 | 说明或实例 | 应答 |
|---------------------------|--|-------------|
| 软件组 : | 您想安装哪个 Solaris 软件组? | 整个软件组附加 OEM |
| | | 整个软件组 |
| | | 开发者软件组 |
| | | 最终用户软件组 |
| | | 核心软件组 |
| 定制软件包选择 | 您想在安装的 Solaris 软件组中添加或删除软件包吗? | |
| | 注意:当选择要添加或删除的软件包时,需要了解软件依赖性以及 Solaris 软件的打包方式。 | |
| 选择磁盘 | 您想在哪个磁盘上安装 Solaris 软件? | |
| | 实例: c0t0d0 | |
| | 您想创建、删除或修改 Solaris fdisk 分区吗? | |
| | 为文件系统布局选择的每一个磁盘都必须有一个 Solaris fdisk 分区。每个系统只允许有一个 x86 引导 分区。 | |
| <u> </u> | 如果您的系统当前具有一个 服务分区,则缺省情况下Solaris Web Start 安装程序保留 服务分区。如果您希望不保留 服务分区,则必须定制 fdisk 分区。有关保留服务分区 的详细信息,请参见第 41 页"x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改"。 | |
| : | 是否要为 fdisk 分区定制选择磁盘? | 是/否 |
| : | 是否要定制 fdisk 分区? | 是/否 |
| | 您想保留安装 Solaris 软件的磁盘上的所有现有数据吗? | 是/否 |
| | 您希望安装程序在磁盘上自动布局文件系统吗? | 是/否 |
| 统 | 如果想,哪些文件系统可用于自动布局? | |
| | 实例: /、/opt、/var | |
| - | 如果不想,则必须提供文件系统的配置信息。 | |
| | 此系统是否需要访问其它文件系统上的软件? | 是/否 |
| | 如果是,请提供以下有关远程文件系统的信息。 | |
| (仅在 Solaris suninstall | 服务器: | |
| 程序中可用) | IP 地址: | |
| | 远程文件系统: | |
| | | |

升级核对表

使用以下核对表为升级 Solaris 操作环境做准备。

- 如果想通过 tip(1) 行在系统上升级 Solaris 软件,请确保窗口显示至少有 80 列宽、24 行长。
 - 要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty 命令。有关详细信息,请参见手册页 stty(1)。
- 如果系统是网络的一部分,请检验系统中是否连接了以太网连接器或类似的网络适配器。
- 如果从 Solaris 安装 CD 使用 Solaris Web Start 程序,请验证磁盘上有一个 512 MB 的片。有关详细信息,包括 x86 系统的更多要求,请参见表 5–2。如果您从 DVD 或安装映像进行安装,可以忽略这些要求。
- 如果使用的是 Solaris Live Upgrade,请确定创建新的引导环境和将其升级的资源要求。有关详细信息,请参见第 31 章。
- 如果与 Solaris 卷管理器一起使用 Solaris Live Upgrade, 请关闭根镜像。有关详细信息,请参见第 314 页"关于为文件系统选择片的原则"。
- 检验是否有足够的磁盘空间。有关详细信息,请参见第5章。
- SPARC: 当您使用 DVD 介质并被要求从 ok 提示符启动时,请始终键入以下命令: boot cdrom。
- 查看《*Solaris* 9 **发行说明**》和供应商发行说明,确保新的 Solaris 发行版仍支持您所使用的软件。
- 查看《Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide》,确保您的硬件受支持。
- 查看系统附带的文档,确保 Solaris 发行版支持您的系统和设备。
- 查看供应商及第三方软件文档,了解其它的升级说明。
- 检查您可能需要的所有可用的修补程序。最新的修补程序列表可以从 http://sunsolve.sun.com 上获得。
- 检查系统是否具有"快速服务"软件。如果您通过用 init 0 命令关闭系统来开始升级 过程,则可能会丢失数据。有关关机说明,请参见"快速服务"文档。
- x86: 如果您使用 Linux 操作系统,Solaris fdisk 分区和 Linux swap 分区使用相同标识符 0x82。可通过以下方法之一解决此问题:
 - 如果您有足够的内存,可以选择完全不使用 Linux swap 分区。
 - 将 Linux swap 分区放置在另一个驱动器上。
 - 备份您要保存到存储介质的 Linux 数据,安装 Solaris 操作环境,**然后**重新安装 Linux。



小心:如果您决定在安装 Solaris 操作环境后安装 Linux,则当 Linux 安装程序询 问您是否要将 Linux swap 分区(其实是 Solaris fdisk 分区)格式化为 swap 文 件时,回答否。

升级工作表

使用以下工作表收集升级 Solaris 操作环境所需的信息。不需要收集工作表中要求的所有 信息,只需要收集适用于您的系统的信息即可。如果您通过网络执行升级,安装程序将 基于当前的系统配置为您提供信息。

您不能更改基本系统标识,如主机名或 IP 地址。安装程序可能会提示您输入基本系统标 识,但是您必须输入初始值。如果您使用 Solaris Web Start 程序升级,当您试图改变这 些值中的任何一个时, 升级将失败。

注意:如果要升级一个独立的非联网系统,请忽略带阴影的行。

表 6-2 升级工作表

| 安装信息 | 说明或实例 | 应答 |
|-------|---------------------------------|-----|
| 网络 | 系统连接到了网络吗? | 是/否 |
| DHCP | 系统能够使用动态主机配置协议 (DHCP) 配置其网络接口吗? | 是/否 |
| 主机名 | 您为系统选择的主机名。 | |
| IP 地址 | 如果您没有使用 DHCP,请为系统提供 IP 地址。 | |
| | 实例: 129.200.9.1 | |
| 子网 | 如果您没有使用 DHCP,系统是子网的一部分吗? | 是/否 |
| | 如果是,子网的网络掩码是什么? | |
| | 实例: 255.255.0.0 | |
| IPv6 | 您想在此计算机上启用 IPv6 吗? | 是/否 |

表 6-2 升级工作表 (续下)

| 安装信息 | 说明或实例 | 应答 |
|----------|---|---------------------|
| Kerberos | 您想在此计算机上配置 Kerberos 安全性吗? | 是/否 |
| | 如果想,请收集此信息: | |
| | 缺省领域: | |
| | 管理服务器: | |
| | 第一个 KDC: | |
| | (可选) 附加 KDC: | |
| 名称服务 | 此系统应该使用哪个名称服务? | NIS+/NIS/DNS/LDAP/无 |
| 域名 | 如果系统使用了名称服务,请提供系统所在的域的名 称。 | |
| NIS+和NIS | 您想指定一个名称服务器还是想让安装程序查找一个? | 指定一个/查找一个 |
| | 如果想指定一个名称服务器,请提供以下信息。 | |
| | 服务器的主机名: | |
| | 服务器的 IP 地址: | |
| DNS | 提供 DNS 服务器的 IP 地址。必须至少输入一个 IP 地址,但最多可以输入三个地址。 | |
| | 服务器的 IP 地址: | |
| | 当进行 DNS 查询时,可以输入要查找的域列表。 | |
| | 查找域: | |
| LDAP | 提供以下有关 LDAP 配置文件的信息。 | |
| | 配置文件名: | |
| | 配置文件服务器: | |
| | IP 地址: | |
| | 如果要在 LDAP 配置文件中指定代理信任级别,请收集此信息。 | |
| | 代理绑定独特名称: | |
| | 代理绑定口令: | |

表 6-2 升级工作表 (续下)

| 缺省路由 您想指定一个缺省路由 IP 地址还是想让 Solaris Web Start 安装程序或 Solaris suninstall 程序查找一个? | |
|---|--|
| | |
| 缺省路由为两个物理网络之间转发通信提供桥梁。IP 地址是标识网络上每一个主机的唯一数字。 | |
| 您有如下选择: ■ 可以指定 IP 地址。并使用指定的 IP 地址创建 /etc/defaultrouter 文件。系统重新引导时, 指定的 IP 地址成为缺省路由。 ■ 可以让软件检测一个 IP 地址。 ■ 系统重新引导时 Solaris suninstall 程序检测 IP 地址。 ■ Solaris Web Start 安装程序能检测缺省路由。但 是系统必须在一个子网上,该子网包含一个通过使用 ICMP 路由器发现协议发布自己的路由器。 ■ 如果您没有路由器或者不希望软件现在检测 IP 地址,可以选择"无"。重新引导时软件自动尝试检测 IP 地址。 主机 IP 地址: | |
| 时区 您想如何指定缺省时区? 地理区域 | |
| 版 | |
| 时区文件 | |
| 语言环境 您想安装对哪个地理区域的支持? | |
| SPARC : Power 您想使用 Power Management 吗? 是/否 | |
| Management (仅在支持 Power Management 的 SPARC 系统 上可用) | |
| 代理服务器配置 您拥有到因特网的直接连接还是需要使用代理服务器获 直接连接/代理服务。 (仅在 Solaris | |
| Web Start 程序 如果使用代理服务器,请提供以下信息。 | |
| 中可用) 主机: | |
| 端口: | |
| Alu H . | |
| 自动重新引导或 软件安装后是否自动重新引导? 是/否 弹出 CD/DVD | |

表 6-2 升级工作表 (续下)

| 安装信息 | 说明或实例 | 应答 |
|---------|-------------------------|-----|
| 磁盘空间重新分 | 您希望安装程序在磁盘上自动重新布局文件系统吗? | 是/否 |
| 配 | 如果想,哪些文件系统可用于自动布局? | |
| | 实例: /、/opt、/var | |
| | 如果不想,则必须提供文件系统配置信息。 | |

预先配置系统配置信息 (任务)

本章说明如何预先配置系统信息。预先配置有助于您在安装 Solaris 操作环境时避免系统提示您输入该信息。本章还说明如何预先配置 Power Management™ 信息。本章包含以下几节:

- 第53页"预先配置系统配置信息的优点"
- 第54页"预先配置系统配置信息的方法"
- 第55页"使用 sysidcfg 文件进行预先配置"
- 第61页"使用名称服务进行预先配置"
- 第 63 页"使用 DHCP 服务预先配置系统配置信息(任务)"
- 第72页 "SPARC: 预先配置 Power Management 信息"

预先配置系统配置信息的优点

各种安装方法都需要关于系统的配置信息,如外围设备、主机名、网际协议 (IP) 地址和名称服务。在安装工具提示您输入配置信息之前,它们会首先依次在 sysidcfg 文件和名称服务数据库中检查该信息。

如果 Solaris Web Start 程序、Solaris suninstall 程序 或定制 JumpStart 安装程序检测到预先配置的系统信息,则安装程序将不会提示您输入该信息。例如,您有若干个系统,并且不希望每次在其中一个系统上安装 Solaris 9 软件时都提示输入时区。您可以在 sysidcfg 文件中或在名称服务数据库中指定时区。这样在安装 Solaris 9 软件时,安装程序就不会提示您键入时区了。

预先配置系统配置信息的方法

您可以选择以下方法之一来预先配置系统配置信息。您可以将系统配置信息添加到以下任何一个位置中。

- 远程系统或软盘上的 sysidcfg 文件
- 您的站点可用的名称服务数据库

如果您的站点使用 DHCP,您也可以在站点 DHCP 服务器上预先配置某些系统信息。 关于如何使用 DHCP 服务器以预先配置系统信息的详细信息,请参见第 63 页"使用 DHCP 服务预先配置系统配置信息(任务)"。

请使用下表确定是否使用 sysidcfq 文件或名称服务数据库来预先配置系统配置信息。

表 7-1 预先配置系统配置信息的方法

| 可预先配置的系统信息 | 可以使用 sysidcfg 文件预先配置吗? | 可以使用名称服务预先配置吗? |
|--------------|--|----------------|
| 名称服务 | 是 | 是 |
| 域名 | 是 | 否 |
| 名称服务器 | 是 | 否 |
| 网络接口 | 是 | 否 |
| 主机名 | 是 | 是 |
| | 由于此信息是特定于系统的, 因此请编辑名称服务,而不是 为每个系统创建一个不同的 sysidcfg 文件。 | |
| 网际协议 (IP) 地址 | 是 | 是 |
| | 由于此信息是特定于系统的, 因此请编辑名称服务,而不是 为每个系统创建一个不同的 sysidcfg 文件。 | |
| 网络掩码 | 是 | 否 |
| DHCP | 是 | 否 |
| IPv6 | 是 | 否 |
| 缺省路由 | 是 | 否 |
| 超级用户口令 | 是 | 否 |
| 安全策略 | 是 | 否 |

表 7-1 预先配置系统配置信息的方法 (续下)

| 可预先配置的系统信息 | 可以使用 sysidcfg 文件预先配置吗? | 可以使用名称服务预先配置吗? |
|---|---|-------------------------|
| 用来显示安装程序和桌面的语言(语言环境) | 是 | 如果是 NIS 或 NIS+,则可以 |
| | | 如果是 DNS 或 LDAP,则不可 以 |
| 终端类型 | 是 | 否 |
| 时区 | 是 | 是 |
| 日期和时间 | 是 | 是 |
| Web 代理 | 否 | 否 |
| | 您可以在安装 Solaris Web Start 时配置此信息,但是不能通过 sysidcfg 文件或名称服务来 进行配置。 | |
| x86: 监视器类型 | 是 | 否 |
| x86:键盘语言、键盘布局 | 是 | 否 |
| x86:图形卡、颜色深度、显示分辨率、屏幕大小 | 是 | 否 |
| x86:定位设备、按钮数目、IRQ级 | 是 | 否 |
| SPARC: Power Management (自动停机) | 否 | 否 |
| 您不能通过 sysidcfg 文件或名称服务预先配置 Power Management。第 72 页 "SPARC: 预先配置 Power Management 信息"包含详细信息。 | | |

使用 sysidcfg 文件进行预先配置

您可以在 sysidcfg 文件中指定一组关键字来预先配置一个系统。这些关键字在表 7–2 中进行了说明。

您必须为每一个需要不同配置信息的系统创建一个唯一的 sysidcfg 文件。如果要为所有系统指定相同的时区,则可以使用同一个 sysidcfg 文件在一组系统上预先配置时 区。但是,如果要为其中每个系统预先配置一个不同的根(超级用户)口令,则需要为 每个系统创建一个唯一的 sysidcfg 文件。

您可以将 sysidcfg 文件放在下面的一个位置中。

- NFS 文件系统 如果您将 sysidcfq 文件放在共享 NFS 文件系统中,则在将系统设 置为从网络安装时必须使用 add install client(1M) 命令的 -p 选项。-p 选项 指定在安装 Solaris 9 软件时系统可以在何处找到 sysidcfg 文件。
- UFS 或 PCFS 软盘 将 sysidcfg 文件放在该软盘的根 (/) 目录中。
- HTTP 或 HTTPS 服务器 如果您要执行 WAN Boot 安装,请将 sysidcfg 文件放 在 Web 服务器的文档根目录中。

注意:如果您正在执行定制 JumpStart 安装,并且要使用软盘上的 sysidcfg 文件,则 必须将 sysidcfg 文件放在配置文件软盘上。要创建配置文件软盘,请参见第 200 页" 为独立系统创建配置文件盘"。

在一个目录或一张软盘中只能放置一个 sysidcfg 文件。如果您创建了多个 sysidcfg 文件,则必须将每个文件放在不同的目录或软盘中。

sysidcfg 文件的语法规则

您可以在 sysidcfq 文件中使用以下两种类型的关键字: 独立关键字和依赖关键字。依 赖关键字只在独立关键字中被保证是唯一的。依赖关键字只有在通过其关联的独立关键 字进行标识时才存在。

在本例中,name service 是独立关键字,而 domain name 和 name server 则是 依赖关键字:

name_service=NIS {domain_name=marquee.central.sun.com name server=connor(129.152.112.3) }

| 语法规则 | 实例 |
|---|--|
| 独立关键字可以按任意顺序列出。 | pointer=MS-S display=ati {size=15-inch} |
| 关键字不区分大小写。 | TIMEZONE=US/Central terminal=PC Console |
| 将所有依赖关键字用花括号 ({}) 括起来以使其与关联的独立关键字绑定在一起。 | <pre>name_service=NIS</pre> |

语法规则 实例 您还可以将值括在单引号 (*) 或双引号 (*') 中。 network_interface='none'

一个关键字只有一个实例有效。但如果多次指定一个关键 字,则仅使用该关键字的第一个实例。

network_interface=none network interface=le0

sysidcfg 文件关键字

下表说明了在 sysidcfg 文件中可以使用的关键字。

表 7-2 sysidcfg 中可以使用的关键字

| 配置信息 | 关键字 | 值或实例 |
|-------------------|---|--|
| 名称服务、域名、 名称服务器 | name_service=NIS, NIS+, DNS, LDAP, NONE | |
| | NIS 和 NIS+ 选项 : {domain_name=domain_name name_server=hostname(ip_address)} | <pre>name_service=NIS {domain_name=west.arp.com name_server=timber(129.221.2.1)} name_service=NIS+ {domain_name=west.arp.com.</pre> |
| | DNS 选项 : {domain_name=domain_name name_server=ip_address,ip_address, ip_address (最多三个) search=domain_name, domain_name,domain_name, domain_name,domain_name,domain_name (最多六个,总长度小于或等于 250 个字符) } | name_server=timber(129.221.2.1)} name_service=DNS {domain_name=west.arp.com name_server=10.0.1.10,10.0.1.20 search=arp.com,east.arp.com} 注意:只选择一个name_service值。根据需要,可以包含domain_name和name_server这两个关键字中的任何一个,也可以同时包含这两者,或者两者都不包含。如果都不使用,请省略花括号{}。 |
| | LDAP 选项 : {domain_name=domain_name profile=profile_name profile_server=ip_address proxy_dn="proxy_bind_dn" proxy_password=password} | <pre>name_service=LDAP {domain_name=west.arp.com profile=default profile_server=129.221.2.1 proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile, dc=west,dc=arp,dc=com" proxy_password=password}</pre> |
| | | 注意:proxy_dn 和 proxy_password 为可选的 关键字。proxy_dn 值必须用双引号括住。 |

| 配置信息 | 关键字 | 值或实例 |
|---|--|---|
| 网络接口、主机 名、网际协议 (IP) 地址、网络掩码、 DHCP、IPv6 | network_interface=NONE, PRIMARY, or <i>value</i> | ■ NONE 可以关闭联网。 ■ PRIMARY 是在系统中找到的第一个启用的非回送接口。顺序与"ifconfig"相同。如果没有启用任何接口,则使用第一个非回送接口。如果没有找到任何非回送接口,则系统将被设置为NON-NETWORKED。 ■ value 指定一个接口,如 le0 或 hme0。 |
| | 如果 确实 要使用 DHCP,则请指定 :{dhcp protocol_ipv6= <i>yes_or_no</i> } | <pre>network_interface=primary {dhcp protocol_ipv6=yes}</pre> |
| | 如果不使用 DHCP,则请指定 : {hostname=host_name default_route=ip_address or NONE ip_address=ip_address netmask=netmask protocol_ipv6=yes_or_no} 注意: 如果不使用 DHCP,则不必指定 protocol_ipv6=yes 和 default_route。但请注意以下问题。 ■ JumpStart 安装需要立即指定 protocol_ipv6,否则稍后就会以交互方式提示您输入它。 ■ 如果未指定 default_route 并且使用 ICMP 路由器发现协议无法检测到路由,将提示您选择一个路由。 如果在安装 WAN Boot 时使用 sysidcfg 文件,则必须设置 protocol_ipv6=no。 | network_interface=le0 {hostname=feron default_route=129.146.88.1 ip_address=129.146.88.210 netmask=255.255.0.0 protocol_ipv6=no} 注意: 只选择一个 network_interface 值。根据需要,可以包含 hostname、ip_address 和 netmask 这三个关键字的任意组合,或者三者都不包含。如果不使用这三个关键字中的任何一个,则省略花括号({})。 |
| 超级用户口令 | root_password=root_password | 从 /etc/shadow 加密。 |
| 安全策略 | security_policy=kerberos, NONE Kerberos 选项: {default_realm=FQDN admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3} (FQDN是一个全限定域名。) | security_policy=kerberos {default_realm=Yoursite.COM admin_server=krbadmin.Yoursite.COM kdc=kdc1.Yoursite.COM, kdc2.Yoursite.COM} 注意:您最多可以列出三个密钥分发中心(KDC),但至少需要列出一个。 |
| 显示用于显示安装 程序和桌面的语言 | system_locale=locale | /usr/lib/locale 目录或附录 D 提供有效的语言环境值。 |
| 终端类型 | terminal=terminal_type | /usr/share/lib/terminfo 目录中的子目录提供有效的终端值。 |

表 7-2 sysidcfg 中可以使用的关键字

| 配置信息 | 关键字 | 值或实例 |
|---------------------------------|---|--|
| 时区 | timezone=timezone | /usr/share/lib/zoneinfo 目录中的目录和文件提供有效的时区值。时区值是相对于/usr/share/lib/zoneinfo 目录的路径的名称。例如,美国山地标准时间的时区值为US/Mountain。日本的时区值为Japan。您还可以指定任何有效的Olson时区。 |
| 日期和时间 | $\label{local_host_nostname} \mbox{timeserver=localhost, } \mbox{\it hostname,} \\ \mbox{\it ip_addr}$ | 如果您将 localhost 指定为时间服务器,则假定系统时间正确。如果您没有运行名称服务,并且指定了某个系统的 hostname 或 ip_addr,则该系统的时间将用于设置时间。 |
| x86: 监视器类型 | monitor=monitor_type | 在要安装的系统上运行 kdmconfig -d filename。将输出附加到 sysidcfg 文件。 |
| x86:键盘语言、键盘布局 | keyboard= <i>keyboard_language</i> {layout= <i>value</i> } | 在要安装的系统上运行 kdmconfig -d filename。将输出附加到 sysidcfg 文件。 |
| x86:图形卡、屏幕 大小、颜色深度、 显示分辨率 | <pre>display=graphics_card {size=screen_size depth=color_depth resolution=screen_resolution}</pre> | 在要安装的系统上运行 kdmconfig -d filename。将输出附加到 sysidcfg 文件。 |
| x86:定位设备、按 钮数目、IRQ级 | <pre>pointer=pointing_device {nbuttons=number_buttons irq=value}</pre> | 在要安装的系统上运行 kdmconfig -d filename。将输出附加到 sysidcfg 文件。 |

▼ 创建 sysidcfg 配置文件

- 1. 在文本编辑器中创建一个名为 sysidcfg 的文件。
- 2. 键入所需要的 sysidcfg 关键字。
- 3. 保存 sysidcfg 文件。

注意:如果创建了多个 sysidcfg 文件,则必须将每个文件分别保存在不同的目录中 或不同的软盘上。

4. 通过以下方法使 sysidcfg 文件可以由各客户机使用:

- 共享的 NFS 文件系统。使用带 -p 选项的 add_install_client(1M) 来设置 将从网络安装的系统。
- UFS 软盘或 PCFS 软盘上的根 (/) 目录。

SPARC: sysidcfg 文件实例

下面是一个 sysidcfg 文件的实例,用于一组基于 SPARC 的系统。这些系统的主机名、IP 地址和网络掩码已通过编辑名称服务得到预先配置。由于所有系统配置信息都是在该文件中预先配置的,因此您可以使用定制 JumpStart 配置文件来执行定制 JumpStart 安装。

```
system_locale=en_US
timezone=US/Central
terminal=sun-cmd
timeserver=localhost
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.sun.com
                  name server=connor(129.152.112.3)}
root password=m4QPOWNY
network interface=le0 {hostname=feron
                       default route=129.146.88.1
                       ip address=129.146.88.210
                       netmask=255.255.0.0
                       protocol_ipv6=no}
security_policy=kerberos {default realm=Yoursite.COM
                          admin server=krbadmin.Yoursite.COM
                          kdc=kdc1.Yoursite.COM,
                          kdc2.Yoursite.COM}
```

x86: sysidcfg 文件实例

以下 sysidcfg 文件实例用于一组基于 x86 的系统,其中每个系统都使用相同类型的键盘、图形卡和定位设备。设备信息(keyboard、display 和 pointer)通过运行带有 -d 选项的 kdmconfig(1M) 命令获取。如果使用下面的 sysidcfg 文件实例,屏幕上将显示提示,要求您选择一种语言 (system locale),然后才能继续进行安装。

使用名称服务进行预先配置

下表对名称服务数据库进行了高级概述,您需要编辑和填充这些数据库来预先配置系统 信息。

| 要预先配置的系统信息 | 名称服务数据库 |
|------------------|---|
| 主机名和网际协议 (IP) 地址 | hosts |
| 日期和时间 | hosts。在为所安装的系统提供日期和时间的系统的主机名 旁边指定 timehost 假名。 |
| 时区 | timezone |
| 网络掩码 | netmasks |

您不能使用 DNS 或 LDAP 名称服务来预先配置系统的语言环境。如果使用 NIS 或 NIS+ 名称服务,则请遵循该名称服务的过程来预先配置系统的语言环境:

- 第 61 页"使用 NIS 预先配置语言环境"
- 第 63 页"使用 NIS+ 预先配置语言环境"

使用 NIS 预先配置语言环境

- 1. 首先成为名称服务器上的超级用户。
- 2. 更改 /var/yp/Makefile 以添加语言环境映射。
 - a. 在最后一个 variable.time shell 过程后面插入以下 shell 过程。

```
locale.time: $(DIR)/locale
        -@if [ -f $(DIR)/locale ]; then \
               sed -e "/^{\#}/d" -e s/^{*}.*$$// $(DIR)/locale \
                | awk '{for (i = 2; i<=NF; i++) print $$i, $$0}' \
                $ (MAKEDBM) - $ (YPDBDIR) / $ (DOM) / locale.byname; \
               touch locale.time; \
               echo "updated locale"; \
               if [ ! $(NOPUSH) ]; then \
                        $(YPPUSH) locale.byname; \
                        echo "pushed locale"; \
               else \
               : ; \
               fi \
        else \
               echo "couldn't find $(DIR)/locale"; \
        fi
```

b. 查找字符串 all: 并在变量列表的末尾插入 locale 一词。

all: passwd group hosts ethers networks rpc services protocols \ netgroup bootparams aliases publickey netid netmasks c2secure \ timezone auto.master auto.home locale

c. 在接近该文件末尾处和其类型的最后一项后面,另起一行插入字符串 locale: locale.time .

passwd: passwd.time group: group.time hosts: hosts.time ethers: ethers.time networks: networks.time rpc: rpc.time services: services.time

protocols: protocols.time netgroup: netgroup.time bootparams: bootparams.time aliases: aliases.time publickey: publickey.time

netid: netid.time

passwd.adjunct: passwd.adjunct.time group.adjunct: group.adjunct.time

netmasks: netmasks.time timezone: timezone.time auto.master: auto.master.time auto.home: auto.home.time

locale: locale.time

d. 保存文件。

3. 创建文件 /etc/locale 并为每个域或特定系统生成一项:

locale domain_name

或

locale system_name

注意: 附录 D 包含有效语言环境的列表。

例如,下面这项指定 worknet.com 域中使用的缺省语言为法文:

fr worknet.com

下面这项指定名为 charlie 的系统所使用的缺省语言环境为比利时法文:

fr_BE charlie

注意:语言环境可以从 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 中获得。

4. 建立映射:

cd /var/yp; make

通过域指定的系统或分别在 locale 映射中指定的系统现在被设置为使用缺省语言环境。所指定的缺省语言环境将在安装过程中使用,并在重新引导系统之后由桌面使用。

▼ 使用 NIS+ 预先配置语言环境

以下过程假定已经设置 NIS+ 域。对 NIS+ 域的设置被记录在《System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)》中。

- 1. 以超级用户或 NIS+ 管理组中用户的身份登录到名称服务器。
- 2. 创建 locale 表:

nistbladm -D access=og=rmcd,nw=r -c locale_tbl name=SI,nogw=
locale=,nogw= comment=,nogw= locale.org dir.`nisdefaults -d`

3. 将所需项添加到 locale 中。

nistbladm -a name=name locale=locale comment=comment
locale.org dir.'nisdefaults -d'

name 要为其预先配置缺省语言环境的域名或特定系统名。

locale 要在系统上安装并在重新引导系统之后在桌面上使用的语言环境。附

录D包含有效语言环境的列表。

comment 注释字段。使用双引号来开始和结束多于一个字的注释。

注意:语言环境可以从 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 中获得。

通过域指定的系统或分别在 locale 表中指定的系统现在设置为使用缺省语言环境。所指定的缺省语言环境将在安装过程中使用,并在重新引导系统之后由桌面使用。

使用 DHCP 服务预先配置系统配置信息(任务)

动态主机配置协议 (DHCP) 使 TCP/IP 网络中的主机系统能够在引导时被自动配置,以适应网络。DHCP 使用客户机和服务器机制。服务器为客户机存储和管理配置信息,并按照客户机的请求提供此信息。该信息包含客户机的 IP 地址,以及客户机可以使用的关于网络服务的信息。

DHCP 的主要优点是它能够通过租用来管理 IP 地址的指定。租用使 IP 地址可以在不使 用时被回收并被重新指定给其它客户机。如果为所有客户机均指定了永久地址,则此功 能使站点可以使用比所需 IP 地址池小的 IP 地址池。

您可以使用 DHCP 在网络上的特定客户机系统中安装 Solaris 操作环境。只有符合运行 Solaris 操作环境的硬件要求的 Sun Enterprise Ultra 系统和 x86 系统才可以使用此功

以下任务图显示了必须执行的高级任务,使客户机可以通过使用 DHCP 来获得安装参

表 7-3 任务图:使用 DHCP 服务预先配置系统配置信息

| 任务 | 说明 | 说明 |
|-----------------------------|--|--|
| 设置安装服务器。 | 设置 Solaris 服务器以支持必须 从网络安装 Solaris 操作环境的 客户机。 | 第 10 章 |
| 通过使用 DHCP 在网络上为 | 使用 add_install_client | 使用 Solaris DVD : |
| Solaris 安装设置客户机系统。 | -d为某类客户机(例如,特定 类型的计算机)或特定客户机 ID 添加 DHCP 网络安装支 | 第 91 页"使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统" |
| | 持。 | 使用 Solaris CD: |
| | | 第 116 页"添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统" |
| | | add_install_client(1M) |
| 准备您的网络以使用 DHCP 服务。 | 决定要如何配置您的 DHCP 服 务器。 | 《System Administration Guide: IP Services》中的"Planning for DHCP Service (Task)" |
| 配置 DHCP 服务器。 | 使用 DHCP Manager 来配置 您的 DHCP 服务器 | 《System Administration Guide: IP Services》中的"Configuring DHCP Service (Task)" |
| 为安装参数和包含选项的宏创 建 DHCP 选项。 | 使用 DHCP Manager 或dhtadm 创建新的供应商选项和宏,DHCP 服务器可以使用这些选项和宏将安装信息传送到客户机。 | 第 64 页"为 Solaris 安装参数 创建 DHCP 选项和宏" |

为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏

当您使用 add install client -d 脚本在安装服务器上添加客户机时,脚本将把 DHCP 配置信息报告到标准输出。在创建将网络安装信息传送给客户机所需的选项和宏 时,可以使用此信息。

要从网络安装 DHCP 客户机,您必须创建供应商种类选项,以传送安装 Solaris 操作环 境所需的信息。表 7-4 显示了您必须创建的选项以及创建这些选项所需的属性。下表中 列出的供应商客户机类确定哪些类的客户机可以使用该选项。此处列出的供应商客户机 类仅作实例使用。您应当指定客户机类,它表示您的网络中需要从网络安装的实际客户 机。关于如何确定客户机的供应商客户机类的信息,请参见《System Administration Guide: IP Services》中的"Working With DHCP Options (Task Map)"。

关于 DHCP 选项的详细信息,请参见《System Administration Guide: IP Services》中 的"DHCP Option Information"。

表 7-4 用于为 Solaris 客户机创建供应商种类选项的值

| 名称 | 代码 | 数据类型 | 粒度 | 最大值 | 供应商客户机类* | 说明 |
|------------|-------|----------|--------|-------------|---|---------------------------|
| 需要以下供应中使用。 | 拉商种类 | 选项,以使 DH | CP 服务器 | 能够支持 Solari | s 安装客户机。这些选项在 | E Solaris 客户机的启动脚本 |
| SrootIP4 | 2 | IP 地址 | 1 | 1 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | 根服务器的 IP 地址 |
| SrootNM | 3 | ASCII 文本 | 1 | 0 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | 根服务器的主机名 |
| SrootPTH | 4 | ASCII 文本 | 1 | 0 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | 根服务器上客户机的根目 录的路径 |
| SinstIP4 | 10 | IP 地址 | 1 | 1 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | JumpStart 安装服务器的 IP 地址 |
| SinstNM | 11 | ASCII 文本 | 1 | 0 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | 安装服务器的主机名 |
| SinstPTH | 12 | ASCII 文本 | 1 | 0 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | 安装服务器上的安装映像 的路径 |
| 客户机启动脚 | 即本可以作 | 吏用以下选项, | 但是脚本不 | 需要使用这些 | 选项。 | |
| SrootOpt | 1 | ASCII 文本 | 1 | 0 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | 客户机的根文件系统的 NFS 装载选项 |

表 7-4 用于为 Solaris 客户机创建供应商种类选项的值 (续下)

| 名称 | 代码 | 数据类型 | 粒度 | 最大值 | 供应商客户机类 * | 说明 |
|-------------|-------------|----------|----|---|---|---|
| SbootFIL | 7 | ASCII 文本 | 1 | 0 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | 客户机的根文件的路径 |
| SbootRS | 9 | 数字 | 2 | 1 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | 在装入内核时,NFS 读 取独立引导程序所使用的 大小 |
| SsysidCF | 13 | ASCII 文本 | 1 | 0 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | sysidcfg 文件的路 径,格式为 <i>server:/path</i> |
| SjumpsCF | 14 | ASCII 文本 | 1 | 0 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | JumpStart 配置文件的路 径,格式为 <i>server:/path</i> |
| SbootURI 16 | 16 ASCII 文本 | 1 0 | 0 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | 独立引导文件的路径或 WAN Boot 文件的路 径。对于独立引导文件, 请使用以下格式。 | |
| | | | | | | tftp://inetboot.sun4 |
| | | | | | 对于 WAN Boot 文件, 格式为 | |
| | | | | | | http://host.domain/path-to-file |
| | | | | | | 可以使用此选项覆盖 BootFile 和 siaddr 设置,以便检索独立引导 文件。支持的协议: tftp (inetboot) 和 http (wanboot)。例如,使用 以下格式。 tftp://inetboot.sun4 |
| SHTTPprox | y 17 | ASCII 文本 | 1 | 0 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | 您的网络中使用的代理服务器的 IP 地址和端口号。仅当客户机在 WAN内引导时才需要此选项,并且本地网络使用代理服务器。例如,使用以下格式: |

表 7-4 用于为 Solaris 客户机创建供应商种类选项的值 (续下)

| 名称 | 代码 | 数据类型 | 粒度 | 最大值 | 供应商客户机类 * | 说明 |
|-------------|--|----------|----|-----|---|-----------------------|
| Solaris 客户机 | Solaris 客户机启动脚本当前不使用以下选项。仅当您编辑启动脚本时,才可以使用这些选项。 | | | | | |
| SswapIP4 | 5 | IP 地址 | 1 | 0 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | 交换服务器的 IP 地址 |
| SswapPTH | 6 | ASCII 文本 | 1 | 0 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | 交换服务器上客户机的交 换文件的路径 |
| Stz | 8 | ASCII 文本 | 1 | 0 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | 客户机的时区 |
| Sterm | 15 | ASCII 文本 | 1 | 0 | SUNW.Sun-Blade- 1000, SUNW.Sun- Fire-880, SUNW.i86pc | 终端类型 |

创建了选项以后,您可以创建包含这些选项的宏。下表列出了样例宏,您可以创建这些 宏以支持客户机的 Solaris 安装。

表7-5 支持网络安装客户机的样例宏

| 宏名 | 包含这些选项和宏 |
|-------------------------|---|
| Solaris | SrootIP4, SrootNM, SinstIP4, SinstNM |
| sparc | SrootPTH, SinstPTH |
| sun4u | Solaris 和 sparc 宏 |
| i86pc | Solaris 宏、SrootPTH, SinstPTH, SbootFIL |
| SUNW.i86pc | i86pc 宏 |
| SUNW.Sun-Blade- 1000 | sun4u 宏、SbootFIL |
| SUNW.Sun-Fire-880 | sun4u 宏、SbootFIL |
| xxx.xxx.xxx 网络地址 宏 | 可以将 BootSrvA 选项添加到现有的网络地址宏中。BootSrvA 的 值应表示 tftboot 服务器。 |

上一个表中列出的宏名与必须从网络安装的客户机的供应商客户机类相匹配。这些名称是可能位于网络上的客户机的实例。关于确定客户机的供应商客户机类的信息,请参见《*System Administration Guide: IP Services*》中的"Working With DHCP Options (Task Map)"。

通过使用以下方法, 您可以创建这些选项和宏。

- 通过使用 dhtadm 命令写入一个创建选项和宏的脚本。关于如何写入创建这些选项和宏的脚本的信息,请参见第 68 页 "写入使用 dhtadm 来创建选项和宏的脚本"。
- 在 DHCP Manager 中创建选项和宏。关于如何在 DHCP Manager 中创建选项和宏的说明,请参见第 70 页"使用 DHCP Manager 来创建安装选项和宏"。

写入使用 dhtadm 来创建选项和宏的脚本

通过改写实例 7-1 中的实例创建表 7-4 中列出的所有选项和某些有用的宏,您可以创建 Korn shell 脚本。请确保将引号括住的所有 IP 地址和值更改为适用于您的网络的正确的 IP 地址、服务器名和路径。您也应编辑 Vendor= 关键字以表示您具有的客户机类。使 用 add install client -d 报告的信息,以获取改写脚本所需的数据。

实例 7-1 支持网络安装的脚本实例

```
# Load the Solaris vendor specific options. We'll start out supporting
# the Sun-Blade-1000, Sun-Fire-880, and i86 platforms. Changing -A to -M would replace
# the current values, rather than add them.
dhtadm -A -s SrootOpt -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,1,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,2,IP,1,1'
dhtadm -A -s SrootNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,3,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,4,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SswapIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,5,IP,1,0'
dhtadm -A -s SswapPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,6,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootFIL -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,7,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Stz -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,8,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootRS -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,9,NUMBER,2,1'
dhtadm -A -s SinstIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,10,IP,1,1'
dhtadm -A -s SinstNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,11,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SinstPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,12,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SsysidCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,13,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SjumpsCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,14,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Sterm -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,15,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s ShootURT -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,16,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SHTTPproxy -d \
```

实例 7-1 支持网络安装的脚本实例 (续下)

```
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,17,ASCII,1,0'
# Load some useful Macro definitions.
# Define all Solaris-generic options under this macro named Solaris.
dhtadm -A -m Solaris -d \
':SrootIP4=10.21.0.2:SrootNM="blue2":SinstIP4=10.21.0.2:SinstNM="red5":'
# Define all sparc-platform specific options under this macro named sparc.
dhtadm -A -m sparc -d \
':SrootPTH="/export/sparc/root":SinstPTH="/export/sparc/install":'
# Define all sun4u architecture-specific options under this macro named sun4u.
# (Includes Solaris and sparc macros.)
dhtadm -A -m sun4u -d ':Include=Solaris:Include=sparc:'
# Solaris on IA32-platform-specific parameters are under this macro named i86pc.
dhtadm -A -m i86pc -d \
':Include=Solaris:SrootPTH="/export/i86pc/root":SinstPTH="/export/i86pc/install"
:SbootFIL="/platform/i86pc/kernel/unix":'
# Solaris on IA32 machines are identified by the "SUNW.i86pc" class. All
# clients identifying themselves as members of this class will see these
# parameters in the macro called SUNW.i86pc, which includes the i86pc macro.
dhtadm -A -m SUNW.i86pc -d ':Include=i86pc:'
# Sun-Blade-1000 platforms identify themselves as part of the
# "SUNW.Sun-Blade-1000" class.
# All clients identifying themselves as members of this class
# will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Blade-1000 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":\
Include=sun4u:'
# Sun-Fire-880 platforms identify themselves as part of the "SUNW.Sun-Fire-880" class.
# All clients identifying themselves as members of this class will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Fire-880 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":Include=sun4u:'
# Add our boot server IP to each of the network macros for our topology served by our
# DHCP server. Our boot server happens to be the same machine running our DHCP server.
dhtadm -M -m 10.20.64.64 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.128 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.21.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.22.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
# Make sure we return host names to our clients.
dhtadm -M -m DHCP-servername -e Hostname= NULL VALUE
# The client with this MAC address is a diskless client. Override the root settings
# which at the network scope setup for Install with our client's root directory.
dhtadm -A -m 0800201AC25E -d \
':SrootIP4=10.23.128.2:SrootNM="orange-svr-2":SrootPTH="/export/root/10.23.128.12":'
```

作为超级用户,请在批模式下执行 dhtadm。指定脚本名称以将选项和宏添加到您的 dhcptab 中。 例如,如果您的脚本名为 netinstalloptions,则请键入以下命令。

dhtadm -B netinstalloptions

具有 Vendor=字符串中列出的供应商客户机类的客户机现在可以使用 DHCP 在网络上 进行安装。

关于如何使用 dhtadm 命令的详细信息,请参见 dhtadm(1M)。关于 dhcptab 文件的详细信息,请参见 dhcptab(4)。

使用 DHCP Manager 来创建安装选项和宏

您可以使用 DHCP Manager 来创建表 7-4 中列出的选项和表 7-5 中列出的宏。

▼ 如何创建选项以支持 Solaris 安装 (DHCP Manager)

此过程假定您已经配置了您的 DHCP 服务器。如果您没有配置您的 DHCP 服务器,请参见《System Administration Guide: IP Services》中的"Planning for DHCP Service (Task)"。

- 1. 成为 DHCP 服务器系统中的超级用户。
- 2. 启动 DHCP Manager。
 - # /usr/sadm/admin/bin/dhcpmgr & 将显示"DHCP Manager"窗口。
- 3. 在"DHCP Manager"中选择"选项"选项卡。
- **4. 从"编辑"菜单中选择"创建"。** "创建选项"对话框将打开。
- 5. 为第一个选项键入选项名,然后为该选项键入相应的值。

使用表 7-4 检查您必须创建的选项的选项名和值。请注意,供应商客户机类只是建议的值。您应当创建类,以表示需要从 DHCP 服务获取 Solaris 安装参数的实际客户机类型。关于如何确定客户机的供应商客户机类的信息,请参见《*System Administration Guide: IP Services*》中的"Working With DHCP Options (Task Map)"。

- 6. 输入了所有值以后,请单击"确定"。
- 7. 在"选项"选项卡中,选择您刚刚创建的选项。
- 8. 从"编辑"菜单中选择"复制"。 "复制选项"对话框将打开。
- 9. **键入另一个选项的名称,然后相应修改其它值。** 代码值、数据类型值、粒度值和最大值可能都需要修改。关于这些值,请参见表
- 10. 重复步骤 7 至步骤 9, 直到您创建了所有选项。

您现在可以创建宏,以将选项传送给网络安装客户机(如以下过程中所述)。

7–4 ∘

注意: 您不需要将这些选项添加到 Solaris 客户机的 /etc/dhcp/inittab 文件中, 因为此文件中已经包含了这些选项。

如何创建宏以支持 Solaris 安装 (DHCP Manager)

此过程假设您已经配置了您的 DHCP 服务器。如果您没有配置您的 DHCP 服务器,请 参见《System Administration Guide: IP Services》中的"Planning for DHCP Service (Task)" °

- 1. 在"DHCP Manager"中选择"宏"选项卡。
- 2. 从"编辑"菜单中选择"创建"。 "创建宏"对话框将打开。
- 3. 键入宏的名称。 关于您可以使用的宏名,请参见表 7-5。
- 4. 单击"选择"按钮。 "选择选项"对话框将打开。
- 5. 在"种类"列表中选择"供应商"。 将列出您创建的供应商选项。
- 6. 选择您要添加到宏的选项并单击"确定"。
- 7. 为选项键入值。

请参见表 7-4 以获得选项的值类型,并参考 add install client -d 报告的信

- 8. 重复步骤 6 至步骤 7 以获得您要包含的各个选项。 要包含其它宏,请键入 Include 作为选项名,并键入宏名作为选项值。
- 9. 宏完成后,单击"确定"。

SPARC: 预先配置 Power Management 信

您可以使用 Solaris 环境中提供的 Power Management 软件来自动保存系统的状态,并在 其空闲 30 分钟后将其关闭。如果您是在符合 EPA 的能源之星原则版本 2 的系统(如 sun4u 系统)上安装 Solaris 9 软件,则缺省情况下会安装 Power Management 软件。 在 Solaris Web Start 安装过程中,安装程序将提示您启用或禁用 Power Management 软件。suninstall 安装程序将提示您在安装完成并重新引导系统之后启用或禁用 Power Management 软件。

注意:如果您的系统安装了能源之星版本3或更高版本,您不会被提示此信息。

如果您正在执行交互式安装,则无法预先配置 Power Management 信息并避免出现提 示。但是,通过使用定制 JumpStart 安装,您可以预先配置 Power Management 信息, 方法是使用结束脚本在系统上创建 /autoshutdown 或 /noautoshutdown 文件。当 系统重新引导时,/autoshutdown 文件将启用 Power Management,而 /noautoshutdown 文件将禁用 Power Management。

例如,结束脚本中的以下行将启用 Power Management 软件并防止在系统重新引导之后 显示提示信息。

touch /a/autoshutdown

结束脚本在第221页"创建结束脚本"中进行了说明。

升级 Solaris 操作环境(规划)

本章提供有关在升级到 Solaris 操作环境之前必须执行的任务的特定信息和说明。

- 第73页"升级(概述)"
- 第75页"使用 Solaris Live Upgrade"
- 第 75 页 "使用定制 JumpStart 升级"
- 第75页"使用磁盘空间重新分配来进行升级"
- 第76页"升级前备份系统"

升级 (概述)

升级会将 Solaris 操作环境的新版本与系统磁盘上的现有文件合并在一起。升级将最大限度地保留您对 Solaris 操作环境的前一版本所作的修改。

您可以升级运行 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8软件的任何系统。要查看系统上运行的 Solaris 软件的版本,请键入以下命令:

\$ uname -a

可以使用以下安装方法升级 Solaris 操作环境。

注意:使用 smosservice patch 升级无盘客户机。有关详细说明,请参见《System Administration Guide: Basic Administration》或 smosservice(1M)。

如果您已经在运行 Solaris 9 操作环境,并且已安装了个别修补程序,则升级到 Solaris 9 更新发行版时将产生以下结果:

■ 任何作为 Solaris 9 更新发行版的一部分提供的修补程序都将重新应用到您的系统。 您不能退出这些修补程序。 ■ 任何先前已安装在系统上但不包含在 Solaris 9 更新发行版中的修补程序都将被删 除。

您可以使用修补程序分析器来确定通过升级到 Solaris 9 更新发行版要删除哪些修补程 序(如果有)。有关使用修补程序分析器的详细说明,请参见第 535 页"升级到 Solaris 更新发行版"。

Solaris 升级方法

表 8–1 SPARC: Solaris 升级方法

| 平台 | 当前 Solaris 操作环境 | Solaris 升级方法 |
|----------|---|--|
| SPARC 系统 | Solaris 2.6 Solaris 7 Solaris 8 Solaris 9 | Solaris Web Start 程序 Solaris suninstall 程序 定制 JumpStart 方法 Solaris Live Upgrade |

表 8-2 x86: Solaris 升级方法

| 当前 Solaris 操作环境 | Solaris 升级方法 | |
|-----------------------|---|--|
| Solaris 2.6 | 从 DVD 介质或网络安装映像进行安装: ■ Solaris Web Start 程序 ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 | |
| | 从 CD 介质进行安装: ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 | |
| Solaris 7 | 从 DVD 介质或网络安装映像进行安装: ■ Solaris Web Start 程序 ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 ■ Solaris Live Upgrade | |
| | 从 CD 介质进行安装: ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 ■ Solaris Live Upgrade | |
| Solaris 8 × Solaris 9 | 从 DVD 或 CD 介质或网络安装映像进行安装: ■ Solaris Web Start 程序 ■ Solaris suninstall 程序 ■ 定制 JumpStart 方法 ■ Solaris Live Upgrade | |

注意: 有关使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的限制条件,请参见第 309 页 "Solaris Live Upgrade 要求"。

您不能将系统升级到系统上未安装的软件组。例如,如果先前已在您的系统上安装了最终用户 Solaris 软件组,则不能使用升级选项升级到开发者 Solaris 软件组。但是,在升级期间可以向系统添加不属于当前已安装软件组的软件。

使用 Solaris Live Upgrade

Solaris Live Upgrade 能够在复制的非使用中的操作环境上升级,这减少了操作系统升级的停机时间。

有关如何规划和使用 Solaris Live Upgrade 的说明,请参见第 29 章。

使用定制 JumpStart 升级

可以使用 JumpStart 安装方法进行升级。在定制 JumpStart 配置文件中指定install_type upgrade。

升级前必须根据系统的磁盘配置和当前安装的软件,对定制 JumpStart 配置文件进行测试。使用正在升级的系统上的 pfinstall -D 测试配置文件。不能使用磁盘配置文件测试升级配置文件。有关测试升级选项的详细信息,请参见第 213 页"测试配置文件"。

您可以使用 JumpStart 通过 Solaris Flash 差别归档文件更新克隆系统。有关 Solaris Flash 归档文件的概述,请参见第 17 章。

使用磁盘空间重新分配来进行升级

Solaris Web Start 安装方法、Solaris suninstall 程序和定制 JumpStart 程序中的升级 选项提供了重新分配磁盘空间的功能。如果当前文件系统没有足够的空间用于升级,您可以重新分配磁盘空间。文件系统可能由于以下原因需要更多空间来进行升级:

当前安装在系统上的 Solaris 软件组包含新发行版中的新软件。软件组中包括的任何 新软件将被自动选定为在升级期间安装。 ■ 系统上现有软件的大小在新的发行版中已经增加。

自动布局功能尝试重新分配磁盘空间以适应文件系统新的大小要求。首先,自动布局尝 试基于一组缺省约束重新分配空间。如果自动布局不能重新分配空间,则必须更改文件 系统的约束。

注意:自动布局没有增大文件系统的能力。自动布局重新分配空间的方法是:备份需要 更改的文件系统中的所需文件,基于文件系统的更改对磁盘进行重新分区,然后在进行 升级前恢复备份文件。

- 如果您使用的是 Solaris Web Start 程序,自动布局将无法确定如何重新分配磁盘空 间,您必须使用 Solaris suninstall 程序或定制 JumpStart 程序升级。
- 如果您使用的是 Solaris suninstall 程序,自动布局将无法确定如何重新分配磁盘 空间,您必须指定可以移动或更改的文件系统,并且重新运行自动布局。
- 如果您使用定制 JumpStart 方法进行升级,并且创建了升级配置文件,则磁盘空间可 能是一个需要关注的问题。如果当前文件系统中没有足够的磁盘空间用于升级,您可 以使用 backup media 和 layout constraint 关键字重新分配磁盘空间。有关 在配置文件中使用 backup media 和 layout constraint 关键字的实例,请参 见实例 23-5。

升级前备份系统

升级到 Solaris 操作环境之前,请备份现有的文件系统。如果将文件系统复制到可移动介 质(例如磁带),则可以防止数据丢失、损坏或破坏。有关备份系统的详细说明,请参 见《System Administration Guide: Basic Administration》。

第9章

准备从网络安装(主题)

本部分提供有关将系统设置为从局域网(而不是从 DVD 或 CD 介质)安装 Solaris 软件的说明。

| 第 10 章 | 提供有关从安装服务器安装 Solaris 软件的概述和规划信息。 |
|--------|--|
| 第 11 章 | 提供有关将 Solaris 软件从 DVD 介质复制到安装服务器的逐步说明。 |
| 第 12 章 | 提供有关将 Solaris 软件从 CD 介质复制到安装服务器的逐步说明。 |
| 第 13 章 | 说明用于设置网络安装的命令。 |

准备从网络安装 (概述)

本章介绍如何设置局域网和系统,以便从网络(而不是从 DVD 或 CD 介质)安装 Solaris 软件。

有关如何通过广域网安装客户机的信息,请参见第38章。

网络安装规划简介

本节提供在从网络执行安装之前所需的信息。网络安装使您可以从能够访问 Solaris 9 磁盘映像的系统(称作安装服务器)安装 Solaris 软件。您将 Solaris 9 DVD 或 CD 介质的内容复制到安装服务器的硬盘上。然后,您可以使用任何一种 Solaris 安装方法从网络安装 Solaris 软件。

网络安装所需的服务器

要从网络安装 Solaris 操作环境,要安装的系统要求网络上存在以下服务器。

- 安装服务器 一个包含 Solaris 9 磁盘映像的联网系统,通过这些映像,您可以在网络中的其它系统上安装 Solaris 9 软件。您通过从以下介质复制映像来创建安装服务器:
 - Solaris DVD
 - Solaris Software 1 of 2 CD 和 Solaris Software 2 of 2 CD 从 Solaris Software 1 of 2 和 Solaris Software 2 of 2 CD 中复制了映像后,如果安装要求,还可以从 Solaris 安装 CD 和 Solaris Languages CD 中复制映像。

可以通过将映像复制到安装服务器的硬盘上来启用单个安装服务器,为不同的 Solaris 发行版和多个平台提供磁盘映像。例如,单个安装服务器可以包括用于 SPARC 平台和 x86 平台的磁盘映像。 有关如何创建安装服务器的详细信息,请参见以下各节。

- 第84页"使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器"
- 第 87 页 "x86: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 x86 安装服务器"
- 第 96 页 "SPARC: 使用 SPARC CD 介质创建 SPARC 安装服务器"
- 第 104 页 "为 CD 介质创建一个跨平台安装服务器"
- 引导服务器 一个服务器系统,为同一网络子网上的客户机系统提供为安装操作环境 而进行引导所需要的信息。引导服务器和安装服务器通常是同一个系统。然而,如果 要安装 Solaris 9 软件的系统与安装服务器位于不同的子网,并且您没有使用 DHCP,则该子网需要一个引导服务器。

一个引导服务器可以提供用于多个发行版的 Solaris 9 引导软件,其中包括用于不同 平台的 Solaris 9 引导软件。例如,SPARC 引导服务器可以提供用于基于 SPARC 的 系统的 Solaris 8 和 Solaris 9 引导软件。相同的 SPARC 引导服务器还可以提供用于 基于 x86 的系统的 Solaris 9 引导软件。

注意: 当使用 DHCP 时,不必创建单独的引导服务器。有关详细信息,请参见 第81页"使用 DHCP 提供网络安装参数"。


有关如何创建引导服务器的详细信息,请参见以下各节:

- 第 90 页 "使用 DVD 映像在子网上创建引导服务器"
- 第 115 页 "使用 CD 映像在子网上创建引导服务器"
- (可选)名称服务器 一个管理包含网络上的系统信息的分布式网络数据库(如 DNS、NIS、NIS+或LDAP)的系统。

有关如何创建名称服务器的详细信息,请参见《System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP) »

注意:安装服务器和名称服务器可以是相同的系统,也可以是不同的系统。

图形 10-1演示了通常用于网络安装的服务器。



图形 10-1 网络安装服务器

使用 DHCP 提供网络安装参数

动态主机配置协议 (DHCP) 提供安装时需要使用的网络参数。当使用 DHCP 时,不必 创建单独的引导服务器。已经创建了安装服务器后,用 add install client 命令和 -d 选项将客户机添加到网络。-d 选项允许您通过使用 DHCP 设置从网络安装 Solaris 的客户机系统。

有关用于安装参数的 DHCP 选项的信息,请参见第 63 页"使用 DHCP 服务预先配置系 统配置信息(任务)"。

第 11 章

准备使用 DVD 介质从网络安装(任务)

本章说明如何使用 DVD 介质设置网络和系统以从网络安装 Solaris 软件。网络安装允许您从能够访问 Solaris 9 磁盘映像的系统(称作安装服务器)向网络上的其它系统安装 Solaris 软件。您将 Solaris 9 DVD 介质的内容复制到安装服务器的硬盘上。然后,您可以使用任何一种 Solaris 安装方法从网络安装 Solaris 软件。本章包括以下主题:

- 第83页"任务图:准备使用 DVD 介质从网络安装"
- 第84页"使用 DVD 介质创建安装服务器"
- 第 90 页 "使用 DVD 映像在子网上创建引导服务器"
- 第 91 页 "使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统"

任务图:准备使用 DVD 介质从网络安装

表 11-1 任务图:使用 DVD 介质设置安装服务器

| 任务 | 说明 | 参考 |
|------------------|--|------------------------------|
| 创建安装服务器。 | 使用 setup_install_server(1M) 命令将 Solaris DVD 复制到安装服务器的硬盘上。 | 第 84 页"使用 DVD 介质创建安装服务器" |
| (可选)创建引导服 务器。 | 如果要从中安装系统的网络与安装服务器不在同一个子网上,必须在子网上创建一个引导服务器以引导系统。使用带-b选项的setup_install_server命令来设置引导服务器。如果您使用的是动态主机配置协议(DHCP),则不必创建引导服务器。 | 第 90 页"使用 DVD 映像在子网上创建引导服务器" |
| 添加将从网络安装的系统。 | 使用 add_install_client 命令设置要从 网络安装的每个系统。要安装的每个系统都 需要在网络上找到安装服务器、引导服务 器(如果需要)和配置信息。 | 第 91 页"使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统" |

使用 DVD 介质创建安装服务器

安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。要在网络中的系统上安装 Solaris 软件,必须创建一个安装服务器。不必每次都设置引导服务器。

- 如果使用 DHCP 设置安装参数或者安装服务器和客户机在同一个子网上,则不需要引导服务器。
- 如果安装服务器与客户机不在同一个子网上,而且您没有使用 DHCP,则必须为每个子网创建一个单独的引导服务器。可以为每个子网创建一个安装服务器。然而,安装服务器需要更多的磁盘空间。

注意:如果要使用 Solaris DVD 介质在运行 Solaris 2.6 或 Solaris 7 操作环境的系统上设置安装服务器,必须首先应用以下修补程序之一。

- Solaris 2.6 SPARC Platform Edition 操作环境 修补程序 ID 107618-03
- Solaris 2.6 Intel Platform Edition 操作环境 修补程序 ID 107619-03
- Solaris 7 SPARC Platform Edition 操作环境 修补程序 ID 107259-03
- Solaris 7 Intel Platform Edition 操作环境 修补程序 ID 107260-03

▼ 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器

注意: SPARC: 不能使用如下系统: 运行的 SunOS 版本早于 Solaris 2.3 发行版。

注意:此过程假设系统在运行卷管理器。如果不使用卷管理器管理介质,请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》,了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。

1. 在要成为安装服务器的 SPARC 系统上,成为超级用户。

该系统必须包括一个 DVD-ROM 驱动器,并成为站点的网络和名称服务的一部分。如果使用了名称服务,该系统必须已经在服务中,如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP。如果没有使用名称服务,则必须遵守站点的策略来发布关于该系统的信息。

- 2. 将 Solaris DVD 插入 SPARC 系统的驱动器中。
- 3. 创建一个目录来包含 DVD 映像。

mkdir -p install_dir_path

- 4. 更改到已安装磁盘上的 Tools 目录。
 - 对于 SPARC DVD 介质, 请键入:
 - # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris 9/Tools
 - 对于 x86 DVD 介质, 请键入:
 - # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools

在上面的实例中,cdrom0 是包含 Solaris 操作环境 DVD 介质的驱动器的路径。

- 5. 将驱动器中的 DVD 映像复制到安装服务器的硬盘上。
 - # ./setup_install_server install_dir_path

install_dir_path 指定 DVD 映像将被复制到的目录

注意: $setup_install_server$ 命令指示您是否有足够的硬盘空间可用于 Solaris 软件 磁盘映像。要确定可用的磁盘空间,使用 df-kl 命令。

- 6. 确定是否需要使安装服务器可用于安装。
 - 如果安装服务器与要安装的系统在同一个子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必创建引导服务器。前进到步骤 10。
 - 如果安装服务器与要安装的系统不在同一个子网上,而且您没有使用 DHCP,请完成以下步骤。
- 7. 验证安装服务器映像的路径是否被正确共享。
 - # share | grep install_dir_path

install dir path

指定 DVD 映像将被复制到其中的安装映像的路径

- 如果显示了安装服务器目录的路径,且选项中出现了 anon=0,则前进到步骤 10。
- 如果没有显示安装服务器目录的路径,或者选项中未出现 anon=0,则继续执行以下步骤。
- 8. 将此项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件,以使引导服务器可以访问安装服务器。

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path

- 9. 确保安装服务器的目录路径被正确共享。
 - # ps -ef | grep nfsd
 - 如果 nfsd 守护程序未运行,请将其启动。
 - # /etc/init.d/nfs.server start
 - 如果 nfsd 守护程序在运行,则共享安装服务器。
 - # shareall

10. 将目录更改到根目录 (/)。

cd /

- 11. 弹出 Solaris DVD。
- 12. 确定是否想修补网络安装映像(由 setup install server 创建)中位于最小根 文件系统 (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot) 中的文件。如果引导映像 存在问题,则必须修补文件。
 - 如果不想,则继续。
 - 如果想,则使用 patchadd C 命令修补位于最小根文件系统中的文件。



小心:除非阅读了《Patch README》中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事 处,否则不要使用 patchadd -C 命令。

- 13. 确定是否需要创建引导服务器。
 - 如果使用的是 DHCP 或者安装服务器与要安装的系统在同一个子网上,则不需要 创建引导服务器。前进到第 91 页"使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统
 - 如果您**没有**使用 DHCP 且安装服务器和客户机在不同的子网上,则必须创建引导 服务器。前进到第 90 页"使用 DVD 映像在子网上创建引导服务器"。

实例 11-1 SPARC: 使用 SPARC DVD 创建 SPARC 安装服务器

下面的示例阐明如何通过将 Solaris DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdsparc 目录来创建安装服务器:

- # mkdir -p /export/home/dvdsparc
- # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris 9/Tools
- # ./setup_install_server /export/home/dvdsparc

如果需要独立的引导服务器, 请键入以下命令:

将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件:

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc

检查 nfsd 守护程序是否在运行。如果 nfsd 守护程序不在运行,启动该守护程序并将 其共享。

- # ps -ef | grep nfsd
- # /etc/init.d/nfs.server start
- # shareall
- # cd /

实例 11-2 x86: 使用 x86 DVD 创建 SPARC 安装服务器

下面的实例演示了如何通过将 Solaris DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdx86 目录来创建安装服务器:

- # mkdir -p /export/home/dvdx86
- # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
- # ./setup_install_server /export/home/dvdx86

将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件:

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86

检查 nfsd 守护程序是否在运行。如果 nfsd 守护程序不在运行,启动该守护程序并将 其共享。

- # ps -ef | grep nfsd
- # /etc/init.d/nfs.server start
- # shareall
- # cd /

x86: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 x86 安装服

注意:此过程假设系统在运行卷管理器。如果不使用卷管理器管理介质,请参 见《System Administration Guide: Basic Administration》,了解有关不使用卷管理器管 理可移动介质的详细信息。

1. 在要成为安装服务器的 x86 系统上,成为超级用户。

该系统必须包括一个 DVD-ROM 驱动器,并成为站点的网络和名称服务的一部分。 如果使用了名称服务,系统也必须处于 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务中。如 果没有使用名称服务,则必须遵守站点的策略来发布关于该系统的信息。

- 2. 将 Solaris DVD 插入系统的驱动器中。
- 3. 创建一个目录来包括引导映像。

mkdir -p install_dir_path

指定 DVD 映像将被复制到的目录 install_dir_path

- 4. 更改到已安装磁盘上的 Tools 目录:
 - 对于 x86 DVD 介质,请键入:
 - # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris 9/Tools
 - 对于 SPARC DVD 介质, 请键入:

cd /cdrom/cdrom0/Solaris 9/Tools

在上面的实例中,cdrom0 是包含 Solaris 操作环境 DVD 介质的驱动器的路径。

- 5. 通过使用 setup_install_server 命令将驱动器中的磁盘复制到安装服务器的硬盘中:
 - # ./setup_install_server install_dir_path

install_dir_path 指定 DVD 映像将被复制到的目录

注意: $setup_install_server$ 命令指示您是否有足够的硬盘空间可用于 Solaris 软件 磁盘映像。要确定可用的磁盘空间,请使用 df_kl 命令。

- 6. 确定是否需要使安装服务器可用于安装。
 - 如果安装服务器与要安装的系统在同一个子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必创建引导服务器。前进到步骤 10。
 - 如果安装服务器与要安装的系统不在同一个子网上,而且您没有使用 DHCP,请完成以下步骤。
- 7. 验证安装服务器映像的路径是否被正确共享。
 - # share | grep install_dir_path

install_dir_path 指定 DVD 映像被复制到的安装映像的路径

- 如果显示了安装服务器目录的路径,且选项中出现了 anon=0,则前进到步骤 10。
- 如果没有显示安装服务器目录的路径,或者不希望 anon=0 出现在选项中,则继续。
- 8. 将此项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件,以使引导服务器可以访问安装服务器。

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path

9. 确保安装服务器的目录路径被正确共享。

ps -ef | grep nfsd

- 如果 nfsd 守护程序未运行,请将其启动。
 - # /etc/init.d/nfs.server start
- 如果 nfsd 守护程序在运行,则共享安装服务器。
 - # shareall
- 10. 将目录更改到根目录 (/)。

cd /

11. 弹出 Solaris DVD。

- 12. 确定是否想修补网络安装映像(由 setup install server 创建)中位于最小根 文件系统 (Solaris 9/Tools/Boot) 中的文件。
 - 如果不想,则继续。
 - 如果想,则使用 patchadd C 命令修补位于最小根文件系统中的文件。

13. 确定是否需要创建引导服务器。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一个子网上,或者您使用的是 DHCP,则不 必创建引导服务器。请参见第 91 页"使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统
- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一个子网上,而且您没有使用 DHCP,则 必须创建一个引导服务器。有关如何创建引导服务器的详细说明,请参见 第90页"使用 DVD 映像在子网上创建引导服务器"。

实例 11-3 x86: 使用 x86 DVD 创建 x86 安装服务器

下面的实例演示了如何通过将 Solaris x86 Platform Edition DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdx86 目录来创建 x86 安装服务器:

```
# mkdir -p /export/home/dvdx86
```

- # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris 9/Tools
- # ./setup install server /export/home/dvdx86

将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件:

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86

检查 nfsd 守护程序是否在运行。如果 nfsd 守护程序不在运行,启动该守护程序并将 其共享。

```
# ps -ef | grep nfsd
```

- # /etc/init.d/nfs.server start
- # shareall
- # cd /

实例 11-4 使用 SPARC DVD 创建 x86 安装服务器

下面的实例演示了如何通过将 Solaris SPARC Platform Edition DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdsparc 目录来创建 x86 安装服务器。

```
# mkdir -p /export/home/dvdscparc
```

- # cd /cdrom/cdrom0/Solaris 9/Tools
- # ./setup install server /export/home/dvdsparc

将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件:

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc

检查 nfsd 守护程序是否在运行。如果 nfsd 守护程序不在运行,启动该守护程序并将 其共享。

- # ps -ef | grep nfsd
- # /etc/init.d/nfs.server start
- # shareall
- # cd /

使用 DVD 映像在子网上创建引导服务器

要在网络中的系统上安装 Solaris 软件,必须创建一个安装服务器。不必每次都设置引导 服务器。引导服务器包含足够从网络引导系统的软件,然后安装服务器完成 Solaris 软件 的安装。

- 如果使用 DHCP 设置安装服务器或安装参数,或者客户机与安装服务器在同一个子 网上,则不需要引导服务器。前进到第 91 页"使用 DVD 映像添加要从网络安装的 系统"。
- 如果安装服务器与客户机不在同一个子网上,而且您没有使用 DHCP,则必须为每 个子网创建一个单独的引导服务器。可以为每个子网创建一个安装服务器;然而,安 装服务器需要更多的磁盘空间。

使用 DVD 映像在子网上创建引导服务器

1. 在打算使其成为子网的引导服务器的系统上,登录并成为超级用户。

该系统必须能够访问远程 Solaris 9 磁盘映像,该映像通常是安装服务器。如果使用 了名称服务,则该系统也应该在一个名称服务中。如果没有使用名称服务,则必须遵 守站点的策略来发布关于该系统的信息。

2. 从安装服务器安装 Solaris DVD。

mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt

server_name: path

是安装服务器的名称和磁盘映像的绝对路 径

- 3. 创建引导映像的目录。
 - # mkdir -p boot_dir_path

boot_dir_path 指定引导软件将被复制到其中的目录

- 4. 更改到 Solaris DVD 映像上的 Tools 目录。
 - # cd /mnt/Solaris_9/Tools

5. 将引导软件复制到引导服务器。

./setup_install_server -b boot_dir_path

指定将系统设置为引导服务器

指定引导软件将被复制到其中的目录 boot_dir_path

注意: setup install server 命令指示您是否有足够的磁盘空间用于映像。要确 定可用的磁盘空间,使用 df-kl命令。

6. 将目录更改到根目录 (/)。

cd /

7. 卸载安装映像。

umount /mnt

您现在可以设置要从网络安装的系统了。请参见第 91 页"使用 DVD 映像添加要从 网络安装的系统"。

实例 11-5 在子网上创建引导服务器 (DVD)

下面的实例演示了如何在子网上创建引导服务器。这些命令将引导软件从 Solaris DVD 映像复制到名为 crystal 的引导服务器的本地磁盘上的 /export/home/dvdsparc。

```
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/home/dvdsparc /mnt
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# cd /mnt/Solaris 9/Tools
# ./setup install server -b /export/home/dvdsparc
# cd /
# umount /mnt
```

使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统

创建了安装服务器和引导服务器(如果需要)之后,必须设置每个要从网络安装的系 统。每个要安装的系统都需要找到以下内容:

- 安装服务器
- 如有必要,引导服务器
- sysidcfg 文件,如果使用 sysidcfg 文件来预先配置系统信息
- 名称服务器,如果使用名称服务来预先配置系统信息

■ 配置文件服务器上的 JumpStart 目录中的配置文件,如果使用的是定制 JumpStart 安 装方法

使用以下 add install client 过程设置安装服务器和客户机。另外,请参见以下实 例过程:

- 如果使用 DHCP 设置安装参数,请参见实例 11-6。
- 如果安装服务器和客户机在同一个子网上,请参见实例 11-7。
- 如果安装服务器和客户机不在同一个子网上,而且您没有使用 DHCP,请参见实例 11-8 •

有关可与此命令一起使用的更多选项,请参见手册页 add install client(1M)。

▼ 使用 add_install_client (DVD) 通过网络添加 要安装的系统

如果有引导服务器,确保已共享安装服务器安装映像并已启动相应的守护程序。请参 见"使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器"的步骤 6。

- 1. 在安装服务器或引导服务器上,成为超级用户。
- 2. 如果使用了 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务,确定以下关于要安装的系统的 信息已经添加到名称服务中:
 - 主机名
 - IP 地址
 - 以太网地址

有关名称服务的详细信息,请参见《System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP) »

3. 更改到 Solaris DVD 映像上的 Tools 目录:

cd /install_dir_path/Solaris 9/Tools install_dir_path 指定 Tools 目录的路径

4. 设置客户机系统以使其可从网络安装。

```
# ./add install client [-d] [-s install_server:install_dir_path] \
[-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path] [-p sysid_server:path] \
```

[-t boot_image_path] client_name platform_group

指定客户机使用 DHCP 来获取网络安装 -d 参数。

> 对于 x86 客户机,使用此选项以使用 PXE 网络引导从网络引导系统。

-s install_server:install_dir_path

指定安装服务器的名称和路径。

■ *install_server* 是安装服务器的主机名。

install_dir_path 是 Solaris DVD 映像的 绝对路径。

-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path

为定制 JumpStart 安装指定一个 JumpStart 自录。jumpstart_server 是 JumpStart 目录所在的服务器的主机名。 jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目录的绝 对路径。

-p sysid_server: path

指定用于预先配置系统信息的 sysidcfg 文件的路径。sysid_server 是一个有效的主 机名或者是包含文件的服务器的 IP 地 址。path 是包含 sysidcfg 文件的目录 的绝对路径。

-t boot_image_path

如果想使用 Solaris 9 网络安装映像、CD 或 DVD 上 Tools 目录中引导映像以外 的引导映像,则指定另一个引导映像的路

径。

client_name

是将从网络安装的系统的名称。该名称不

是安装服务器的主机名。

platform_group

是要安装的系统的平台组。有关详细信

息, 请参见附录 C。

实例 11-6 SPARC: 使用 DHCP (DVD) 时在 SPARC 安装服务器上添加 SPARC 安装客户机

下面的实例演示了如何在使用 DHCP 时添加安装客户机,以便在网络上设置安装参数。 安装客户机的名称是 basil, 它是一个 UltraTM 5 系统。文件系统 /export/home/dvdsparc/Solaris 9/Tools 包含 add install client 命

有关如何使用 DHCP 来设置网络安装的安装参数的详细信息,请参见《System Administration Guide: IP Services》中的"Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)" •

sparc_install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools sparc_install_server# ./add install client -d basil sun4u

实例 11-7 添加与服务器在同一个子网上的安装客户机 (DVD)

下面的实例演示了如何添加与服务器在同一个子网上的安装客户机。安装客户机的名称 是 basil, 它是一个 Ultra 5 系统。该文件系统 /export/home/dvdsparc/ 包含 add install client 命令。

install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris 9/Tools install_server# ./add install client basil sun4u

实例 11-8 将安装客户机添加到引导服务器 (DVD)

下面的实例演示了如何向引导服务器添加安装客户机。安装客户机的名称是 rose, 它 是一个 Ultra 5 系统。在引导服务器上运行此命令。-s 选项用于指定名为 rosemary 的 安装服务器,它包含一个在 /export/home/dvdsparc 中的 Solaris SPARC Platform Edition DVD 映像。

boot_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris 9/Tools boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/dvdsparc rose sun4u

实例 11-9 x86: 使用 DHCP 时在 x86 安装服务器上添加 x86 安装客户机 (DVD)

下面的实例演示了如何在使用 DHCP 时将 x86 安装客户机添加到安装服务器,以便在网 络上设置安装参数。-d 选项用于指定客户机将使用 DHCP 协议进行配置。如果您计划 使用 PXE 网络引导,则必须使用 DHCP 协议。名为 SUNW.i86pc 的 DHCP 类显示了此 命令适用于所有 Solaris x86 网络引导客户机,而不仅适用于单个的客户机。-s 用于指 定客户机必须从名为 rosemary 的安装服务器安装。此服务器将 Solaris x86 Platform Edition DVD 映像包含在 /export/boot/dvdx86 中。

有关如何使用 DHCP 来设置网络安装的安装参数的详细信息,请参见《System Administration Guide: IP Services》中的"Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)" •

x86_install_server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris 9/Tools x86_install_server# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/dvdx86 \ SUNW.i86pc i86pc

准备使用 CD 介质从网络安装(任务)

本章说明如何使用 CD 介质设置网络和系统,以从网络安装 Solaris 软件。网络安装使您可以从能够访问 Solaris 9 磁盘映像的系统(称作安装服务器)向网络上的其它系统安装 Solaris 软件。先将 CD 介质的内容复制到安装服务器的硬盘上。然后,可以使用任何一种 Solaris 安装方法从网络安装 Solaris 软件。本章包含以下主题:

- 第95页"任务图:准备使用CD介质从网络安装"
- 第 96 页 "使用 CD 介质创建 SPARC 安装服务器"
- 第 100 页 "使用 CD 介质创建 x86 安装服务器"
- 第 104 页 "为 CD 介质创建一个跨平台安装服务器"
- 第 115 页 "使用 CD 映像在子网上创建引导服务器"
- 第 116 页"添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统"

任务图:准备使用 CD 介质从网络安装

表 12-1 任务图:使用 CD 介质设置安装服务器

| 任务 | 说明 | 参考 |
|----------|--|---|
| 创建安装服务器。 | 使用 setup_install_server(1M) 命令将 Solaris Software 1 of 2 CD 复制到安装服务器 的硬盘上。 使用 add_to_install_server(1M) 命令将 Solaris Software 2 of 2 CD 和 Solaris Languages CD 复制到安装服务器的硬盘上。 使用 modify_install_server(1M) 命令将 Solaris Web Start 用户界面软件添加到网络安装映像。 | ■ 第 96 页 "使用 CD 介质创建 SPARC 安装服务器" 第 100 页 "x86: 使用x86 CD 介质创建x86 安装服务器" ■ 第 104 页 "为 CD 介质创建一个跨平台安装服务器" |

表 12-1 任务图:使用 CD 介质设置安装服务器 (续下)

| 任务 | 说明 | 参考 |
|-------------------|--|--------------------------------------|
| (可选) 创建引导服 务器。 | 如果要从与安装服务器不在同一子网的网络中安装系统,必须在子网上创建一个引导服务器以引导系统。如果您使用的是动态主机配置协议 (DHCP),则不必创建引导服务器。 | 第 115 页"使用 CD 映像在子网上创建引导服务器" |
| 添加要从网络安装的系统。 | 使用 add_install_client 命令设置要从 网络安装的每个系统。要安装的每个系统都 需要在网络上找到安装服务器、引导服务 器(如果需要)和配置信息。 | 第 116 页"添加要使用 CD 映像从网络上安装的 系统" |

使用 CD 介质创建 SPARC 安装服务器

安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。要在网络中的系统上安装 Solaris 软件,必须创建一个安装服务器。不必每次都设置一个单独的引导服务器。

- 如果您是使用 DHCP 来设置安装参数或者您的安装服务器和客户机在同一子网上,则不需要单独的引导服务器。
- 如果安装服务器和客户机不在同一子网上,并且您没有使用 DHCP,则必须为每个子网创建一个单独的引导服务器。您可以为每个子网创建一个安装服务器;但是,安装服务器需要更多的磁盘空间。

▼ SPARC: 使用 SPARC CD 介质创建 SPARC 安装服务器

此过程使用 SPARC CD 介质创建一个 SPARC 安装服务器。

如果您要使用不同于安装服务器的平台介质创建安装服务器(例如,带有 x86 CD 介质的 SPARC 系统),请参见第 104 页"为 CD 介质创建一个跨平台安装服务器"。

注意:此过程假设系统正在运行卷管理器。如果您未使用卷管理器管理介质,请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》,以了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。

1. 在将成为安装服务器的系统上成为超级用户。

该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果您使用了名称服务,该系统必须已经在名称服务(例如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP)中。如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信

息。

- 2. 将 Solaris Software 1 of 2 CD 放入系统的驱动器。
- 3. 为 CD 映像创建一个目录。

mkdir -p install_dir_path

install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录

4. 更改到已安装磁盘上的 Tools 目录。

cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris 9/Tools 在上面的实例中,cdrom0 是包含 Solaris 操作环境 CD 介质的驱动器的路径。

5. 将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘上。

./setup install server install_dir_path install dir path 指定 CD 映像将被复制到的目录

注意:setup_install_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间可用于 Solaris 软件磁盘映像。要确定可用磁盘空间,请使用 df-kl命令。

- 6. 确定是否需要使安装服务器可用于安装。
 - 如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必 创建引导服务器。前进到步骤 10。
 - 如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上,并且您没有使用 DHCP,请完 成以下步骤。
- 7. 验证安装服务器安装映像的路径是否被正确共享。

share | grep install_dir_path

指定引导服务器安装映像的路径 install_dir_path

- 如果显示了安装服务器目录的路径,并且选项中显示了 anon=0,则前进到步
- 如果没有显示安装服务器目录的路径,或者选项中未显示 anon=0,则继续执行以 下步骤。
- 8. 将此项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件,以使安装服务器可用于引导服务器。

share -F nfs -o ro, anon=0 -d "install server directory" install_dir_path 指定引导服务器安装映像的路径 install dir path

9. 确保安装服务器的目录路径被正确共享。

ps -ef | grep nfsd

- 如果 nfsd 守护程序未运行,请将其启动。
 - # /etc/init.d/nfs.server start
- 如果 nfsd 守护程序在运行,请共享安装服务器。
 - # shareall
- 10. 将目录更改到根目录 (/)。

cd /

- 11. 弹出 Solaris Software 1 of 2 CD。
- 12. 将 Solaris Software 2 of 2 CD 放入系统的 CD-ROM 驱动器。
- 13. 更改到已安装 CD 上的 Tools 目录。
 - # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
- 14. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
 - # ./add_to_install_server install_dir_path install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录
- 15. 将目录更改到根目录 (/)。

cd /

- 16. 弹出 Solaris Software 2 of 2 CD。
- 17. 将 Solaris Languages CD 放入系统的 CD-ROM 驱动器。
- 18. 更改到已安装 CD 上的 Tools 目录。
 - # cd /cdrom/cdrom0/Tools
- 19. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
 - # ./add_to_install_server install_dir_path
 install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录
- 20. 将目录更改到根目录 (/)。

cd /

- 21. 确定是否想让用户使用 Solaris Web Start 安装方法引导系统,并从网络安装 Solaris 9 软件。
 - 如果不想,弹出 Solaris Languages CD 并前进到步骤 25。
 - 如果想,弹出 Solaris Languages CD 并继续。
- 22. 将 Solaris 安装 CD 放入系统的 CD-ROM 驱动器。

- 23. 更改到已安装 CD 中包含 modify install server 的目录:
 - # cd /cdrom/cdrom0/s0
- 24. 将 Solaris Web Start 界面软件复制到安装服务器。
 - # ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path

-p 将现有映像的最小根文件系统保存在

install_dir_path/Solaris 9/Tools/Boot.orig中

install_dir_path 指定 Solaris Web Start 界面将被复制到的目录

installer_miniroot_path 指定 CD 上将从中复制 Solaris Web Start 界面的目录

- 25. 确定是否要修补网络安装映像(由 setup_install_server 创建)中位于最小根文件系统(/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot)中的文件。如果引导映像有问题,则必须修补文件。
 - 如果不想,请继续。
 - 如果想,请使用 patchadd C 命令修补位于最小根文件系统中的文件。



小心:除非已阅读 Patch README 说明或已与当地的 Sun 支持办事处进行了联系,否则不要使用 patchadd - C 命令。

26. 确定是否需要创建引导服务器。

- 如果使用的是 DHCP 或者安装服务器与要安装的系统在同一子网上,则不需要创建引导服务器。前进到第 116 页"添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统"。
- 如果您**没有**使用 DHCP 且安装服务器和客户机在不同的子网上,则必须创建引导服务器。前进到第 115 页"使用 CD 映像在子网上创建引导服务器"。

实例 12-1 SPARC: 使用 SPARC CD 介质创建 SPARC 安装服务器

下面的实例说明如何通过将以下 CD 复制到安装服务器的 /export/home/cdsparc 目录来创建安装服务器:

- Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris SPARC Platform Edition Languages CD
- # mkdir -p /export/home/cdsparc
- # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris 9/Tools
- # ./setup_install_server /export/home/cdsparc
- 如果您有一个单独的引导服务器,则添加以下步骤:
 - 1. 将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件。

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
/export/home/cdsparc

实例 12-1 SPARC: 使用 SPARC CD 介质创建 SPARC 安装服务器

2. 检查 nfsd 守护程序是否在运行。如果 nfsd 守护程序未运行,启动该守护程序 并将其共享。

```
# ps -ef | grep nfsd
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
```

- 3. 继续执行以下步骤。
- 如果不需要引导服务器或者已经完成针对单独的引导服务器的步骤,请继续。

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris 9/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
# ./add to install server /export/home/cdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0
# ./modify install server -p /export/home/cdsparc /cdrom/cdrom0/s0
```

在此实例中,在每个命令之前放入并自动安装每个 CD。在每个命令之后, CD 被取出。

使用 CD 介质创建 x86 安装服务器

安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。要在网络中的系统上安装 Solaris 软 件,必须创建一个安装服务器。不必每次都设置一个单独的引导服务器。

- 如果您是使用 DHCP 来设置安装参数或者您的安装服务器和客户机在同一子网上, 则不需要单独的引导服务器。
- 如果安装服务器和客户机不在同一子网上,并且您没有使用 DHCP,则必须为每个 子网创建一个单独的引导服务器。您可以为每个子网创建一个安装服务器;但是,安 装服务器需要更多的磁盘空间。

▼ x86: 使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器

此过程使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器。

如果您要使用不同于安装服务器的平台介质创建安装服务器(例如,带有 SPARC CD 介 质的 x86 系统),请参见第 104 页"为 CD 介质创建一个跨平台安装服务器"。

注意:此过程假设系统正在运行卷管理器。如果您未使用卷管理器管理介质,请参 见《System Administration Guide: Basic Administration》,以了解有关不使用卷管理器 管理可移动介质的详细信息。

1. 在将成为安装服务器的系统上成为超级用户。

该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和名称服务的一部分。如 果您使用了名称服务,该系统必须已经在名称服务(例如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP)中。如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信

- 2. 将 Solaris Software 1 of 2 CD 放入系统的驱动器。
- 3. 为 CD 映像创建一个目录。
 - # mkdir -p install_dir_path

指定 CD 映像将被复制到的目录 install dir path

- 4. 更改到已安装磁盘上的 Tools 目录。
 - # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris 9/Tools 在上面的实例中,cdrom0 是包含 Solaris 操作环境 CD 介质的驱动器的路径。
- 5. 将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘上。
 - # ./setup_install_server install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录 install_dir_path

注意: setup install server 命令指示您是否有足够的磁盘空间可用于 Solaris 软件磁盘映像。要确定可用磁盘空间,请使用 df-kl 命令。

6. 确定是否需要使安装服务器可用于安装。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必 创建引导服务器。前进到第 116 页"添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统
- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上,并且您没有使用 DHCP,请完 成以下步骤。

7. 验证安装服务器安装映像的路径是否被正确共享。

share | grep install_dir_path

install_dir_path 指定引导服务器安装映像的路径

- 如果显示了安装服务器目录的路径,并且选项中显示了 anon=0,则前进到步
- 如果没有显示安装服务器目录的路径,或者选项中未显示 anon=0,则继续执行以 下步骤。
- 8. 将此项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件,以使安装服务器可用于引导服务器。

share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path install_dir_path 指定引导服务器安装映像的路径

9. 确保安装服务器的目录路径被正确共享。

ps -ef | grep nfsd

- 如果 nfsd 守护程序未运行,请将其启动。
 - # /etc/init.d/nfs.server start
- 如果 nfsd 守护程序在运行,请共享安装服务器。
 - # shareall
- 10. 将目录更改到根目录 (/)。

cd /

- 11. 弹出 Solaris Software 1 of 2 CD。
- 12. 将 Solaris Software 2 of 2 CD 放入系统的 CD-ROM 驱动器。
- 13. 更改到已安装 CD 上的 Tools 目录:
 - # cd /cdrom/cdrom0/Solaris 9/Tools
- 14. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
 - # ./add to install server install_dir_path install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录
- 15. 将目录更改到根目录 (/)。

cd /

- 16. 弹出 Solaris Software 2 of 2 CD。
- 17. 将 Solaris Languages CD 放入系统的 CD-ROM 驱动器。
- 18. 更改到已安装 CD 上的 Tools 目录:
 - # cd /cdrom/cdrom0/Tools
- 19. 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。
 - # ./add to install server install_dir_path

install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录

20. 将目录更改到根目录 (/)。

cd /

- 21. 确定是否想让用户使用 Solaris Web Start 安装方法引导系统,并从网络安装 Solaris 9 软件。
 - 如果不想,弹出 Solaris Languages CD 并前进到步骤 25。
 - 如果想,弹出 Solaris Languages CD 并继续。
- 22. 将 Solaris 安装 CD 放入系统的 CD-ROM 驱动器。
- 23. 更改到已安装 CD 中包含 modify install server 的目录:
 - # cd /cdrom/cdrom0/s2
- 24. 将 Solaris Web Start 界面软件复制到安装服务器。
 - # ./modify_install_server -p install_dir_path installer_miniroot_path

-p 将现有映像的最小根文件系统保存在

install_dir_path/Solaris 9/Tools/Boot.orig中

install_dir_path 指定 Solaris Web Start 界面将被复制到的目录

installer_miniroot_path 指定 CD 上将从中复制 Solaris Web Start 界面的目录

- 25. 确定是否要修补网络安装映像(由 setup_install_server 创建)中位于最小根文件系统 (/install_dir_path/Solaris_9/Tools/Boot)中的文件。如果引导映像有问题,则必须修补文件。
 - 如果不想,请继续。
 - 如果想,请使用 patchadd C 命令修补位于最小根文件系统中的文件。



小心:除非已阅读 Patch README 说明或已与当地的 Sun 支持办事处进行了联系,否则不要使用 patchadd -C 命令。

26. 确定是否需要创建引导服务器。

- 如果使用的是 DHCP 或者安装服务器与要安装的系统在同一子网上,则不需要创建引导服务器。前进到第 116 页"添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统"。
- 如果您**没有**使用 DHCP 且安装服务器和客户机在不同的子网上,则必须创建引导服务器。前进到第 115 页"使用 CD 映像在子网上创建引导服务器"。

实例 12-2 x86: 使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器

下面的实例说明如何通过将以下 CD 复制到安装服务器的 /export/home/cdx86 目录来创建安装服务器:

实例 12-2 x86: 使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器 (续下)

- Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris x86 Platform Edition Languages CD
- # mkdir -p /export/home/cdx86
- # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris 9/Tools
- # ./setup install server /export/home/cdx86
- 如果您有一个单独的引导服务器,则添加以下步骤:
 - 1. 将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件:

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
/export/home/cdx86
```

- 2. 检查 nfsd 守护程序是否在运行。如果 nfsd 守护程序未运行,启动该守护程序 并将其共享。
 - # ps -ef | grep nfsd
 - # /etc/init.d/nfs.server start
 - # shareall
- 3. 继续执行以下步骤。
- 如果您不需要引导服务器或者已经完成针对单独的引导服务器的步骤,请继续以下步 骤。
- # cd /
- # cd /cdrom/cdrom0/Solaris 9/Tools
- # ./add to install server /export/home/cdx86
- # cd /cdrom/cdrom0/Tools
- # ./add_to_install_server /export/home/cdx86
- # cd /
- # cd /cdrom/cdrom0/s2
- # ./modify install server -p /export/home/cdx86 /cdrom/cdrom0/s2

在此实例中,在每个命令之前放入并自动安装每个 CD。在每个命令之后, CD 被取出。

为CD介质创建一个跨平台安装服务器

如果需要使用不同于安装服务器的平台 CD,则不能在安装服务器上读取该 CD。您需要 一个远程系统来读取该 CD。例如,如果您在设置 SPARC 安装服务器并且需要使用 x86 CD 介质,则需要一个远程 x86 系统来读取该 CD。

▼ 使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建 x86 安装服务器

按照此过程,使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建 x86 安装服务器。您需要具备以下条件:

- SPARC 系统
- 带有 CD-ROM 驱动器的 x86 系统
- 用于远程 x86 系统的一组 CD
 - Solaris Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD
 - Solaris Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD
 - Solaris *x86 Platform Edition* Languages CD
 - Solaris *x86 Platform Edition* Installation CD

注意:此过程假设系统正在运行卷管理器。如果您未使用卷管理器管理介质,请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》,以了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。

在此过程中,*SPARC-system* 是要成为安装服务器的 SPARC 系统,*remote-x86-system* 是要与 x86 CD 介质一起使用的远程 x86 系统。

1. 在远程 x86 系统上,成为超级用户。

该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果使用了名称服务,该系统也必须在 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务中。如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。

- 2. 在远程 x86 系统上,将 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 放入系统的驱动器。
- 3. 在远程 x86 系统上,将以下项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
```

4. 在远程 x86 系统上,启动 NFS 守护程序。

remote-x86-system# /etc/init.d/nfs.server start

5. 在远程 x86 系统上,通过使用共享命令验证 CD 可用于其它系统。

remote-x86-system# share

- /cdrom/sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/sol_9_x86/s2 ro,anon=0 " "

在上面的样例输出中,sol_9_x86 指的是 Solaris 9 (x86 Platform Edition) 操作环境。该文本字符串会随着 Solaris 操作环境各版本的不同而有所变化。

- 6. 在要成为 x86 安装服务器的 SPARC 系统上,成为超级用户。
- 7. 在 SPARC 系统上,通过为相应的安装点创建两个目录(一个用于最小根文件系统,另一个用于产品)来访问 x86 CD。

SPARC-system# mkdir directory_name_s0

SPARC-system# mkdir directory_name_s2

directory_name_s0 是包含片 0 中的最小根文件系统的目录名称

directory_name_s2 是包含片 2 中的最小根文件系统的目录名称

8. 验证 CD 在远程 x86 系统上正确输出。

SPARC-system# showmount -e remote-x86-system export list for remote-x86-system: /cdrom/sol_9_x86/s0 (everyone) /cdrom/sol_9_x86/s2 (everyone)

9. 在 SPARC 系统上安装远程 x86 CD 映像。

SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol 9 x86/s0 directory_name_s0

SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/s2 directory_name_s2

10. 在 SPARC 系统上,更改到已安装磁盘上的 Tools 目录:

SPARC-system# cd /directory_name_s2/Solaris 9/Tools

11. 在 SPARC 系统上,将驱动器中的磁盘内容复制到安装服务器硬盘上使用 setup install server 命令创建的目录中:

SPARC-system# ./setup_install_server -t directory_name_s0 install_dir_path

-t 如果要使用 Solaris Software 2 of 2 CD 上 Tools 目录中引导

映像以外的引导映像,请指定引导映像的路径。

 $directory_name_s0$ 是包含片 0 中的最小根文件系统的目录名称。

install_dir_path 指定磁盘映像将被复制到的目录。 此目录必须为空。

注意: setup_install_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间可用于 Solaris 软件 磁盘映像。要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。

12. 在 SPARC 系统上,更改到顶层目录。

SPARC-system# cd /

13. 在 SPARC 系统上, 卸载两个目录。

SPARC-system# unmount directory_name_s0 SPARC-system# unmount directory_name_s2 14. 在 x86 系统上,取消两个 CD-ROM 片的共享。

remote x86 system# unshare /cdrom/sol_9_x86/s0
remote x86 system# unshare /cdrom/sol_9_x86/s2

- 15. 在 x86 系统上,弹出 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD。
- 16. 将 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 放入 SPARC 系统的 CD-ROM 驱动器中。
- 17. 在 SPARC 系统上,更改到已安装 CD 的 Tools 目录:

SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris 9/Tools

18. 在 SPARC 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上:

 SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path

 install_dir_path
 指定 CD 映像将被复制到的目录

- 19. 弹出 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD。
- 20. 在 SPARC 系统上,将 Solaris x86 Platform Edition Languages CD 放入 SPARC 系统的 CD-ROM 驱动器中,然后安装该 CD。
- 21. 在 SPARC 系统上,更改到已安装 CD 的 Tools 目录:

SPARC-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools

22. 在 SPARC 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上:

 SPARC-system# ./add_to_install_server install_dir_path

 install_dir_path

 指定 CD 映像将被复制到的目录

- 23. 确定是否想让用户使用 Solaris Web Start 安装方法引导系统,并从网络安装 Solaris 9 软件。
 - 如果不想,弹出 Solaris *x86 Platform Edition* Languages CD 并前进到步骤 31。
 - 如果想,弹出 Solaris Languages CD 并继续。
- 24. 在远程 x86 系统上,将 Solaris x86 Platform Edition Installation CD 放入 x86 系统的 CD-ROM 驱动器中。
- 25. 在远程 x86 系统上,将以下项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。

share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2

26. 在远程 x86 系统上,启动 NFS 守护程序。

remote-x86-system# /etc/init.d/nfs.server start

27. 在远程 x86 系统上,验证 CD 可用于其它系统:

remote-x86-system# share

- /cdrom/multi sol 9 x86/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/multi_sol_9_x86/s2 ro,anon=0 " "

28. 在 SPARC 系统上,安装 CD 上的片。

SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/multi_sol_9_x86/s0 directory_name_s0 SPARC-system# mount remote_x86_system_name:/cdrom/multi_sol_9_x86/s2 directory_name_s2

29. 在 SPARC 系统上,更改到已安装 CD 上包含 modify install server 的目录:

SPARC-system# cd directory_name_s2

30. 将 Solaris Web Start 界面软件复制到安装服务器。

SPARC-system# ./modify_install_server -p install_dir_path directory_name_s0

将现有映像的最小根文件系统保存在 -p

install_dir_path/Solaris 9/Tools/Boot.orig中

指定 Solaris Web Start 界面将被复制到的目录 install_dir_path 要包含片 0 中的最小根文件系统的目录名称 directory_name_s0

- 31. 确定是否要修补网络安装映像(由 setup_install_server 创建)中位于最小根 文件系统 (Solaris 9/Tools/Boot) 中的文件。
 - 如果不想,请继续下一步。
 - 如果想,请使用 patchadd C 命令修补位于最小根文件系统中的文件。



小心:除非已阅读 Patch README 说明或已与当地的 Sun 支持办事处进行了联 系,否则不要使用 patchadd -C 命令。

32. 确定是否需要创建引导服务器。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必 创建引导服务器。请参见第 116 页"添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统
- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上,并且您没有使用 DHCP,则必 须创建一个引导服务器。有关如何创建引导服务器的详细信息,请参见第 115 页 "使用 CD 映像在子网上创建引导服务器"。

实例 12-3 使用 x86 CD 介质在 SPARC 系统上创建一个 x86 安装服务器

下面的实例说明如何在名为 rosemary 的 SPARC 系统上创建 x86 安装服务器。以下 x86 CD 从名为 tadpole 的远程 x86 系统复制到 SPARC 安装服务器的 /export/home/cdx86 目录中。

- Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD
- Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD

- Solaris *x86 Platform Edition* Languages CD
- Solaris Installation Multilingual *x86 Platform Edition* CD

在远程 x86 系统上:

```
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
tadpole (remote-x86-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

在 SPARC 系统上:

```
rosemary (SPARC-system)# mkdir /x8650
rosemary (SPARC-system)# mkdir /x8652
rosemary (SPARC-system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x8650
rosemary (SPARC-system)# mount tadpole:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x8652
rosemary (SPARC-system)# cd /x8652/Solaris_9/Tools
rosemary (SPARC-system)# cd /
rosemary (SPARC-system)# unmount /x8650
rosemary (SPARC-system)# unmount /x8652

tadpole (remote-x86-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/s2

rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
rosemary (SPARC-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
rosemary (SPARC-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
```

在远程 x86 系统上:

```
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
tadpole (remote-x86-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2
tadpole (remote-x86-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

在 SPARC 系统上:

```
rosemary (SPARC-system)# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/x86S0
rosemary (SPARC-system)# mount remote_x86_system_name:/cdrom/sol_9_x86/x86S2
rosemary (SPARC-system)# cd /x86S2
rosemary (SPARC-system)# ./modify install server -p /export/home/cdx86 /x86S0
```

在此实例中,在每个命令之前放入并自动安装每个 CD。在每个命令之后, CD 被取出。

▼ 使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器

按照以下过程,使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器。您需要具备以下条件:

- x86 系统
- 带有 CD-ROM 驱动器的 SPARC 系统
- 用于远程 SPARC 系统的一组 CD
 - Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
 - Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD
 - Solaris SPARC Platform Edition Languages CD
 - Solaris SPARC Platform Edition Installation CD

注意:此过程假设系统正在运行卷管理器。如果您未使用卷管理器管理介质,请参见《System Administration Guide: Basic Administration》,以了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。

在此过程中,x86-system 是要成为安装服务器的 x86 系统,remote-SPARC-system 是要与SPARC CD 介质一起使用的远程 SPARC 系统。

1. 在远程 SPARC 系统上,成为超级用户。

该系统必须包括一个 CD-ROM 驱动器,并且是站点的网络和名称服务的一部分。如果使用了名称服务,该系统也必须在 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务中。如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。

- 2. 在远程 SPARC 系统上,将 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 放入系统的驱动器中。
- 3. 在远程 SPARC 系统上,将以下项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
```

4. 在远程 SPARC 系统上,启动 NFS 守护程序。

remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start

5. 在远程 SPARC 系统上,通过使用共享命令验证 CD 可用于其它系统。

remote-SPARC-system# share

- /cdrom/cdrom0/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/cdrom0/s1 ro,anon=0 " "
- 6. 在要成为 SPARC 安装服务器的 x86 系统上,成为超级用户。

7. 在 x86 系统上,通过为相应的安装点创建两个目录(一个用于最小根文件系统,另一个用于产品)来访问 SPARC CD。

x86-system# mkdir directory_name_s0

x86-system# mkdir directory_name_s1

directory_name_s0 是包含片 0 中的最小根文件系统的目录名称

directory_name_s1 是包含片 1 中的最小根文件系统的目录名称

8. 验证 CD 在远程 x86 系统上正确输出。

x86-system# showmount -e remote-SPARC-system
export list for remote-SPARC-system:
/cdrom/sol_9_sparc/s0 (everyone)
/cdrom/sol 9 sparc/s1 (everyone)

9. 在 x86 系统上, 安装远程 SPARC CD 映像。

x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s0 directory_name_s0
x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s1 directory_name_s1

10. 在 x86 系统上,更改到已安装磁盘的 Tools 目录:

x86-system# cd /directory_name_s0/Solaris 9/Tools

11. 在 x86 系统上,将驱动器中的磁盘内容复制到安装服务器硬盘上使用 setup_install_server 命令创建的目录中:

x86-system# ./setup_install_server -t directory_name_s1 install_dir_path

-t 如果要使用 Solaris Software 2 of 2 CD 上 Tools 目录中引导

映像以外的引导映像,请指定引导映像的路径。

directory_name_s1 是包含片 1 中的最小根文件系统的目录名称。

install_dir_path 指定磁盘映像将被复制到的目录。此目录必须为空。

注意:setup_install_server命令指示您是否有足够的磁盘空间可用于 Solaris 软件 磁盘映像。要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。

12. 在 x86 系统上,更改到顶层目录。

x86-system# cd /

13. 在 x86 系统上, 卸载两个目录。

x86-system# unmount directory_name_s0
x86-system# unmount directory_name_s1

14. 在 SPARC 系统上,取消对两个 CD-ROM 片的共享。

remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0 remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s2

- 15. 在 SPARC 系统上,弹出 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD。
- 16. 将 Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD 放入 x86 系统的 CD-ROM 驱 动器中。
- 17. 在 x86 系统上,更改到已安装 CD 的 Tools 目录:

x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Solaris 9/Tools

18. 在 x86 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上。

x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录 install_dir_path

- 19. 弹出 Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD。
- 20. 在 x86 系统上,将 Solaris SPARC Platform Edition Languages CD 放入 x86 系统的 CD-ROM 驱动器中,然后安装该 CD。
- 21. 在 x86 系统上,更改到已安装 CD 的 Tools 目录:

x86-system# cd /cdrom/cdrom0/Tools

22. 在 x86 系统上,将 CD 复制到安装服务器的硬盘上。

x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录 install_dir_path

- 23. 确定是否想让用户使用 Solaris Web Start 安装方法引导系统,并从网络安装 Solaris 9软件。
 - 如果不想,弹出 Solaris SPARC Platform Edition Languages CD 并前进到步
 - 如果想,弹出 Solaris SPARC Platform Edition Languages CD 并继续。
- 24. 在远程 SPARC 系统上,将 Solaris SPARC Platform Edition Installation CD 放入 SPARC 系统的 CD-ROM 驱动器中。
- 25. 在远程 SPARC 系统上,将以下项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。

share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1

26. 在远程 SPARC 系统上,启动 NFS 守护程序。

remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start

27. 在远程 SPARC 系统上,验证 CD 可用于其它系统:

remote-SPARC-system# share

- /cdrom/multi sol 9 x86/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/multi_sol_9_x86/s1 ro,anon=0 " "

在上面的样例输出中,multi sol 9 x86 指的是 Solaris 9 (x86 Platform Edition) 操 作环境。该文本字符串会随着 Solaris 操作环境各版本的不同而有所变化。

28. 在 x86 系统上,安装 CD 上的片。

x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s0 directory_name_s0 x86-system# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0/s1 directory_name_s1

29. 在 x86 系统上,更改到已安装 CD 中包含 modify install server 的目录。

x86-system# cd directory_name_s0

30. 将 Solaris Web Start 界面软件复制到安装服务器。

x86-system# ./modify install server -p install_dir_path directory_name_s1

将现有映像的最小根文件系统保存在 -p

install_dir_path/Solaris 9/Tools/Boot.orig中

指定 Solaris Web Start 界面将被复制到的目录 install_dir_path 要包含片1中的最小根文件系统的目录名称 directory_name_s1

- 31. 确定是否要修补网络安装映像(由 setup install server 创建)中位于最小根 文件系统 (Solaris 9/Tools/Boot) 中的文件。
 - 如果不想,请继续下一步。
 - 如果想,请使用 patchadd C 命令修补位于最小根文件系统中的文件。



小心:除非已阅读 Patch README 说明或已与当地的 Sun 支持办事处进行了联 系,否则不要使用 patchadd -C。

32. 确定是否需要创建引导服务器。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上,或者您使用的是 DHCP,则不必 创建引导服务器。请参见第 116 页"添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统
- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上,并且您没有使用 DHCP,则必 须创建一个引导服务器。有关如何创建引导服务器的详细信息,请参见第 115 页 "使用 CD 映像在子网上创建引导服务器"。

实例 12-4 在 x86 系统上使用 SPARC CD 介质创建一个 SPARC 安装服务器

下面的实例说明如何在名为 richards 的 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器。以下 SPARC CD 从名为 simpson 的远程 SPARC 系统复制到 x86 安装服务器的 /export/home/cdsparc 目录。

- Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD
- Solaris SPARC Platform Edition Languages CD
- Solaris SPARC Platform Edition Installation CD

在远程 SPARC 系统上:

```
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (remote-SPARC-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

在 x86 系统上:

```
richards (x86-system)# mkdir /sparcS0
richards (x86-system)# mkdir /sparcS1
richards (x86-system)# mount simpson:/cdrom/cdrom0/s0 /sparcS0
richards (x86-system)# cd /sparcS0/Solaris_9/Tools
richards (x86-system)# cd /
richards (x86-system)# cd /
richards (x86-system)# unmount /sparcS0
richards (x86-system)# unmount /sparcS0
richards (x86-system)# unmount /sparcS1
```

在远程 SPARC 系统上:

simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s1

在 x86 系统上:

```
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
richards (x86-system)# ./add to install server /export/home/cdsparc
```

在远程 SPARC 系统上:

```
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (remote-SPARC-system)# /etc/init.d/nfs.server start
```

在 x86 系统上:

```
richards (x86-system)# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0 /sparcS0
richards (x86-system)# mount remote_SPARC_system_name:/cdrom/cdrom0 /sparcS1
richards (x86-system)# cd /sparcS0
richards (x86-system)# ./modify_install_server -p /export/home/cdsparc /sparcS1
```

在此实例中,在每个命令之前放入并自动安装每个 CD。在每个命令之后, CD 被取出。

使用CD映像在子网上创建引导服务器

要在网络中的系统上安装 Solaris 软件,必须创建一个安装服务器。不必每次都设置引导 服务器。引导服务器包含足够从网络引导系统的软件,然后安装服务器完成 Solaris 软件 的安装。

- 如果使用 DHCP 设置安装参数或者安装服务器和客户机在同一子网上,则不需要引 导服务器。前进到第 116 页"添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统"。
- 如果安装服务器与客户机不在同一子网上,并且您没有使用 DHCP,则必须为每个 子网创建一个单独的引导服务器。您可以为每个子网创建一个安装服务器;但是,安 装服务器需要更多的磁盘空间。

使用CD映像在子网上创建引导服务器

1. 在打算使其成为子网的引导服务器的系统上,登录并成为超级用户。

该系统必须包括一个本地 CD-ROM 驱动器或者能够访问远程 Solaris 9 磁盘映像,该 映像通常在安装服务器上。如果使用了名称服务,则该系统应该在名称服务中。如果 没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统的信息。

2. 从安装服务器安装 Solaris Software 1 of 2 CD 映像。

mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt 是安装服务器的名称和磁盘映像的绝对路径 server_name: path

3. 创建引导映像的目录。

mkdir -p boot_dir_path

boot_dir_path 指定引导软件将被复制到的目录

4. 更改到 Solaris Software 1 of 2 CD 映像上的 Tools 目录。

cd /mnt/Solaris 9/Tools

5. 将引导软件复制到引导服务器。

./setup install server -b boot_dir_path

-b 指定将系统设置为引导服务器

指定引导软件将被复制到的目录 boot_dir_path

注意: setup install server 命令指示您是否有足够的磁盘空间可用于映像。要 确定可用磁盘空间, 请使用 df-kl 命令。

6. 将目录更改到根目录 (/)。

cd /

7. 卸载安装映像。

umount /mnt

您现在可以设置要从网络安装的系统了。请参见第 116 页"添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统"。

实例 12-5 使用 CD 介质在子网上创建引导服务器

下面的实例说明如何在子网上创建引导服务器。这些命令将引导软件从 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 映像复制到系统的本地磁盘上的 / export/install/boot。

```
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
```

- # mkdir -p /export/install/boot
- # cd /mnt/Solaris 9/Tools
- # ./setup install server -b /export/install/boot
- # cd /
- # umount /mnt

在此实例中,在命令之前插入并自动安装磁盘。在命令之后,磁盘被取出。

添加要使用CD映像从网络上安装的系统

创建了安装服务器和引导服务器(如果需要)之后,必须设置每个要从网络安装的系统。每个要安装的系统都需要找到以下内容:

- 安装服务器
- 引导服务器(如果需要)
- sysidcfg 文件(如果使用 sysidcfg 文件预先配置系统信息)
- 名称服务器(如果使用名称服务预先配置系统信息)
- 配置文件服务器上的 JumpStart 目录中的配置文件(如果使用的是定制 JumpStart 安装方法)

请使用以下 $add_install_client$ 过程设置安装服务器和客户机。另外,请参见以下实例过程:

- 如果使用 DHCP 设置安装参数,请参见实例 12-6。
- 如果安装服务器和客户机在同一子网上,请参见实例 12-7。
- 如果安装服务器和客户机不在同一子网上,并且您没有使用 DHCP,请参见实例 12-8。

▼ 使用 add install client (CD) 添加要从网络安 装的系统

如果有引导服务器,请确保已共享了安装服务器安装映像。请参见过程"创建安装服务 器"的步骤 6。

- 1. 在安装服务器或引导服务器上,成为超级用户。
- 2. 如果使用了 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 名称服务,确定以下有关要安装系统的信 息已经添加到名称服务中:
 - 主机名
 - IP 地址
 - 以太网地址

有关名称服务的详细信息,请参见《System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP) »

3. 更改到安装服务器的 Solaris 9 CD 映像上的 Tools 目录:

cd /install_dir_path/Solaris 9/Tools install_dir_path 指定 Tools 目录的路径

4. 设置要从网络安装的客户机系统。

./add_install_client [-d] [-s install_server:install_dir_path] \ [-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path] [-p sysid_server:path] \ [-t boot_image_path] client_name platform_group

-d

指定客户机使用 DHCP 来获取网络安装 参数。

对于 x86 客户机,使用此选项可以使用 PXE 网络引导从网络引导系统。

-s install server:install dir path

指定安装服务器的名称和路径。

- install_server 是安装服务器的主机名
- install_dir_path 是 Solaris 9 CD 映像 的绝对路径
- -c jumpstart_server: jumpstart_dir_path

为定制 JumpStart 安装指定一个 JumpStart 自录。jumpstart_server 是 JumpStart 目录所在服务器的主机名。 jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目录的 绝对路径。

指定用于预先配置系统信息的 -p sysid_server: path

> sysidcfg 文件的路径。sysid_server 是 一个有效的主机名或者是包含文件的服务 器的 IP 地址。path 是包含 sysidcfg 文

件的目录的绝对路径。

如果要使用 Solaris 9 网络安装映像、CD -t boot_image_path

> 或 DVD 上 Tools 目录中引导映像以外的 引导映像,请指定另一个引导映像的路

径。

是要从网络安装的系统的名称。该名称不 client_name

是安装服务器的主机名。

是要安装的系统的平台组。有关平台组的 platform_group

详细列表,请参见附录 C。

实例 12-6 SPARC: 使用 DHCP (CD) 时在 SPARC 安装服务器上添加 SPARC 安装客户机

下面的实例说明如何在使用 DHCP 设置网络的安装参数时添加安装客户机。安装客户机 的名称是 basil, 它是一个 Ultra 5 系统。文件系统

/export/home/cdsparc/Solaris 9/Tools 包含 add install client 命令。

有关如何使用 DHCP 设置网络安装的安装参数的详细信息,请参见《System Administration Guide: IP Services》中的"Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)" •

sparc install server# cd /export/home/cdsparc/Solaris 9/Tools sparc_install_server# ./add install client -d basil sun4u

实例 12-7 添加与服务器在同一子网上的安装客户机 (CD)

下面的实例说明如何添加与安装服务器在同一子网上的安装客户机。安装客户机的名称 是 basil, 它是一个 Ultra 5 系统。文件系统

/export/home/cdsparc/Solaris 9/Tools 包含 add install client 命令。

install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris 9/Tools install_server# ./add install client basil sun4u

实例 12-8 向引导服务器添加安装客户机 (CD)

下面的实例说明如何向引导服务器添加安装客户机。安装客户机的名称是 rose, 它是 一个 Ultra 5 系统。在引导服务器上运行此命令。-s 选项用于指定名为 rosemary 的安 装服务器,它在/export/home/cdsparc中包含Solaris9CD映像。

boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris 9/Tools boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u 实例 12-9 x86: 使用 DHCP 在 x86 安装服务器上添加 x86 安装客户机 (CD)

下面的实例说明如何在使用 DHCP 设置网络的安装参数时向安装服务器添加 x86 安装客 户机。-d选项用于指定客户机将使用 DHCP 协议进行配置。如果您计划使用 PXE 网络 引导,则必须使用 DHCP 协议。DHCP 类名 SUNW.i86pc 表示此命令适用于所有 Solaris x86 网络引导客户机,而不仅适用于单个客户机。-s 选项用于指定客户机要从名 为 rosemary 的安装服务器安装。该服务器在 /export/home/cdx86 中包含 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 映像。

有关如何使用 DHCP 设置网络安装的安装参数的详细信息,请参见《System Administration Guide: IP Services》中的"Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)" •

install server# cd /export/boot/Solaris_9/Tools install server# ./add install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 SUNW.\ i86pc i86pc

第 13 章

准备从网络安装(命令参考)

本章列出了用于设置网络安装的命令。

表 13-1 网络安装命令

| 命令 | 平台 | |
|----------------------------------|----|--|
| add_install_client | 所有 | 一个命令,用于将关于系统的网络安装信息添加到安装服务器或引导服务器,以便从网络进行安装。详细信息,请参见add_install_client(1M)手册页。 |
| setup_install_server | 所有 | 一个脚本,用于将 Solaris 9 DVD 或 CD 复制到安装服务器的本地磁盘或将引导软件复制到引导服务器。详细信息,请参见setup_install_server(1M) 手册页。 |
| (仅CD介质) add_to_install_server | 所有 | 一个脚本,用于将 CD 上产品树内的附加软件包复制到现有安装服务器的本地磁盘上。详细信息,请参见 add_to_install_server(1M) 手册页。 |
| (仅CD介质) modify_install_server | 所有 | 一个脚本,用于将 Solaris Web Start 用户界面软件添加到现有 安装服务器或引导服务器上的 Solaris 9 CD 映像中。这个脚本 使您得以使用 Solaris Web Start 程序来引导系统和从网络安装 Solaris 9 软件。详细信息,请参见 modify_install_server(1M) 手册页。如果系统 RAM 为 64 MB 或少于 64 MB,则没有足够的内存用于使用 Solaris Web Start 程序安装计算机。 |
| mount | 所有 | 一个命令,用于启用文件系统安装并显示已安装文件系统(包括 Solaris DVD 或 Solaris 软件 和 Solaris Languages CD 上的文件系统)。详细信息,请参见 mount(1M) 手册页。 |
| showmount -e | 所有 | 一个命令,用于列出远程主机上的所有共享文件系统。详细信息,请参见 showmount(1M) 手册页。 |
| uname -i | 所有 | 一个命令,用于确定系统的平台名称(例如,SUNW、SPARCstation-5 或 i86pc)。 当安装 Solaris 软件时,可能需要系统的平台名称。详细信息,请参见 uname(1) 手册页。 |

表 13-1 网络安装命令 (续下)

| 命令 | 平台 | 说明 |
|-------------------------------|-------|---|
| patchadd -C net_install_image | 所有 | 一个命令,用于向位于最小根文件系统 Solaris_9/Tools/Boot(在由 setup_install_server 创建的 DVD 或 CD 的网络安装映像上)中的文件添加修补程 序。此工具使您得以修补 Solaris 安装命令和最小根文件系统 特有的其它命令。net_install_image 是网络安装映像的绝对路 径名。patchadd (1M) 手册页中包含更多信息。 |
| | | 小心:除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处,否则不要使用 patchadd - C 命令。 |
| reset | SPARC | 一个 Open Boot PROM 命令,用于重置系统并重新引导计算机。或者,如果在引导时发现一系列关于 I/O 中断的错误信息,请同时按下 Stop 和 A 键,并在 ok 或 > PROM 提示符下键入 reset。 |
| banner | SPARC | 一个 Open Boot PROM 命令,用于显示系统信息(如型号名称、以太网地址和已安装的内存)。可以只在 ok 或 $>$ PROM 提示符处发出此命令。 |

使用 Solaris Web Start 程序(任务)

本章说明了如何使用 Solaris DVD 或 Solaris 安装 CD 上的 Solaris Web Start 程序安装或升级 Solaris 软件。

注意:如果要在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的计算机或域上安装 Solaris 操作环境,可以使用连接到另一台计算机上的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器。有关详细说明,请参见附录 F。

本章包含以下主题:

- 第 123 页 "Solaris Web Start 程序 GUI 或 CLI"
- 第 124 页 "SPARC: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级"
- 第 128 页 "x86: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级"
- 第 134 页 "Solaris Web Start 安装后和升级任务"

Solaris Web Start 程序 GUI 或 CLI

可以使用 GUI 或 CLI 运行 Solaris Web Start 程序。对于 x86 系统,Device Configuration Assistant 包含在 Solaris Web Start 程序中。

- GUI 需要本地或远程 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器或网络连接、视频适配器、键盘、显示器和足够的内存。
- CLI 需要本地或远程 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器或网络连接、键盘和显示器。可以使用 tip 命令运行 Solaris Web Start 安装 CLI。有关详细信息,请参见手册页tip(1)。

如果 Solaris Web Start 程序为系统检测到视频适配器,它将自动显示 GUI。如果 Solaris Web Start 程序未检测到视频适配器,它将自动显示 CLI。GUI 和 CLI 中指令的内容和顺序基本上相同。

SPARC: 使用 Solaris Web Start 程序执行 安装或升级

可以通过使用 Solaris Web Start 程序安装或升级 Solaris 操作环境,该程序位于 Solaris SPARC Platform Edition DVD 或 Solaris SPARC Platform Edition Installation CD 上。

注意: 如果从 Solaris 安装 CD 安装,请参见第 39 页"使用 Solaris 安装 CD 时的要求" 以了解特殊要求。

对于安装,请确保您备有以下介质:

- 对于 DVD 安装,Solaris SPARC Platform Edition DVD
- 对于 CD 安装:
 - Solaris SPARC Platform Edition Installation CD。
 - Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD。
 - Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD 如有必要,安装程序将提示 您提供该 CD。
 - Solaris SPARC Platform Edition Languages CD 如有必要,安装程序将提示您提 供该CD,以支持特定地理区域的语言。

SPARC: 任务图: 执行 Solaris Web Start 安装

表 14-1 执行 Solaris Web Start 安装任务图

| 任务 | 说明 | 参考 |
|--------------------|--|--|
| 验证系统要求。 | 验证系统是否满足使用 Solaris Web Start 程序安装或升级的要求。 | 第 37 页 "内存要求" |
| 收集所需的信息。 | 遵循检查清单并完成工作表以确保您具有安装 Solaris 软件所需的全部信息。 | 第6章 |
| (可选)预先配置系统配置信息。 | 使用 sysidcfg 文件或名称服务为系统预先配置安装信息(例如 locale)。预先配置系统信息可避免安装程序在安装期间提示您。 | 第7章 |
| (仅限于升级)准备升级 系统。 | 备份系统。 | 《System Administration Guide: Basic Administration》 |

表 14-1 执行 Solaris Web Start 安装任务图 (**续下**)

| 任务 | 说明 | 参考 |
|------------------------|---|--|
| (可选)设置系统以便从 网络进行安装。 | 要从远程 DVD 或 CD 网络安装映像安装系统,需要设置系统从安装服务器或引导服务器引导并安装。 | 第 12 章 |
| 安装或升级。 | 引导系统并根据提示来安装或升级 Solaris 软件。 | 第 125 页 "SPARC: 使用 Solaris Web Start 程序执行安 装或升级" |
| (仅限于升级) 执行升级 后任务。 | 更正升级过程中丢失的任何本地修改。 | 第 134 页"升级后更正本地修改" |

▼ SPARC: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级

- 1. 确定是要通过使用 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装软件,还是要通过使用网络映像安装软件。
 - 如果使用的是 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器,请放入 Solaris *SPARC Platform Edition* DVD 或 Solaris *SPARC Platform Edition* Installation CD。
 - 如果使用的是网络安装映像,请将目录更改为安装介质所在的位置。可能需要向网络管理员查询此位置。有关从网络安装的详细信息,请参见第 11 章或第 12 章。

2. 引导系统。

- 如果系统是刚出厂的新系统,则打开该系统。
- 如果要安装或升级现有系统,则关闭该系统。
 - 要从本地 DVD 或 CD 引导,请键入以下命令。
 - ok boot cdrom [- nowin]
 - 要从网络上的安装服务器引导,请键入以下命令。
 - ok boot net [- nowin]

nowin 指定以 CLI 模式运行 Solaris Web Start 程序。 Solaris Web Start 安装开始。

- 3. 如果有提示,请回答系统配置问题。
 - 如果您预先配置了所有系统配置信息,Solaris Web Start 程序将不提示您输入任何配置信息。
 - 如果您没有预先配置系统配置信息,请使用第 44 页 "安装工作表"或第 49 页 " 升级工作表"以帮助您回答系统配置问题。

如果使用的是 GUI,在您确认系统配置信息后,将显示 Solaris Web Start Installation Kiosk 和"欢迎使用 Solaris"对话框。如果系统内存不足,将不显示 Kiosk。



图形 14-1 Solaris Web Start Kiosk 菜单

您可以单击 Kiosk 菜单上的任一链接。

注意:在某些情况下,Kiosk 可能会覆盖一个对话框。要显示隐藏的对话框,请在Kiosk 菜单上选择"将 Kiosk 发送到后台"。

将显示"安装程序问题"屏幕。

- **4.** 确定是要自动重新引导系统还是要自动弹出光盘。单击"下一步"。 将显示"指定介质"屏幕。
- 5. 指定用于安装的介质。
 - 如果要安装 Solaris Flash 归档文件,请继续。
 - 如果**不**安装 Solaris Flash 归档文件,请前进到步骤 6。
 - a. 键入提示您输入的信息。

| 所选介质 | 提示 |
|----------|---|
| DVD 或 CD | 放入 Solaris Flash 归档文件所在的光盘。 |
| 网络文件系统 | 指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。 您还可以指定归档文件的名称。 |
| HTTP | 指定访问 Solaris Flash 归档文件所需的 URL 和代理信息。 |
| FTP | 指定 FTP 服务器和 Solaris Flash 归档文件的路径。指定用于访问 FTP 服务器的用户和口令信息。指定访问 FTP 服务器所需的任何代理信息。 |
| 本地磁带 | 指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。 |

如果您选择从 DVD、CD 或 NFS 服务器安装归档文件,将显示"选择 Flash 归档 文件"面板。

- b. 对于存储在光盘或 NFS 服务器上的归档文件,在"选择 Flash 归档文件"面板上选 择要安装的一个或多个 Solaris Flash 归档文件。
- c. 在"Flash 归档文件摘要"面板上,确认选定的归档文件,然后单击"下一步"。
- d. 在"附加 Flash 归档文件"面板上,可以通过指定其它归档文件所在的介质来安装 附加 Solaris Flash 归档文件。如果不想安装附加归档文件,选择"无",然后单 击"下一步"继续安装。前进到步骤 7。
- 6. 确定是要执行初始安装还是升级。

Solaris Web Start 程序可以确定系统是否可以升级。您必须有一个现有的 Solaris 根 (/) 文件系统。如果您使用 Solaris 安装 CD 进行升级,则必须有一个 512 MB 的片。 Solaris Web Start 程序检测必要的条件,然后升级系统。

7. 按照屏幕上的说明安装 Solaris 软件。如果不安装 Solaris Flash 归档文件, 您也可 以安装附加软件。

当 Solaris Web Start 程序完成安装 Solaris 软件后,系统将自动重新引导或提示您手 动重新引导。

完成安装后,安装日志将保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs
- 8. 如果您要升级 Solaris 软件,则可能需要更正一些未保存的本地修改。有关详细说 明,请参见第 134 页"升级后更正本地修改"。

x86: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级

您可以使用 Solaris DVD 或 Solaris 安装 CD 上的 Solaris Web Start 程序在您的 x86 系统上安装 Solaris 操作环境。

注意: 如果从 Solaris 安装 CD 安装,请参见第 39 页"使用 Solaris 安装 CD 时的要求"以了解特殊要求。

确保您备有以下介质:

- 如果从 DVD 安装,请使用 Solaris x86 Platform Edition DVD
- 如果从 CD 介质安装,请使用以下介质:
 - Solaris *x86 Platform Edition* Installation CD
 - Solaris Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD
 - Solaris Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD 如有必要,安装程序将提示您提供该 CD。
 - Solaris *x86 Platform Edition* Languages CD 如有必要,安装程序将提示您提供该 CD,以支持特定地理区域的语言。

x86: 任务图: 执行 Solaris Web Start 安装

表 14-2 x86: 执行 Solaris Web Start 安装任务图

| 任务 | 说明 | 参考 |
|------------------------|--|--|
| 验证系统要求。 | 验证系统是否满足使用 Solaris Web Start 程序安装或升级的要求。 | 第 37 页 "内存要求" |
| 收集所需的信息。 | 遵循检查清单并完成工作表以确保您具有安装 Solaris 软件所需的全部信息。 | 第6章 |
| (仅限于升级)准备升级 系统。 | 备份系统。 | 《System Administration Guide: Basic Administration》 |
| (可选)设置系统以便从 网络进行安装。 | 要从远程 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris 软件 x86 Platform Edition CD 网络安装映像安装系统,必须将系统设置为从安装服务器或引导服务器引导和安装。 | 第 12 章 |

表 14-2 x86: 执行 Solaris Web Start 安装任务图 (续下)

| 任务 | 说明 | 参考 |
|----------------------|-----------------------------|--|
| 安装或升级。 | 引导系统并根据提示来安装或升级 Solaris 软件。 | 第 129 页 "x86: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级 " |
| (仅限于升级) 执行升级 后任务。 | 更正升级过程中丢失的任何本地修改。 | 第 134 页"升级后更正本地修改" |

▼ x86: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级

- 1. 确定是要通过使用 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装软件,还是要通过使用网络安装映像安装软件。
 - 如果使用的是 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器,请放入 Solaris *x86 Platform Edition* DVD 或 Solaris *x86 Platform Edition* Installation CD。
 - 如果使用的是网络安装映像,请将目录更改为安装介质所在的位置。您可能需要向网络管理员核实该位置。有关从网络安装的详细信息,请参见第 11 章或第 12 章。

2. 确定如何引导系统。

- 如果从 Solaris DVD 或 Solaris 安装 CD 引导,请放入光盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
- 如果从网络引导,请使用引导前执行环境 (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。 通过使用系统 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具,使系统能够使用 PXE。
- 如果从软盘引导,请将 Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘插入系统的软盘驱动器中。

注意:可以通过以下方法将 Device Configuration Assistant 软件复制到软盘:

- 使用附录 I 中介绍的过程将软件从 Solaris *x86 Platform Edition* DVD 或 Solaris Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD 复制到软盘。
- 从 Solaris Developer Connection(网址为 soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes)下载软件并将其 复制到软盘。
- 3. 通过停机然后关闭并打开系统来引导系统。

执行内存测试和硬件检测。屏幕将刷新。

4. 显示"Solaris Device Configuration Assistant"屏幕时,按下 F2_Continue。

将显示"总线枚举"屏幕,并显示以下信息:

确定总线类型并收集硬件配置数据...

将显示"扫描设备"屏幕。扫描系统设备。扫描结束后,将显示"已识别设备"屏幕。

5. 确定是否要进行更改。

- 按下 F2_Continue,不作任何更改。
- 选择更改并按下 F4。

将显示"正在装入"屏幕,包含有关为引导系统而装入的驱动程序的信息。几秒钟后,将显示"引导 Solaris"屏幕。

6. 在"引导 Solaris"屏幕上,选择"DVD"、"CD"、"网络"或"磁盘",并按下F2 Continue。

Solaris Web Start 程序根据安装或升级系统的要求检查缺省引导磁盘。

注意:如果使用 Solaris 安装 CD 安装,则必须满足一些要求。如果达不到这些要求,请使用 DVD 或网络安装镜像上的 Solaris Web Start 程序、Solaris suninstall 程序或定制 JumpStart 进行安装。这些要求如下所示:

- BIOS 和缺省引导磁盘的 SCSI 驱动器必须支持逻辑块寻址 (LBA)。
- 如果缺省引导磁盘没有 Solaris fdisk 分区,系统将提示您创建一个。系统将询问您是否要运行 fdisk 并创建 Solaris fdisk 分区。如果回答"是",fdisk 用户界面打开,这样您就可以在磁盘上手动添加一个 Solaris fdisk 分区。如果回答"否",安装程序退出。
- 如果缺省引导磁盘没有 x86 引导分区,Solaris Web Start 程序将从 Solaris fdisk 分区的一部分为您创建一个分区。Solaris fdisk 分区上的所有数据将被破坏。您不能手动创建该分区。如果回答"是"以格式化磁盘,将从 Solaris fdisk 分区创建该分区。如果回答"否",则必须选择其它安装方法。
- 如果您想保存系统上现有的服务分区,请在 Solaris Web Start 程序询问您是否要在缺省的引导磁盘上定制 fdisk 分区时选择"缺省"。
- 接下来的安装过程中,您可以通过格式化面板创建、修改或删除分区。但创建完 Solaris fdisk 分区和 x86 引导分区后,磁盘将被冻结,您将无法编辑该磁盘。如果您有多个硬盘,则可以在 fdisk 面板中编辑它们。

Solaris Web Start 程序在缺省引导磁盘上检测每个要求,提示您提供未找到的配置信息。

7. 如果有提示,请回答系统配置问题。

- 如果您预先配置了所有系统配置信息,请前进到步骤8。
- 如果您没有预先配置系统配置信息,请使用第 44 页"安装工作表"或第 49 页" 升级工作表"以帮助您回答系统配置问题。

几秒钟后,将显示 Solaris 安装程序屏幕。

8. 在 Solaris 安装程序屏幕上,按下 F2_Continue。

将显示"kdmconfig – 介绍"屏幕。

9. 确定您是否有足够内存运行 GUI。

- 如果有足够内存显示 GUI, 按下 F2 Continue。
- 如果没有足够内存,按下 F4_Bypass, 将显示 CLI。

将显示"kdmconfig - 查看和编辑窗口系统配置"屏幕。

如果 kdmconfig 公用程序检测不到视频驱动程序,kdmconfig 公用程序将选择640x480 VGA 驱动程序。使用 640x480 VGA 驱动程序将无法显示 Solaris Web Start GUI。将显示 Solaris Web Start CLI。要使用 Solaris Web Start GUI,请使用kdmconfig 公用程序为您的系统选择正确的视频驱动程序。

- 10. (可选)查看"kdmconfig 查看和编辑窗口系统配置"屏幕上的配置信息,并根据需要进行更改。
- 11. 完成后,选择"无需更改 测试/保存并退出",然后按下 $F2_Continue$ 。 将显示"kdmconfig 窗口系统配置测试"屏幕。
- 12. 按下 F2_Continue。

屏幕将刷新,并显示"kdmconfig 窗口系统配置测试"调色板和模式屏幕。

- 13. 移动指针并查看显示在调色板上的颜色,以确保它们显示准确。
 - 如果颜色显示不准确,请单击"否"。如果可能,按下键盘上的任意键或一直等到 kdmconfig 自动退出"kdmconfig 窗口系统配置测试"屏幕。重复步骤 13 到步骤 10,直到颜色准确显示,并且您可以随意移动指针。
 - 如果颜色显示正确,请单击"是"。

将显示 Solaris Web Start Installation Kiosk 和"欢迎使用 Solaris"对话框。如果系统内存不足,将不显示 Kiosk。



图形 14-2 Solaris Web Start Kiosk 菜单

您可以单击 Kiosk 菜单上的任一链接。

注意:在某些情况下,Kiosk 可能会覆盖一个对话框。要显示隐藏的对话框,请在 Kiosk 菜单上选择"将 Kiosk 发送到后台"。

14. 如果有提示,请回答其余的配置问题。

将显示"安装程序问题"屏幕。

15. 确定是要自动重新引导系统还是要自动弹出光盘。单击"下一步"。

注意:如果要使用 PXE 从网络引导,请选择手动重新引导。必须确保系统重新引导 时不从网络引导。要禁用网络引导,在重新引导过程中使用系统的 BIOS 设置工具或 网络适配器的配置设置工具。

将显示"指定介质"屏幕。

16. 指定用于安装的介质。

- 如果要安装 Solaris Flash 归档文件,请继续。
- 如果不安装 Solaris Flash 归档文件,请前进到步骤 17。
- a. 键入提示您输入的信息。

| 所选介质 | 提示 | |
|----------|--|--|
| DVD 或 CD | 放入 Solaris Flash 归档文件所在的光盘。 | |
| 网络文件系统 | 指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。 您还可以指定归档文件的名称。 | |
| HTTP | 指定访问 Solaris Flash 归档文件所需的 URL 和代理信息。 | |
| FTP | 指定 FTP 服务器和 Solaris Flash 归档文件的路径。指定用于访问 FTP 服务器的用户和口令信息。指定访问 FTP 服务器所需要的任何代理信息。 | |
| 本地磁带 | 指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。 | |

如果您选择从 DVD、CD 或 NFS 服务器安装归档文件,将显示"选择 Flash 归档 文件"面板。

- b. 对于存储在光盘或 NFS 服务器上的归档文件,在"选择 Flash 归档文件"面板上选 择要安装的一个或多个 Solaris Flash 归档文件。
- c. 在"Flash 归档文件摘要"面板上,确认选定的归档文件,然后单击"下一步"。
- d. 在"附加 Flash 归档文件"面板上,可以通过指定其它归档文件所在的介质来安装 附加 Solaris Flash 归档文件。如果不想安装附加归档文件,选择"无",然后单 击"下一步"继续安装。完成安装。

当 Solaris Web Start 安装程序安装完 Solaris 软件后,系统将自动重新引导或提示 您手动重新引导。

完成安装后,安装日志将保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

17. 确定是要执行初始安装还是要执行升级。

Solaris Web Start 程序可以确定系统是否可以升级。您必须有一个现有的 Solaris 根 (/) 文件系统。如果您使用 Solaris 安装 CD 进行升级,则必须有一个 512 MB 的片。 Solaris Web Start 程序检测必要的条件,然后升级系统。

注意:如果您在开始安装之前恢复了系统上的 服务分区,则有可能无法升级到 Solaris 操作环境。

18. 按照屏幕上的说明在系统上安装 Solaris 软件和任何附加软件。

当 Solaris Web Start 安装程序安装完 Solaris 软件后,系统将自动重新引导或提示您 手动重新引导。

完成安装后,安装日志将保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs
- 19. 如果您要升级 Solaris 软件,则可能需要更正一些未保存的本地修改。有关详细说 明,请参见第 134 页"升级后更正本地修改"。

Solaris Web Start 安装后和升级任务

安装或升级 Solaris 操作环境之后,可能需要执行以下任务。

升级后更正本地修改

在您升级时,Solaris Web Start 程序会将现有系统的本地软件修改与新的 Solaris 软件进 行合并。但是,在某些情况下,不可能进行合并。系统升级完成后,您可能需要更正一 些未保存的本地修改。



小心:如果您不更正未保存的本地修改,则系统可能无法引导。

1. 检查以下文件的内容,以确定是否需要更正 Solaris Web Start 程序未能保存的本地 修改。

/a/var/sadm/system/data/upgrade cleanup

- 2. 更正未保存的任何本地修改。
- 3. 重新引导系统。
 - # reboot

第 15 章

使用 Solaris suninstall 程序(任务)

本章讲述如何使用 Solaris Software 1 of 2 CD 上的 Solaris suninstall 程序来安装或升级 Solaris 软件。

- 第135页 "Solaris suninstall 程序"
- 第 135 页 "SPARC: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级"
- 第 138 页 "x86: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级"
- 第 143 页 "Solaris suninstall 程序升级后任务"

Solaris suninstall 程序

您可以使用 CLI 运行 Solaris suninstall 程序。对于 x86 系统,Device Configuration Assistant 包含在 Solaris suninstall 程序中。Solaris suninstall 程序需要一个本地或远程 CD-ROM 驱动器或网络连接、键盘和监视器。您可以使用 tip 命令运行 Solaris suninstall 程序。有关详细信息,请参见手册页 tip(1)。

注意:要浏览文本,可使用 Control-U 向上移动一页,使用 Control-D 向下移动一页。

SPARC: 使用 Solaris suninstall 程序 执行安装或升级

通过使用 Solaris Software 1 of 2 CD 上的 Solaris suninstall 程序,您可以在您的 SPARC 系统上安装或升级 Solaris 操作环境。您不能使用 Solaris suninstall 程序安装任何其它软件。

确保您有以下 CD:

- Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD。
- Solaris Software 2 of 2 *SPARC Platform Edition* CD 如有必要,安装程序将提示您提供该 CD。
- Solaris *SPARC Platform Edition* Languages CD 如有必要,安装程序将提示您提供该 CD,以支持特定地理区域的语言。

SPARC: 任务图: 执行 Solaris suninstall 程序 安装

表 15-1 SPARC: 任务图: 执行 Solaris suninstall 程序 安装

| 任务 | 说明 | 参考 |
|------------------------|---|---|
| 收集所需的信息。 | 遵循检查清单并完成工作表以确保您具有安装 Solaris 软件所需的全部信息。 | 第6章 |
| (仅限于升级)准备升级 系统。 | 备份系统。 | 《System Administration Guide: Basic Administration》 |
| (可选)预先配置系统配置信息。 | 使用 sysidcfg 文件或名称服务预先配置系统的安装信息,例如 locale。预先配置系统信息可防止安装程序在安装过程中提示您提供信息。 | 第 7 章 |
| (可选)设置系统以便从 网络进行安装。 | 要从远程 Solaris 软件 SPARC Platform Edition CD 映像安装系统,您需要设置系统以使其从安装服务器或引导服务器进行引导和安装。 | 第 12 章 |
| 安装或升级。 | 引导系统并根据提示来安装或升级 Solaris 软件。 | 第 136 页 "SPARC: 使用 Solaris suninstall 程序执行 安装或升级" |
| (仅限于升级) 执行升级 后任务。 | 更正升级过程中丢失的任何本地修改。 | 第 143 页 "Solaris suninstall 程序升级后任务 " |

▼ SPARC: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级

- 1. 确定您是希望使用 CD-ROM 驱动器还是使用网络映像来安装软件。
 - 如果要使用 CD-ROM 驱动器,请放入 Solaris Software 1 of 2 *SPARC Platform Edition* CD
 - 如果要使用网络安装映像,请按下例所示将目录更改到安装介质所在的位置。您可能需要向网络管理员核实该位置。以下命令是一个实例。

% cd /net/install-svr/export/Solaris 9/sparc

2. 引导系统。

- 如果系统是新的,刚从包装盒中拿出来,则打开系统。
- 如果您想安装或更新现有系统,则关闭该系统。
 - 要从本地 CD 引导,请键入以下命令。
 - ok boot cdrom
 - 要从网络上的安装服务器引导,请键入以下命令。
 - ok boot net

Solaris suninstall 程序开始执行。

3. 如有提示,请回答系统配置问题。

如果您预先配置了所有系统信息,则 Solaris suninstall 程序不会提示您输入任何 配置信息。

如果您没有预先配置系统信息,请使用第44页"安装工作表"或第49页"升级工 作表"以帮助您回答系统配置问题。

4. 按照屏幕上的说明在系统上安装 Solaris 软件。

■ 如果您**没有**安装 Solaris Flash 归档文件,请完成安装。如果您正在升级或者需要 安装其它软件,请前进到步骤5。

Solaris suninstall 程序完成安装 Solaris 软件后,系统将自动重新引导或提示 您手动重新引导。

安装完成后,安装日志保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs
- 如果正在安装 Solaris Flash 归档文件,请继续。
- a. 在"Flash 归档文件检索方法"屏幕上,选择 Solaris Flash 归档文件的位置。 根据您选择的介质,Solaris suninstall 程序安装会提示您继续。
- b. 键入提示您输入的信息。

| 所选介质 | 提示 |
|--------|---|
| HTTP | 指定访问 Solaris Flash 归档文件所需的 URL 和代理信息。 |
| FTP | 指定 FTP 服务器和 Solaris Flash 归档文件的路径。指定使 您可以访问 FTP 服务器的用户和口令信息。指定访问 FTP 服务器所需要的任何代理信息。 |
| 网络文件系统 | 指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。 您还可以指定归档文件的名称。 |
| 本地文件 | 指定 Solaris Flash 归档文件所在的本地文件系统的路径。 |

| 所选介质 | 提示 |
|------|--|
| 本地磁带 | 指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。 |
| 本地设备 | 指定本地设备、Solaris Flash 归档文件的路径和 Solaris Flash 归档文件所在的文件系统的类型。 |

c. 在"Flash 归档文件选择"屏幕上,可以通过选择"新建"来安装附加 Solaris Flash 归档文件。如果不想安装附加归档文件,按"继续"完成安装。

当 Solaris suninstall 程序完成 Solaris 软件的安装时,系统自动重新引导或提示 您手动重新引导。

安装完成后,安装日志保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs
- 5. 如果您要升级 Solaris 软件,则可能需要更正一些未保存的本地修改。有关详细说 明,请参见第 143 页 "Solaris suninstall 程序升级后任务"。
- 6. (可选)要安装附加软件,请参见《System Administration Guide: Basic Administration » •

x86: 使用 Solaris suninstall 程序执行 安装或升级

通过使用 Solaris Software 1 of 2 CD 上的 Solaris suninstal1 程序,您可以在您的 x86 系统上安装或升级 Solaris 操作环境。您不能使用 Solaris suninstall 程序安装任 何其它软件。

确保您有以下 CD:

- Solaris Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD。
- Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 如有必要,安装程序将提示您提供 该 CD。
- Solaris x86 Platform Edition Languages CD 如有必要,安装程序将提示您提供该 CD,以支持特定地理区域的语言。

x86: 执行 suninstall 安装任务图

表 15-2 x86: 执行交互安装任务图

| 任务 | 说明 | 参考 |
|------------------------|---|--|
| 收集所需的信息。 | 遵循检查清单并完成工作表以确保您具有安装 Solaris 软件所需的全部信息。 | 第6章 |
| (仅限于升级)准备升级 系统。 | 备份系统。 | 《System Administration Guide: Basic Administration》 |
| (可选)预先配置系统信息。 | 您可以使用 sysidcfg 文件或名称服务预先配置系统的安装信息(例如 locale),这样在安装过程中安装程序就不会提示您提供有关信息。 | 第7章 |
| (可选)设置系统以便从 网络进行安装。 | 要从远程 Solaris 软件 SPARC Platform Edition CD 映像安装系统,您需要设置系统以使其从安装服务器或引导服务器进行引导和安装。 | 第 12 章 |
| 安装或升级。 | 引导系统并根据提示来安装或升级 Solaris 软件。 | 第 139 页 "x86: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或 升级" |
| (仅限于升级) 执行升级 后任务。 | 更正升级过程中丢失的任何本地修改。 | 第 143 页 "Solaris suninstall 程序升级后任务 " |

▼ x86: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级

- 1. 决定是要通过使用 CD-ROM 驱动器安装软件还是通过使用网络映像安装软件。
 - 如果要使用 CD-ROM 驱动器,请放入 Solaris Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD。
 - 如果使用的是网络安装映像,请将目录更改为安装介质所在的位置。您可能需要 向网络管理员核实该位置。以下命令是一个实例。
 - % cd /net/install-svr/export/Solaris_9/x86

2. 决定如何引导系统。

- 如果从 Solaris 安装 CD 引导,请放入 CD。系统的 BIOS 必须支持从 CD 引导。
- 如果从网络引导,请使用引导前执行环境 (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。 通过使用系统 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具,使系统能够使用 PXE。
- 如果从软盘引导,请将 Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘插入到系统的软盘驱动器中。

仅x86:可以通过以下方法将 Device Configuration Assistant 软件复制到软盘:

- 按照以下步骤,将该软件从 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 复制到软盘: 附录 I。
- 从 Solaris Developer Connection(网址为 soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes) 下载软件并将其复制到软
- 3. 通过停机然后关闭并打开系统来引导系统。

执行内存测试和硬件检测。屏幕刷新。

■ 如果您使用的是 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 和 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD, 会出现以下信息。

SunOS - x86 Platform Edition Primary Boot Subsystem, vsn 2.0

然后, 出现类似于以下测试的信息。

SunOS Secondary Boot version 3.00

Solaris x86 Platform Edition Booting System

Running Configuration Assistant...

■ 如果您正在使用 PXE 网络引导从网络进行引导,将出现以下消息。

Solaris network boot...

然后, 出现以下类似文本信息。

SunOS Secondary Boot version 3.00

Solaris x86 Platform Edition Booting System

Running Configuration Assistant...

■ 如果您正在使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软 盘,将出现以下信息。

Solaris Boot Sector

Version 1

然后, 出现以下类似文本信息。

Solaris for x86 - FCS DCB

Version 1.242

loading /solaris/boot.bin

屏幕刷新, 出现以下类似文本信息。

SunOS Secondary Boot version 3.00

Solaris x86 Platform Edition Booting System

Running Configuration Assistant...

4. 当"Solaris Device Configuration Assistant"屏幕出现时,按 F2_Continue。 出现"Bus Enumeration"屏幕,并显示如下消息:

Determining bus types and gathering hardware configuration data ... 出现"Scanning Devices"屏幕。扫描系统设备。扫描完成后,出现"Identified Devices"屏幕。

5. 决定是否要进行更改。

- 按下 F2_Continue, 不做任何更改。
- 选择更改并按 F4 键。

出现"Loading"屏幕,其中包含有关为引导系统而加载的驱动程序的信息。几秒钟之 后,出现"Boot Solaris"屏幕。

6. 在"Boot Solaris"屏幕上,选择"CD"、"Net"或"Disk"并按 F2_Continue。 Solaris suninstall 程序根据安装或升级系统的要求,检查缺省引导盘。

注意:如果您要在系统上保存现有的服务分区,请从"Create Solaris fdisk Partition"屏幕选择相应的选项。有关保存服务分区的详细信息,请参见第 41 页 "x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改"。

如果您在开始安装前恢复了系统上的服务分区,您可能无法升级到 Solaris 操作环 境。

7. 如有提示,请回答系统配置问题。

- 如果您预先配置了所有系统信息,请前进到步骤 8。
- 如果您没有预先配置系统信息,请使用第44页"安装工作表"或第49页"升级 工作表"以帮助您回答系统配置问题。

几秒钟之后,出现"Solaris Installation Program"屏幕。

8. 按下 F2 Continue。

出现"kdmconfig – Introduction"屏幕。

9. 按下 F2_Continue。

出现"kdmconfig - View"和"Edit Window System Configuration"屏幕。

- 10. (可选)检查"kdmconfig View"和"Edit Window System Configuration"屏幕上 的配置信息并根据您的需要做出更改。
- 11. 完成后,选择"No changes needed Test/Save and Exit",然后按下 F2_Continue •

出现"kdmconfig Window System Configuration Test"屏幕。

12. 按下 F2 Continue。

屏幕刷新,出现"kdmconfig Window System Configuration Test"调色板和模式屏

13. 移动指针并检查显示在调色板上的颜色,确保它们显示准确。

- 如果颜色显示不正确,单击"No"。如果可能,按键盘上的任何键,或者等待直到 kdmconfig 自动退出"kdmconfig Window System Configuration Test"屏幕。重 复步骤 10 到步骤 13, 直到颜色显示正确,并且您可以按照预期效果移动指针。
- 如果颜色显示正确,单击"Yes"。

Solaris suninstall 程序开始执行。

14. 如有提示,请回答其余的系统配置问题。

- 如果您预先配置了所有系统信息,则 Solaris suninstall 程序不会提示您输入 任何配置信息。
- 如果您没有预先配置系统信息,请使用第44页"安装工作表"或第49页"升级 工作表"以帮助您回答系统配置问题。

15. 决定是否要自动重新引导系统,以及是否要自动弹出光盘。

注意:如果您使用 PXE 从网络引导,请选择手动重新引导。必须确保系统重新引导 时不从网络引导。要禁止网络引导,请在重新引导过程中使用系统的 BIOS 设置工具 或网络适配器的配置设置工具。

16. 按照屏幕上的指令,在系统上安装 Solaris 软件。

■ 如果您**没有**安装 Solaris Flash 归档文件,请完成安装。如果您正在升级或者需要 安装其它软件,请前进到步骤 17。

当 Solaris suninstall 程序完成 Solaris 软件的安装时,系统自动重新引导或提 示您手动重新引导。

安装完成后,安装日志保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs
- 如果您正在安装 Solaris Flash 归档文件,请继续操作。

- a. 在"Flash 归档文件检索方法"屏幕上,选择 Solaris Flash 归档文件的位置。 根据您选择的介质,Solaris suninstall 程序安装会提示您继续。
- b. 键入提示您输入的信息。

| 所选介质 | 提示 |
|----------|--|
| HTTP | 指定访问 Solaris Flash 归档文件所需的 URL 和代理信息。 |
| FTP | 指定 FTP 服务器和 Solaris Flash 归档文件的路径。指定用于访问 FTP 服务器的用户和口令信息。指定访问 FTP 服务器所需要的任何代理信息。 |
| 网络文件系统 | 指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。 您还可以指定归档文件的名称。 |
| 本地文件 | 指定 Solaris Flash 归档文件所在的本地文件系统的路径。 |
| 本地磁带 | 指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。 |
| 本地设备 | 指定本地设备、Solaris Flash 归档文件的路径和 Solaris Flash 归档文件所在的文件系统的类型。 |

c. 在"Flash 归档文件选择"屏幕上,可以通过选择"新建"来安装附加 Solaris Flash 归档文件。如果不想安装附加归档文件,按"继续"完成安装。

当 Solaris suninstall 程序完成 Solaris 软件的安装时,系统自动重新引导或提示 您手动重新引导。

安装完成后,安装日志保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs
- 17. 如果您要升级 Solaris 软件,则可能需要更正一些未保存的本地修改。有关详细说 明,请参见第 143 页 "Solaris suninstall 程序升级后任务"。
- 18. (可选)要安装附加软件,请参见《System Administration Guide: Basic Administration » •

Solaris suninstall 程序升级后任务

在您升级时,Solaris suninstall 程序将现有系统的本地软件修改与新的 Solaris 软件 进行合并。但是,在某些情况下,不可能进行合并。系统升级完成后,您可能需要更正 一些未保存的本地修改。



升级后更正本地修改

1. 检查以下文件的内容以确定您是否需要更正 Solaris suninstall 程序未能保存的本 地修改。

/a/var/sadm/system/data/upgrade_cleanup

- 2. 更正未保存的任何本地修改。
- 3. 重新引导系统。

reboot

第 16 章

Solaris Flash 安装功能(主题)

本部分提供创建 Solaris Flash 归档文件和使用 Solaris Flash 归档文件在多个系统上安装 Solaris 操作环境的说明。

| 第 17 章 | 提供有关创建和安装 Solaris Flash 归档文件的概述和规划信息。 |
|--------|---|
| 第 18 章 | 提供创建 Solaris Flash 归档文件的逐步说明。 |
| 第 19 章 | 提供使用 Solaris Flash 归档文件安装系统的说明参考。还 提供有关管理归档文件的说明。 |
| 第 20 章 | 介绍 flar create 命令的语法和选项。说明 Solaris Flash 归档文件信息的关键字。 |

Solaris Flash(概述和规划)

本章提供了对 Solaris Flash 安装功能的简介。本章还包括在您的环境中规划 Solaris Flash 安装所需的信息。

- 第 147 页 "Solaris Flash 简介"
- 第 151 页"规划 Solaris Flash 安装"

Solaris Flash 简介

Solaris Flash 安装功能使您可以在一个称为主系统的系统上使用 Solaris 操作环境的单个参考安装。然后您可以将此安装复制到许多系统上,这些系统被称为克隆系统。您可以使用覆写系统中所有文件的 Solaris Flash 初始安装来复制克隆系统,也可以使用只包含两个系统映像差别的 Solaris Flash 更新来复制克隆系统。差别更新只更改指定的文件,并且仅限于包含的软件与旧的主映像一致的系统。

使用初始安装来安装克隆系统

您可以使用以下任何一种安装方法来安装主系统,从中创建用于进行初始安装的 Solaris Flash 归档文件: Solaris Web Start、Solaris suninstall 程序、定制 JumpStart、Solaris Live Upgrade 或 WAN Boot。 所有文件都将被覆写。Solaris Flash 安装过程分为五个部分。


- 1. 安装主系统。选择一个系统并使用任何一种 Solaris 安装方法安装 Solaris 操作环境和 其它任何软件。
- 2. (可选)准备定制脚本,在安装之前或之后重新配置或定制克隆系统。
- 3. 创建 Solaris Flash 归档文件。Solaris Flash 归档文件包含主系统中所有文件的副本,除非您排除了某些不必要的文件。
- 4. 在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件。主系统和克隆系统必须具有相同的内核体系结构。

当您将 Solaris Flash 归档文件安装到某个系统上时,该归档文件中的所有文件都被复制到该系统上。新安装的系统现在具有与原始主系统一样的安装配置,因此它被称为克隆系统。而使用脚本可以进行某些定制。

5. (可选)保存主映像的副本。如果您打算创建差别归档文件,则主映像必须可用并且要与克隆系统上安装的映像一致。

有关逐步的说明,请参见第 160 页"安装主系统"。

图形 17-1 显示了使用初始安装来安装克隆系统。所有文件都将被覆写。



- 运行任何操作环境的系统
- △ 没有操作环境的系统
- ☆ 带有不同体系结构的系统
- ② 更新失败

图形 17-1 Solaris Flash 初始安装

使用 Solaris Flash 差别归档文件更新克隆系统


如果要更新克隆系统,则可以创建只包含两个映像(未更改的主映像与已更新的主映像)之间差别的差别归档文件。在使用差别归档文件更新克隆系统时,只有差别归档文件中包含的文件被更改。可以通过定制 JumpStart 安装方法或 Solaris Live Upgrade 选择安装 Solaris Flash 差别归档文件。更新过程分为五个部分。

1. 准备更改主系统。在更改之前,主系统应该运行原始归档文件的副本。

注意:如果主系统上运行的不是原始归档文件的副本,则两个系统映像之间的差别会导致生成非常大的差别归档文件,并且差别归档文件的安装过程也会相当耗时。在这种情况下,请使用完全归档文件进行初始安装。

- 2. (可选)准备定制脚本,在安装之前或之后重新配置或定制克隆系统。
- 3. 安装保存的未更改主映像的副本目录。这是第二个映像,用于比较两个系统映像。使用以下方法访问该映像。
 - 从 Solaris Live Upgrade 引导环境安装
 - 通过 NFS 从克隆系统安装
 - 使用 ufsrestore 命令从备份中恢复
- 4. 使用 flar create 命令的 -A 选项创建差别归档文件。
- 5. 使用定制 JumpStart 在克隆系统上安装差别归档文件。或者,可以使用 Solaris Live Upgrade 将差别归档文件安装在非使用中的引导环境上。

图形 17-2 显示了差别归档文件的创建和安装。通过某些修改对主映像进行了更新。这些修改可以非常简单,如添加、重新配置或删除几个文件;也可以非常复杂,如传播修补程序。比较已更新的主映像与未更改的主映像。两个映像之间的差别即形成差别归档文件。该归档文件可用于更新当前正使用未更改的主映像的其它克隆系统。如果克隆系统已经作了修改或者运行的不是未更改的主映像,更新过程将失败。如果您要对克隆系统进行大量更改,则可以随时进行初始安装。



主映像的精确副本

主映像的副本,但包含小更改

主映像的副本,但包含其它文件

≥ 主映像的副本,但缺少某些文件

从不同的主映像创建或者单独安装

∅ 更新失败

图形 17–2 Solaris Flash 更新

规划 Solaris Flash 安装

在创建和安装 Solaris Flash 归档文件之前,必须就如何在系统上安装 Solaris 操作环境做出某些决策。首次安装系统时,您需要使用完全归档文件进行安装,即初始安装。使用归档文件安装的系统可以利用差别归档文件进行更新。差别归档文件只安装两个归档文件之间存在差别的地方。

设计主系统的初始安装

Solaris Flash 安装过程中的第一个任务是安装一个系统(主系统),使其具有您希望每个克隆系统都具有的配置。您可以使用任何一种 Solaris 安装方法在主系统上安装归档文件。可以安装部分或全部 Solaris 操作环境。完成安装后,可以添加或删除软件,或者修改任何配置文件。

主系统和克隆系统必须具有相同的内核体系结构。例如,您只能使用从具有 sun4u 体系结构的主系统创建的归档文件来安装具有 sun4u 体系结构的克隆系统。

安装主系统时,必须使其配置与每个克隆系统上的配置保持一致。您设计主系统的安装时所作的决策取决于以下因素:

- 您要在克隆系统上安装的软件
- 连接到主系统和克隆系统的外围设备
- 主系统和克隆系统的体系结构

随后可以对系统上的软件进行定制。请参见第 153 页"定制归档文件的文件和目录"。还可以修改并设置主系统以更新克隆系统。请参见第 153 页"规划 Solaris Flash 归档文件的创建"。

在主系统上定制 Solaris 安装

使用任何一种 Solaris 安装方法在主系统上安装了 Solaris 操作环境后,可以根据需要添加或删除软件以及修改系统配置信息。

- 删除软件。可以删除确定没有必要安装在克隆系统上的软件。要查看安装在主系统上的软件的列表,请使用"产品注册表"。有关详细说明,请参见《System Administration Guide: Basic Administration》。
- 添加软件。您可以安装包含在 Solaris 发行版中的软件,也可以添加 Solaris 操作环境之外的软件。您安装在主系统上的所有软件都包含在 Solaris Flash 归档文件中并被安装到克隆系统上。
- 修改配置文件。您可以更改主系统上的配置文件。例如,您可以修改 /etc/inet/inetd.conf 文件以限制系统运行的守护程序。您所作的所有修改都 被作为 Solaris Flash 归档文件的一部分保存并安装在克隆系统上。

在创建归档文件时可以对其进行具体定制。例如,您可以排除不想包含在归档文件中的大数据文件。有关概述信息,请参见第 153 页"定制归档文件的文件和目录"。

151

要更新克隆系统,您可以创建差别归档文件。请参见第 153 页"规划 Solaris Flash 归档 文件的创建"。

为 SPARC 和 x86 系统创建归档文件

如果您希望使用 Solaris Flash 安装方法在 SPARC 和 x86 系统上安装 Solaris 软件,必须 为每个平台创建一个单独的 Solaris Flash 归档文件。使用从 SPARC 主系统创建的 Solaris Flash 归档文件来安装 SPARC 系统。使用从 x86 主系统创建的 Solaris Flash 归 档文件来安装 x86 系统。

SPARC: 支持在主系统上找不到的外围设备

选择要安装到主系统的驱动程序,不但取决于连接到主系统和克隆系统上的外围设备的 类型,还取决于安装的软件组的类型。如果克隆系统上的外围设备与主系统上的不同, 您需要在创建归档文件之前在主系统上安装适当的驱动程序。

注意:在安装 Solaris 软件时,某些硬件专用的驱动程序只有在系统上找到其支持的硬件 时才会被安装。

如果安装的主系统具有核心软件组、最终用户软件组、开发者软件组或整个软件组,则 主系统只支持在安装时连接到主系统的外围设备。而如果安装的主系统具有整个软件组 附加 OEM,即使该主系统没有外围设备,您还是可以在其上安装对外围设备的支持。 这时不管系统上是否存在相应的硬件,都会安装所有的驱动程序。或者,您也可以安装 支持外围设备所需的选定软件包。

只要在主系统上安装了除整个软件组附加 OEM 以外的任何软件组,您就无法获得正确 安装克隆系统所需的所有驱动程序。例如,如果在具有 GX CG6 帧缓冲区的主系统上安 装整个软件组,则只会安装 GX CG6 帧缓冲区的驱动程序。如果您要安装的所有克隆系 统都具有 GX CG6 帧缓冲区或没有帧缓冲区,则不会出现什么问题。

但如果要在具有其它帧缓冲区(例如 Elite 3D)的克隆系统上安装归档文件,则该克隆 系统将不具有帧缓冲区支持。因此,您必须通过安装整个软件组附加 OEM 来创建包含 所有帧缓冲区的归档文件,或者通过向主系统添加适当的帧缓冲区驱动程序软件包来安 装帧缓冲区的驱动程序。

您可以使用以下方法之一,安装克隆系统上与主系统不同的外围设备支持。

安装整个软件组附加 OEM - 整个软件组附加 OEM 是可供使用的最大的软件组。这 个软件组包含在 Solaris 操作环境中可以找到的所有软件包。如果您在主系统上安装 了这个软件组,主系统会包含 Solaris 发行版附带的所有驱动程序。从安装有整个软 件组附加 OEM 的主系统创建的 Solaris Flash 归档文件,在任何具有已安装的 Solaris操作环境版本支持的外围设备的克隆系统上均有效。

安装具有整个软件组附加 OEM 的主系统保证了与其它外围设备配置的兼容性。然 而,整个软件组附加 OEM 需要超过 1 GB 的磁盘空间。克隆系统可能不具有安装整 个软件组附加 OEM 所需的空间。

■ 安装选定的软件包 – 当安装主系统时,可以只安装主系统和克隆系统所需的软件包。 通过选择特定的软件包,可以只安装对已知存在于主系统或克隆系统上的外围设备的 支持。

规划 Solaris Flash 归档文件的创建

您可以从主系统创建归档文件,也可以从两个系统映像创建差别归档文件。差别归档文件只安装两个映像之间存在差别的地方。

为初始安装规划创建 Solaris Flash 归档文件

安装主系统后,Solaris Flash 安装过程中的下一个任务是创建 Solaris Flash 归档文件。 主系统中的所有文件与各种标识信息一起被复制到 Solaris Flash 归档文件。当主系统以 多用户模式或单用户模式运行时,您可以创建 Solaris Flash 归档文件。从以下介质之一 引导后,也可以创建 Solaris Flash 归档文件:

- Solaris DVD
- Solaris Software 1 of 2 CD
- Solaris 软件和 Solaris Languages CD 的映像

为更新规划创建 Solaris Flash 差别归档文件

如果要更新克隆系统,可创建只包含两个映像(未更改的主映像与已更新的主映像)之间差别的差别归档文件。其中一个映像可以是正在运行安装在克隆系统上的原始软件的系统,或者您需要访问未更改的主映像的已保存副本。将根据需要对这个映像进行更新。可以访问另一个映像并将其用于比较。这两个映像之间的差别就是差别归档文件。可以通过定制 JumpStart 安装方法安装 Solaris Flash 差别归档文件。或者,可以使用Solaris Live Upgrade 将差别归档文件安装在非使用中的引导环境上。在使用差别归档文件更新克隆系统后,只会在克隆系统上更改差别归档文件中的文件。脚本可以用来在安装之前或之后定制归档文件,这尤其适用于重新配置。

初始安装后,应该保存未更改的主映像,以便可以通过以下任何一种方法访问。

- Solaris Live Upgrade 引导环境,使用 lumount 命令安装在某些目录中。有关 Solaris Live Upgrade 引导环境的说明,请参见第 30 章。
- 使用根权限通过 NFS 安装的克隆系统。
- 使用 ufsdump 命令恢复的系统备份。

有关逐步的说明,请参见第 169 页"更新主映像,并创建差别归档文件"。

定制归档文件的文件和目录

当您创建 Solaris Flash 归档文件时,可以排除从主系统复制的某些文件和目录。即使已经排除了一个目录,您仍然可以恢复该目录下的指定文件或子目录。例如,您可以创建一个归档文件,排除 /a/aa/bb/c 中所有的文件和目录。但可以包含 bb 子目录的内容。仅有的内容位于 bb 子目录中。



小心:使用 flar create 文件排除选项时要非常小心。如果您排除了某些目录,其它 您未注意到的内容可能会留在归档文件中,例如系统配置文件。这时,系统会出现不一 致,并且安装不能正常进行。排除目录和文件最好用于那些易于删除又不会破坏系统的 数据, 例如大的数据文件。

下表列出了 flar create 命令选项,它可以排除文件和目录,以及恢复文件和子目 录。

| 如何指定? | 排除选项 | 包含选项 |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 指定目录或文件的名称 | -x exclude_dir/filename | -y include_dir/filename |
| 使用包含列表的文件 | -X list_filename | -f list_filename |
| | - z list_filename | - z list_filename |

有关这些选项的说明,请参见表 20-7。

有关定制归档文件的实例,请参见第 165 页"示例——创建归档文件用于初始安装"。

使用脚本定制归档文件

在主系统上安装软件之后,可以在创建、安装、安装后和首次引导期间运行特定的脚 本。这些脚本可以完成以下任务:

- 配置克隆系统上的应用程序。可以使用定制 JumpStart 脚本完成某些简单的配置。对 于较复杂的配置,必须在主系统上或者在安装前(后)的克隆系统上执行特定的配置 文件处理。
- 保护克隆系统上的本地定制。本地安装前和安装后脚本驻留在克隆系统上,可以保护 本地定制不被 Solaris Flash 软件覆写。
- 不可克隆的标识和从属于主机的数据使您可以创建独立于主机的归档文件。通过修改 这类数据或将其从归档文件中排除,就可以达到数据的主机独立性。一个独立于主机 的数据实例就是日志文件。
- 在创建归档文件的过程中,验证归档文件中的软件的完整性。
- 验证克隆系统上的安装。

创建定制脚本的原则

如果创建的脚本不是重引导脚本,请遵循这些原则,以确保脚本不会破坏操作环境或系 统。遵循这些原则就可以使用 Solaris Live Upgrade,它创建适合操作环境安装的新引 导环境。新的引导环境可以在当前系统运行时使用归档文件进行安装。

注意:这些原则不适用于重引导脚本,因为重引导脚本可以运行守护程序或对根 (/) 文件系统进行其它类型的修改。

- 脚本不能影响当前正在运行的系统。当前运行的操作环境有可能不是在安装 Solaris Flash 归档文件时运行的操作环境。
- 脚本不能启动或停止任何守护程序进程。
- 脚本不能依赖于例如 ps、truss 或 uname 等命令的输出,因为这些命令依赖于操作环境。它们用于报告有关当前运行的系统的信息。
- 脚本不能发送任何信号,否则就会影响当前运行的任何进程。
- 脚本可以使用能简化 shell 脚本的标准 UNIX 命令,例如 expr、cp 和 1s。

有关 Solaris Live Upgrade 的概述,请参见第 30 章。

Solaris Flash 归档文件段

Solaris Flash 归档文件包含以下各段。有些段可用于标识和定制归档文件以及查看安装的状态信息。有关每个段的详细说明,请参见第 20 章。

表 17-1 Flash 归档文件段

| 段名 | 仅提示信息 | 说明 |
|---|-------|---|
| Archive Cookie | Х | 第一个段,包含一个 cookie,将文件标识为 Solaris Flash 归档文件。 |
| Archive Identification | | 第二个段,包含关键字及其值,提供了归档文件的标识信息。有些标识信息 是由归档软件提供的。其它特定的标识信息则可以通过对 flar create 命 令使用选项来添加。 |
| 用户自定义 | | 该段在 Archive Identification 段后面。您可以定义和插入这些段以定制归档文件。Solaris Flash 归档文件不处理您插入的任何段。例如,一个段可以包含归档文件的说明或者用来检查应用程序完整性的脚本。 |
| Manifest | X | 该段用于 Solaris Flash 差别归档文件,其目的是验证克隆系统。该段列出系统上要保留的、要添加到克隆系统的或者要从克隆系统中删除的文件。该段仅用于提示信息,以内部格式列出文件,不能用于脚本操作。 |
| Predeployment > Postdeployment > Reboot | X | 该段包含 Flash 软件在安装操作环境映像之前和之后使用的内部信息。您提供的所有脚本都包含在该段中。 |
| Summary | | 该段包含关于归档文件创建过程的信息, 还记录了部署前脚本和部署后脚本的活动。您可以通过编写脚本将输出发送到该段,从而在该段中查看安装成功的信息。 |
| Archive Files | X | 该段包含从主系统收集到的文件。 |

创建归档文件以进行初始安装的时机

尽可能在系统处于静态状态时创建归档文件。

当软件已安装在主系统上但还未进行配置时创建归档文件。例如,Solaris 卷管理器存储了文件系统以外的元信息。如果您具有一个已封装并已镜像的引导磁盘,则无法创建归档文件。因为归档文件创建过程不会访问文件系统以外的元信息,所以必须在配置之前创建归档文件。

Solaris Flash 归档文件的存储位置

创建了 Solaris Flash 归档文件后,可以将其保存在主系统的硬盘上或者保存在磁带上。 保存了归档文件后,可以将其复制到选定的任何文件系统或介质。

- 网络文件系统 (NFS) 服务器
- HTTP 或 HTTPS 服务器
- FTP 服务器
- 磁带
- CD、DVD
- 软盘
- 您要安装的克隆系统的本地驱动器

压缩归档文件

创建 Solaris Flash 归档文件时,可以指定使用 compress (1) 公用程序将归档文件保存为压缩文件。归档文件压缩后,需要的磁盘存储空间更小,并且当您在网络上安装归档文件时拥塞的可能性也更小。

规划 Solaris Flash 归档文件的安装

Solaris Flash 安装过程的最终任务是将 Solaris Flash 归档文件安装在克隆系统上。

可以使用任何一种 Solaris 安装方法将 Solaris Flash 归档文件安装在克隆系统上。

Solaris DVD 或 Solaris 安装 CD 上的 Solaris Web Start 程序使您可以安装存储在以下介质上的 Solaris Flash 归档文件:

- 光盘 (DVD 或 CD)
- NFS 服务器
- HTTP 服务器
- FTP 服务器
- 本地磁带

有关安装说明,请参见第 124 页 "SPARC: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级"或第 128 页 "x86: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级"。

Solaris Software 1 of 2 CD 上的 Solaris suninstall 程序使您可以安装存储在以下介质上的 Solaris Flash 归档文件:

- NFS 服务器
- HTTP 服务器
- FTP 服务器
- 本地文件
- 本地磁带
- 本地设备,包括CD

有关安装说明,请参见第 135 页 "SPARC: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级"或第 138 页 "x86: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级"。

定制 JumpStart 安装程序使您可以安装存储在以下介质上的 Solaris Flash 归档文件:

- NFS 服务器
- HTTP 或 HTTPS 服务器
- FTP 服务器
- 本地磁带
- 本地设备,包括 DVD 或 CD
- 本地文件

有关安装说明,请参见第 240 页"准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件"。

Solaris Live Upgrade 使您可以安装存储在以下介质上的 Solaris Flash 归档文件:

- HTTP 服务器
- FTP 服务器
- NFS 服务器
- 本地文件
- 本地磁带
- 本地设备,包括 DVD 或 CD

有关安装说明,请参见第 358 页"在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件"。

第 18 章

创建 Solaris Flash 归档文件(任务)

本章介绍创建 Solaris Flash 归档文件的步骤,包括:安装主系统,然后从此主系统创建 Solaris Flash 归档文件。如果您以前在克隆系统上安装了归档文件,还可以创建差别归档文件。创建差别归档文件时,将比较以下两个映像:未更改的主映像和已更新的映像。差别归档文件只安装两个映像之间存在差别的地方。另外,还介绍了创建脚本以重新配置或定制归档文件的步骤。

- 第 159 页 "任务图: 创建 Solaris Flash 归档文件"
- 第 160 页 "安装主系统"
- 第161页"创建定制脚本"
- 第 165 页"创建 Solaris Flash 归档文件"

任务图: 创建 Solaris Flash 归档文件

表 18-1 任务图: 创建 Solaris Flash 归档文件以进行初始安装

| 任务 | 说明 | 参考 |
|------------------------|---|--------------------------------------|
| 将您选择的软件配置安装在主系统 上。 | 确定该配置是否能满足您的需要,然 后使用任一种 Solaris 安装方法安装 主系统。 | 第 160 页"安装主系统以进行初始安装" |
| (可选) 创建定制脚本 | 确定是否需要创建脚本来完成以下操作: ■ 定制或重新配置归档文件 ■ 保护克隆系统上的本地更改 | 第 161 页"创建定制脚本" |
| 创建 Solaris Flash 归档文件。 | 使用 flar create 命令创建归档文件。 | 第 165 页"创建 Solaris Flash 归档文件用于初始安装" |

表 18-1 任务图: 创建 Solaris Flash 归档文件以进行初始安装 (续下)

| 任务 | 说明 | 参考 |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (可选) 保存归档文件的副本 | 保留归档文件的副本,供以后更新克 隆系统时与差别归档文件进行比较。 | 第 165 页"创建 Solaris Flash 归档文件用于初始安装" |

表 18-2 任务图: 创建 Solaris Flash 归档文件以更新克隆系统

| 任务 | 说明 | 参考 |
|-------------------------|---|------------------------------|
| 准备主映像 | 对未更改的主映像进行更改,例如添 加或删除软件包、安装修补程序等。 | 第 160 页 "安装主系统" |
| (可选) 创建定制脚本 | 确定是否需要创建脚本来完成以下操作: ■ 定制或重新配置归档文件 ■ 保护克隆系统上的本地更改 | 第 161 页"创建定制脚本" |
| 创建 Solaris Flash 差别归档文件 | 1. 安装未更改的主映像。 2. 使用 flar create 命令来比较两个映像并创建差别归档文件。 | 第 169 页"更新主映像,并创建差别 归档文件" |

安装主系统

使用您希望其它系统也具有的同样的软件配置安装主系统。可以通过初始安装(将覆写系统中的所有文件)或者通过更新(只包含两个映像的差别)来安装克隆系统。如果选择初始安装,可以使用任何一种 Solaris 安装方法在主系统上安装 Solaris 操作环境。

如果以前已经在克隆系统上安装了归档文件,则可以使用差别归档文件根据其更改来更新该系统。这些更改是针对原始映像的,例如安装修补程序、添加或删除软件包等。差别归档文件只覆写归档文件中指定的文件。有关更新原始主映像和创建差别归档文件的过程,请参见第 169 页"更新主映像,并创建差别归档文件"。

▼ 安装主系统以进行初始安装

- 1. 确定要安装的系统配置。
- 2. 使用 Solaris 安装方法,在主系统上安装 Solaris 操作环境。有关不同安装方法的讨论,请参见第 3 章。
- 3. 通过以下任何方法定制您的 Solaris 安装:
 - 删除软件。
 - ■添加软件。

- 修改配置文件。
- 添加对克隆系统上的外围设备的支持。

可以创建定制脚本,或者使用 flar create 命令来创建归档文件。

- 要创建定制脚本,请参见第 161 页"创建定制脚本"。
- 要创建归档文件,请参见第 165 页"创建 Solaris Flash 归档文件"。

创建定制脚本

脚本可以定制归档文件。使用这些脚本可以完成以下任务:

- 创建前脚本可以在创建归档文件时对其进行验证,并且为以后的定制准备归档文件(尤其是差别归档文件)。该脚本还可以在归档文件中创建用户定义的段。
- 部署前脚本可以在安装期间验证归档文件,并且为以后的定制准备归档文件。
- 部署后脚本可以在克隆系统上重新配置新的系统映像。
- 重引导脚本则可以在系统重新引导后进行最终的重新配置。

有关创建脚本的指南,请参见第 154 页"创建定制脚本的原则"。

▼ 创建创建前脚本

这种脚本在创建归档文件期间运行, 它有多种用途。

- 验证软件的内容和完整性。如果完整性被破坏,脚本将终止创建归档文件。
- 为以后在克隆系统上的定制准备产品。
- 在创建归档文件期间,动态注册其它安装脚本。
- 向 Flash 创建摘要文件添加信息。该信息必须简短,并且仅记录脚本的开始和结束以及脚本运行的结果。可以在摘要段查看结果。
- 1. 创建创建前脚本。按照第 154 页"创建定制脚本的原则"中的原则进行操作。
- 2. 将脚本存储在 /etc/flash/precreation 目录中。

实例 18-1 创建前脚本摘录

下面的示例是创建前脚本的摘录。

- 要在摘要段中记录开始时间,可以使用以下示例:
 - echo "MyApp precreation script started">> \$FLASHDIR/summary
- 要检查软件的完整性,可以使用 flcheck 命令,该命令不能在命令行中使用。命令的语法如下:

实例 18-1 创建前脚本摘录 (续下)

```
flcheck software component files and directories ... | -
  例如,要验证文件和目录,可以使用以下示例:
  flcheck software component files and directories
  If Not in selection - refuse creation
  echo "Myapp Integrity Damage">>$FLASHDIR/summary
  或者,要保留非预期的新文件和目录并且不终止归档文件的创建,可以使用以下示例
  flcheck software component files and directories
  If Not in selection include by force
  flinclude software component
■ 要注册部署脚本和数据,可以使用以下示例:
```

- - 将脚本复制到以下目录中:
 - cp predeployment script /etc/flash/predeployment
 - 或者,要在归档文件创建期间动态注册脚本,应将脚本复制到以下目录中。 cp predeployment script \$FLASHDIR/predeployment
- 要查看用户定义段中应用程序特有的数据,可以使用以下示例:
 - cp custom section \$FLASHDIR/custom sections/MyApp
- 要在摘要段中记录安装成功的信息,可以使用以下示例:

```
echo "product one flash preparation started.">>$FLASH DIR/summary
echo "product one flash preparation finished successfully">>$FLASH_DIR/summary
```

实例 18-2 创建前脚本

```
#!/bin/sh
echo "Test precreation script started">> $FLASH_DIR/summary
cat /opt/TestApp/critical_file_list | flcheck -
if [ $? != 0 ]; then
   echo "Test precreation script failure">> $FLASH_DIR/summary
   exit 1
echo "Test precreation script started">> $FLASH_DIR/summary
/opt/TestApplication/license cloning
   $FLASH_DIR/predeployment/.TestApplicationLicenceTransfer \
   $FLASH DIR/custom sections/TestApplicationLicenceCounter
echo "Test precreation script finished">> $FLASH DIR/summary
exit 0
```

使用创建前脚本创建用户定义归档文件段

创建前脚本可以在归档文件中创建用户定义段,以提供特定的应用程序信息。用户定义段用于维护归档文件。该脚本必须放在 \$FLASH_DIR/sections 目录中。Solaris Flash 归档文件不会处理用户定义段。例如,用户定义段可以包含归档文件的说明或者用来检查应用程序完整性的脚本。

用户定义段要求具有以下格式。

- 必须是面向行的
- 必须使用新行 (ASCII 0x0a) 字符结束
- 各行的长度没有限制
- 使用 base64 或类似算法来编码二进制数据

▼ 创建部署前脚本

这种脚本在安装归档文件之前运行。如果它用于验证归档文件,则保留在归档文件中;而如果它用于在克隆系统上保存本地配置,则保留在克隆系统中。这种脚本还能分析和收集日后定制所需的本地数据。例如,在客户机特定的信息被要提取的文件覆写之前,将这些信息保存下来。这些信息可以在提取后的最终阶段使用。

- 1. 创建部署前脚本。按照第 154 页"创建定制脚本的原则"中的原则进行操作。
- 2. 将脚本存储到下面的目录之一。
 - 如果用于验证归档文件,请存储在 /etc/flash/predeployment 目录中。
 - 如果要在创建前脚本中引用,请存储在 \$FLASH DIR/preinstall 目录中。
 - 如果要保留克隆系统上的配置,则需要提供指向存储在克隆系统上的、在 JumpStart 配置文件中带有 local customization 关键字的脚本的路径。

实例 18-3 部署前脚本

```
#!/bin/sh
$FLASH_DIR/TestApplication/check_hardware
if [ $? != 0 ]; then
        echo Unsupported hardware
        exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/check_licence_key
if [ $? != 0 ]; then
        echo No license for this host
        exit 1
fi
$FLASH_DIR/TestApplication/deploy_license_key \
        $FLASH_DIR/TestApplication/.TestApplicationLicenceTransfer
$FLASH_DIR/TestApplication/save_data_files $FLASH_DIR/flash
exit 0
```

创建部署后脚本

这种脚本保留在归档文件中或存储在克隆系统的本地目录中,它在安装完成后运行。该 脚本在克隆系统上重新配置一个新的系统映像。如果脚本存储在归档文件中,更改将影 响所有的克隆系统。如果脚本存储在克隆系统的本地目录中,更改将只影响该克隆系 统。例如,由部署前脚本保存的客户端特有信息将被应用到该克隆环境,以便完成安 装。

部署后脚本还可以在安装归档文件后清除文件。例如,可以清除 /var/adm 中的日志文

注意:不是所有的日志文件都需要用脚本清除。可以在创建归档文件时排除/var/tmp 中的日志文件。

- 1. 创建部署后脚本。按照第 154 页"创建定制脚本的原则"中的原则进行操作。
- 2. 将脚本存储到下面的目录之一。
 - 如果要影响所有克隆系统,请将该脚本存储在 /etc/flash/postdeployment 目录中。
 - 如果只希望影响本地克隆系统,则需要提供指向存储在克隆系统上的、在 JumpStart 配置文件中带有 local customization 关键字的脚本的路径。

实例 18-4 部署后脚本

#!/bin/sh \$FLASH DIR/TestApplication/clone reconfiguration \$FLASH DIR/TestApplication/restore data \$FLASH DIR/flash

创建重引导脚本

这种脚本保留在归档文件中,在重新引导系统后运行。该脚本在重新配置系统后执行所 有的最终配置。

将 Solaris Flash 归档文件安装在克隆系统上之后,一些主机特有的文件将被删除并为克 隆计算机重新创建。安装程序使用 sys-unconfig(1M) 命令和 sysidtool(1M) 程序 删除和重新创建主机特有的网络配置文件。重新创建的文件包括 /etc/hosts、 /etc/defaultrouter 和 /etc/defaultdomain。您可以使用重引导脚本进行任何 最终的重新配置。

- 1. 创建重引导脚本。
- 2. 将脚本存储在 /etc/flash/reboot 目录中。

实例 18-5 创建重引导脚本

#!/bin/sh

\$FLASH DIR/TestApplication/finalize license

创建 Solaris Flash 归档文件

可以创建用于初始安装的、覆写克隆系统上所有文件的归档文件,也可以创建仅覆写指定更改的差别归档文件。关于差别归档文件的概述,请参见第 153 页"为更新规划创建 Solaris Flash 差别归档文件"。

▼ 创建 Solaris Flash 归档文件用于初始安装

在安装了主系统后, 创建一个 Solaris Flash 归档文件以用于安装其它系统。

1. 引导主系统,然后尽可能在不活动的状态下运行它。

如果可能,则在单用户模式下运行该系统。如果不可能,请关闭要归档的所有应用程序以及需要大量操作系统资源的所有应用程序。

当主系统在多用户模式、单用户模式或从以下介质引导时,您可以创建 Solaris Flash 归档文件:

- Solaris DVD。
- Solaris Software 1 of 2 CD ∘
- Solaris 软件的映像。如果使用的是 CD 介质,根据需要,该映像可以包括 Solaris Languages CD。
- 2. 要创建归档文件,请使用 flar create 命令。

flar create -n name options path/filename

name 您赋于归档文件的名称。您指定的 name 是 content_name 关键字的 值。

options 有关选项的说明,请参见第 183 页 "flar create"。

path 要将归档文件保存到的目录的路径。如果不指定路径,则 flar create 将归档文件保存在当前目录中。

filename 归档文件的名称。

- 如果归档文件创建成功,则 flar create 命令返回退出代码 0。
- 如果归档文件创建失败,则 flar create 命令返回一个非零的退出代码。
- 3. 复制归档文件并保存副本。日后使用差别归档文件更新克隆系统时,可以使用该副本。

示例 — 创建归档文件用于初始安装

可以复制完整的文件系统,也可以通过排除一些目录或文件来定制文件系统。您可以使用不同的选项达到同样的目的。请使用最适合您的环境的选项。

165

为了更清楚地说明问题,下面示例中的文件系统已作了简化。这些示例没有使用诸如 /var、/usr 或/opt 等的文件系统名称,其主系统文件结构如下所示:

/aaa/bbb/ccc/ddd /aaa/bbb/fff /aaa/eee /ggg



小心:使用 flar create 文件排除选项时要非常小心。如果您排除了某些目录,其它 您未注意到的内容可能会留在归档文件中,例如系统配置文件。这时,系统会出现不一 致,并且安装不能正常进行。排除目录和文件最好用于那些易于删除又不会破坏系统的 数据, 例如大的数据文件。

实例 18-6 创建一个完全相同的归档文件

本示例中,归档文件名为 archive1。该文件是从主系统中复制的,并已经过压缩。该 归档文件是与主系统完全相同的副本,存储在 archive1.flar 中。

flar create -n archive1 -c archive1.flar

要检查归档文件的文件结构,请键入以下内容。

flar info -l archivel.flar

aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/bbb/fff aaa/eee aaa/eee ggg

实例 18-7 创建一个归档文件,排除或包含某些文件和目录

本示例中,归档文件名为 archive2。该文件是从主系统中复制的,但并不是完全相同 的副本。排除了 /aaa 目录下的内容,但保留了 /aaa/bbb/ccc 目录下的内容。

flar create -n archive2 -x /aaa -y /aaa/bbb/ccc archive2.flar

要检查归档文件的文件结构,请键入以下内容。将显示包括被复制文件的排除目录,但 只有已恢复的文件包含数据。

flar info -1 aaa

aaa aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/bbb ggg

实例 18-8 创建一个归档文件,使用列表排除或包含某些文件和目录

本示例中,归档文件名为 archive5。该文件是从主系统中复制的,但并不是完全相同的副本。

exclude 文件包含以下列表:

/aaa

include 文件包含以下列表:

/aaa/bbb/ccc

排除了 /aaa 目录下的内容, 但保留了 /aaa/bbb/ccc 目录下的内容。

flar create -n archive5 -X exclude -f include archive5.flar

要检查归档文件的文件结构,请键入以下内容。将显示包括被复制文件的排除目录,但只有已恢复的文件包含数据。

flar info -1 archive5.flar

aaa aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/bbb

实例 18-9 通过使用列表并恢复目录的方式创建一个归档文件,排除某些文件和目录

您可以合并 $-x \times -y \times -x$ 和 -f 选项。本示例中合并了 -x 和 -y 选项。此归档文件名为 -x 和 -y 选项。此归档文件名为 -x 和 -y 选项。此归档文件名为 -x 和 -y 选项。此归档文件名为

exclude 文件包含以下列表:

/aaa

用-y选项可以恢复 /aaa/bbb/ccc 目录。 以下命令生成归档文件。

flar create -n archive5 -X exclude -y /aaa/bbb/ccc archive5.flar

要检查归档文件的文件结构,请键入以下内容。将显示包括被复制文件的排除目录,但只有已恢复的文件包含数据。

flar info -l archive5.flar

aaa aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd ggg 实例 18-10 使用列表和 - z 选项创建一个归档文件,排除或包含某些文件和目录

本示例中,归档文件名为 archive3。该文件是从主系统中复制的,但并不是完全相同的副本。要选择的文件和目录包括在 filter1 文件中。在该文件中,目录使用减号 (-)或加号 (+) 标记,标明要排除或恢复的文件。本示例中,排除的 /aaa 目录标有减号,恢复的 /aaa/bbb/ccc 子目录标有加号。filter1 文件包含以下列表:

- /aaa
- + /aaa/bbb/ccc

以下命令生成归档文件。

flar create -n archive3 -z filter1 archive3.flar

要检查归档文件的文件结构,请键入以下命令。将显示包括被复制文件的排除目录,但只有已恢复的文件包含数据。

flar info -1 archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
ggg

实例 18-11 从另外一个引导环境中创建归档文件

本示例中,归档文件名为 archive4。该文件是从主系统中复制的,并已经过压缩。该 归档文件是与主系统完全相同的副本,存储在 archive4.flar 中。-R 选项用于从其 它目录树中创建归档文件。

flar create -n archive4 -c -R /x/yy/zz archive4.flar

实例 18-12 创建一个归档文件,并添加关键字来描述该文件

本示例中,归档文件名为 archive3。该文件是从主系统中复制的,并已经过压缩。使用选项向 Archive Identification 段添加说明,帮助您日后识别该归档文件。有关关键字及其值和格式的信息,请参见第 178 页 "Solaris Flash 关键字"。

- # flar create -n archive3 -i 20000131221409 -m pumbaa \
 -e "Solaris 8 Print Server" -a "Mighty Matt" -U "Internal Finance" \
 -T server archive3.flar
- 创建归档文件后,您就可以访问包含详细说明的 Archive Identification 段。下面是 Archive Identification 段的示例。

section_begin=identification
files_archived_method=cpio
files_compressed_method=compress
files_archived_size=259323342
files_unarchived_size=591238111
creation_date=20000131221409
creation_master=pumbaa
content_name=Finance Print Server

实例 18-12 创建一个归档文件,并添加关键字来描述该文件 (续下)

content_type=server
content_description=Solaris 8 Print Server
content_author=Mighty Matt
content_architectures=sun4u,sun4m
creation_node=pumbaa
creation_hardware_class=sun4u
creation_platform=SUNW,Sun-Fire
creation_processor=sparc
creation_release=5.9
creation_release=5.9
creation_os_name=SunOS
creation_os_version=s81_49
x-department=Internal Finance

▼ 更新主映像,并创建差别归档文件

在创建差别归档文件之前,需要比较两个映像:未更改的主映像和已更新的主映像。第一个映像为未更改的主映像,一直保持未更改状态。需要存储和使用这个映像。第二个映像是指进行了小更新的未更改的主映像。这个新映像缺省存储在 root (/) 文件系统中,但是如果它存储在其它地方,您也可以访问它。获得这两个映像后,您就可以创建差别归档文件,使其仅包含这两个映像的差别。然后可以将其安装在以前安装了未更改的主映像的克隆系统上。

1. 准备更改主系统。在更改之前,主系统应该运行原始归档文件的副本。

注意:一定要保留一份未更改的主映像,确保它未被更改,以便在日后安装时使用。

- 2. 通过以下方法更新未更改的主映像。
 - 删除软件包。
 - 添加软件包或修补程序。
 - 修改配置文件。
 - 添加对克隆系统上的外围设备的支持。
- 3. (可选)创建定制脚本。请参见第161页"创建定制脚本"。
- 4. 将未更改的主映像传送到安装点。
 - 如果未更改的主映像存储在非使用中的引导环境中,请使用 lumount 命令进行 检索。
 - # lumount BE_name mountpoint

BE_name 指定存储未更改的主映像的引导环境名称。

mountpoint 指定存储映像的 root (/) 文件系统。

在以下示例中,非使用中的引导环境名为 unchanged_master1。安装点是主系统上的 /a 目录。

- # lumount unchanged master1 /a
- 如果映像存储在克隆系统上,请使用 NFS 安装该系统。
 - a. 在主系统上, 共享克隆系统的根 (/) 文件系统, 并给克隆系统赋予主根权限。

share -F nfs -o rw,root=master_system "/"

master_system 是主系统的名称。

b. 在主系统上,安装克隆系统。

mount -F nfs clone_system:/ master_dir

clone_system 指定要安装的系统的名称

master_dir 指定存储未更改的主映像的目录。

■ 如果保存映像时使用了 ufsdump 命令,请使用 ufsrestore 命令检索副本。有 关如何使用这些命令的信息,请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》中的"UFS Backup and Restore Commands (Reference)"。

5. 创建差别归档文件。

flar create -n archive_name -A unchanged_master_image_dir\
options path/filename

archive_name 指定赋于归档文件的名称。您指定的

archive_name 是 content_name 关键字的值。该

名称列在 Archive Identification 段中。

-A unchanged master image dir

通过比较新的系统映像

和unchanged_master_image_dir 变量指定的映像,创建差别归档文件。缺省情况下,新的系统映像是根 (/)。可以使用 -R 选项更改该缺省设置。unchanged_master_image_dir 是存储或通过 UFS、NFS 或 lumount 安装未更改的系统映像的目录

录。

您可以使用进行内容选择的选项来包含或排除某 些文件。有关这些选项的列表,请参见第 183 页

"flar create" •

options 有关选项的说明,请参见第 183 页 "flar

create" •

path 指定要将归档文件保存到的目录的路径。如果不

指定路径,则 flar create 将归档文件保存在

当前目录中。

filename 指定归档文件的名称。

■ 如果差别归档文件创建成功,则 flar create 命令返回退出代码 0。

■ 如果差别归档文件创建失败,则 flar create 命令返回一个非零的退出代码。 有关安装归档文件的过程,请参见第 173 页"安装 Solaris Flash 归档文件的过程参考

示例 — 创建差别归档文件

实例 18-13 使用主系统上新的主映像创建差别归档文件

本示例中,未更改的主映像的目录名为 unchanged master1。包含更改的新主映像是 root (/) 目录。新的主映像与未更改的主映像进行比较,产生差别归档文件,然后进行 压缩。该差别归档文件存储在 diffarchivel.flar 文件中,包含了安装时要删除、 更改或添加的文件。

flar create -n diffarchive1 -A /a/unchanged_master1 -c diffarchive1.flar

实例 18-14 使用存储在非使用中的引导环境中的映像创建差别归档文件

本示例中,未更改的主映像 unchanged master1 存储在一个不活动的引导环境中, 可以通过安装该引导环境进行访问。新的主映像是 root (/) 目录。新的主映像与未更改 的主映像进行比较,产生差别归档文件,然后进行压缩。该归档文件存储在 diffarchive4.flar 文件中,包含了安装时要删除、更改或添加的文件。

- # lumount unchanged_master1 /a
- # flar create -n diffarchive4 -A /a -c diffarchive4.flar

安装和管理 Solaris Flash 归档文件(任 务)

本章提供如何在克隆系统上安装和管理 Solaris Flash 归档文件的参考。

- 第 173 页 "安装 Solaris Flash 归档文件的过程参考"
- 第 174 页 "管理 Solaris Flash 归档文件"

安装 Solaris Flash 归档文件的过程参考

您可以使用任何一种 Solaris 安装方法安装 Solaris Flash 归档文件,以进行初始安装。 但必须使用定制 JumpStart 来安装 Solaris Flash 差别归档文件。

- 要执行 Solaris Flash 归档文件的初始安装,请参见以下参考。
 - Solaris Live Upgrade 请参见第 358 页 "在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件"。
 - Solaris Web Start 程序 请参见第 124 页 "SPARC: 使用 Solaris Web Start 程序 执行安装或升级"或第 128 页 "x86: 使用 Solaris Web Start 程序执行安装或升级 "
 - Solaris suninstall 程序 请参见第 135 页 "SPARC: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级"或第 138 页 "x86: 使用 Solaris suninstall 程序执行安装或升级"。
 - 定制 JumpStart 安装程序 请参见第 207 页"创建配置文件"和第 240 页"准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件"。
 - WAN Boot 安装方法 请参见第 38 章。
- 要使用 Solaris Flash 差别归档文件进行更新,请参见以下参考。
 - 定制 JumpStart 安装程序 请参见第 207 页"创建配置文件"和第 240 页"准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件"。
 - Solaris Live Upgrade 请参见第 361 页"使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)"。

管理 Solaris Flash 归档文件

可以使用 flar 命令管理归档文件。可以将归档文件拆分成几个段。可以对这些段执行 修改、添加或删除操作,然后将它们合并起来创建一个归档文件。您也可以获得有关归 档文件的信息。



小心:不要修改 Archive Files 段,否则会影响归档文件的完整性。

拆分 Solaris Flash 归档文件

您可以将一个归档文件拆分成几个段,这样就可以修改某些段、添加新段或者删除一些 段。对这些段进行修改后,您需要将它们合并起来以创建一个新的归档文件。例如,您 可能希望添加一个用户自定义段或者修改 Archive Identification 段。不要修改 Archive Files 段, 否则会影响归档文件的完整性。

flar split 命令将 Solaris Flash 归档文件拆分成几个段。flar 命令将每个段复制到 当前目录或指定目录中的单独文件中。文件按段命名,例如,归档文件 cookie 保存在一 个名为 cookie 的文件中。您可以指定 flar split 命令仅保存一个段。命令的语法 如下:

flar split[-d dir] [-u section] [-f archive] [-S section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename

| -d dir | 检索要从 dir 而不是从当前目录复制的段。 |
|------------|--|
| -u section | ■ 如果您使用此选项,flar 将复制 Cookie、Identification、Archive 和 <i>section</i> 段。您可以指定单个段名称或以空格分隔的段名称列表。 ■ 如果不使用此选项,则 flar 只复制Cookie、Identification 和 Archive 段。 |
| -f archive | 将 Archive 段提取到名为 archive 的目录中, 而不是将其放在名为 archive 的文件中。 |
| -S section | 仅从归档文件中复制名为 section 的段。此段是用户自定义的。 |

实例 19-1 拆分归档文件

在以下实例中, archive1.flar 被拆分成三个文件:

- cookie 归档文件的第一行,标识归档文件格式的版本。不要修改此标识符。
- identification Archive Identification 段的副本,带有所有关键字值对。
- archive cpio 归档文件本身。此文件可以压缩。

flar split archive1.flar

拆分归档文件后,可以修改 Archive Identification 段,或添加用户自定义段。然后可以将这些段合并起来重新创建归档文件。

合并 Solaris Flash 归档文件

将一个归档文件拆分成多个段后,可以将各段合并起来创建一个新的归档文件。

可以使用 flar combine 命令将多个段合并成一个 Solaris Flash 归档文件。假定每个段在一个单独的文件中,其名称为段名称。至少应存在以下三个文件:

- Archive Cookie (cookie)
- Archive Identification (identification)
- Archive Files (archive)

合并段时请记住以下几点:

- 如果 archive 是个目录,将其包括进合并的归档文件之前,flar 命令会使用cpio 将其归档。
- 如果 Archive Identification 段指定要压缩归档文件,则 flar 压缩新合并的归档文件的内容。
- 不对任何段执行验证。具体说来,不会验证或更新 Archive Identification 段中的字段。

flar combine [-d dir] [-u section] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename

- -d dir 检索要从 dir 而不是从当前目录合并的段。
- -u section
- 如果您使用此选项,flar 将复制 Cookie、Identification、Archive 和 section 段。您可以指定单个段名称或以空格分隔的段名称列表。
- 如果不使用此选项,flar 只复制 Cookie、Identification 和 Archive 段。

实例 19–2 合并 Solaris Flash 归档文件

在本实例中,将 Archive Cookie 段、Archive Identification 段和 Archive Files 段合并为一个完整的归档文件。此归档文件名为 newarchive.flar。

flar combine newarchive.flar

实例 19-3 合并 Solaris Flash 归档文件并添加用户自定义段

在本实例中,将 Archive Cookie 段、Archive Identification 段、Archive Files 段和用户 自定义段合并为一个完整的归档文件。此归档文件名为 newarchive.flar。用户自定 义段的内容存放在名为 user-defined 的文件中,它位于当前目录中。

flar combine -u user defined newarchive.flar

从归档文件中提取信息

使用 flar info 命令获得有关您刚创建的归档文件的信息。命令的语法如下:

flar info [-1] [-k keyword] [-t [-p posn] [-b blocksize]] filename

- 仅返回关键字 keyword 的值。 -k keyword
- -1 在归档文件段中列出全部文件。

实例 19-4 在归档文件段中列出文件

在本实例中,检查名为 archive3.flar 的归档文件的结构。

flar info -l archive3.flar

aaa aaa/bbb aaa/bbb/ccc aaa/bbb/ccc/ddd aaa/eee

第 20 章

Solaris Flash (参考)

本章提供了 Solaris Flash 段、关键字和关键字的值的说明。此外,本章还说明 flar create 命令选项。

- 第 177 页 "Solaris Flash 归档文件段说明"
- 第 178 页 "Solaris Flash 关键字"
- 第 182 页 "Solaris Flash flar create 命令"

Solaris Flash 归档文件段说明

每个 Solaris Flash 归档文件都可以划分成几个段。有些段可以通过 Solaris Flash 软件生成,无需用户输入。而另外一些段需要输入,或者允许您添加信息。下表给出了每一个段的说明。

表 20-1 Flash 归档文件段

| 段名 | 说明 | 是否为归档文 件所必需? | 是否需要用户 输入? |
|----------------|--|-----------------|---------------|
| Archive Cookie | 第一个段,包含一个 cookie,将文件标识为 Solaris Flash 归档文件。部署代码使用该 cookie 进行标识和验证。必须存在 cookie,归档文件才有效。 | 是 | 否 |

| 段名 | 说明 | 是否为归档文 件所必需? | 是否需要用户 输入? |
|---|--|-----------------|----------------------|
| Archive Identification | 第二个段,包含的关键字及其值提供了归档文件的标识信息。软件生成如下所示的信息: ■ 归档文件 ID 号 ■ 归档方法,例如 cpio ■ 缺省的创建日期 | 是 | 内容由用 户和软件 共同生成 |
| | 您需要为 Solaris Flash 归档文件指定名称。您可以指定的、关于归档文件的其它信息包括: □ 归档文件的作者 □ 归档文件的创建日期 □ 用于创建归档文件的主系统的名称 | | |
| | 有关说明归档文件的关键字列表,请参见第 179 页 "Identification 段的关键字"。 | | |
| Manifest | Solaris Flash 归档文件的一个段,用于验证克隆系统。该段列出系统上要保留的、要添加到克隆系统的或者要从克隆系统中删除的文件。如果这些文件与期望的文件集不匹配,安装将会失败。该段仅用于提供信息,它以内部格式列出文件,不能用于脚本。 | 否 | 否 |
| | 通过使用 flar create -M 选项创建差别归档文件,可以排除该段。但排除该段将不能进行归档文件的验证,所以建议不要这样做。 | | |
| PredeploymentPostdeploymentReboot | 该段包含 Flash 软件在安装操作环境映像之前和之后使用的内部信息。该段中存储了用户提供的所有定制脚本。 | 是 | 否 |
| Summary | 该段包含有关归档文件创建过程的信息,并记录部署前脚本的活动。 | 是 | 内容由用 户和软件 共同生成 |
| 用户自定义 | 该段在 Archive Identification 段后面。归档文件可以包含零个或多个用户自定义段。归档文件提取代码不会处理这些段。它们被单独检索,并可用于内容说明。 | 否 | 是 |
| Archive Files | 该段包含按二进制日期从主系统收集到的文件。该段以 section_begin=archive 开始,但不具有段结束边界。 | 是 | 否 |

Solaris Flash 关键字

Solaris Flash 关键字与定制 JumpStart 关键字类似。它们定义安装的元素。每个关键字都是一个命令,分别控制 Solaris Flash 软件在克隆系统上安装软件的各个方面。

请遵循以下原则格式化关键字及其值:

- 关键字和值由单个等号分隔,每行只有一对
- 关键字不区分大小写
- 各个行可以为任意长度

一般关键字

每一个 Solaris Flash 归档文件段都由 section_begin 和 section_end 关键字定义。例如,Archive Files 段包含 section_begin 关键字,但具有不同的值。用户自定义归档文件段由 section_begin 和 section_end 关键字以及适合各段的值限定。下表说明了 section_begin 和 section_end 关键字的值。

表 20-2 section_begin 和 section_end 关键字的值

| 归档文件段 | section_begin 和 section_end 关键字的值 |
|------------------------|--|
| Archive Cookie | cookie — 该段不受 section_begin 和 section_end 关键字的限定。 |
| Archive Identification | identification |
| 用户自定义段 | section_name,section_name 关键字的实例有 X-user_section_1。 |
| Archive Files | archive |

Identification 段的关键字

以下各表说明了 Archive Identification 段使用的关键字以及可以为它们定义的值。 每个段使用表 20-3 中的关键字限定各段的范围。

表 20-3 Identification 段关键字:一般关键字

| 关键字 | 值定义 | 值 | 是否必须 |
|------------------------------|---|----|------|
| section_begin section_end | 这些关键字用于限定归档文件中的段,而不是仅用于 Identification 段。有关这些关键字的说明,请参见 第 179 页"一般关键字"。 | 文本 | 是 |

以下关键字用在 Archive Identification 段中,用于说明 Archive Files 段的内容。

表 20-4 Identification 段关键字: Archive Files 段的内容

| 关键字 | 值定义 | 值 | 是否必须 |
|-----------------------|---|----|------|
| archive_id (可选) | 该关键字唯一说明了归档文件的内容。在归档文件安装过程中,安装软件使用该值来验证归档文件的内容。如果该关键字不存在,则不执行完整性检查。 | 文本 | 否 |
| | 例如,archive_id 关键字可以是 FlAsH-ARcHive- 2.0。 | | |
| files_archived_method | 该关键字说明了在 Archive Files 段中使用的归档方法。 ■ 如果该关键字存在,它的值为 cpio。 ■ 如果该关键字不存在,Archive Files 段将采用带有 ASCII 标题的 CPIO 格式。该格式是 cpio - c 选项。 | 文本 | 否 |
| | 如果 files_compressed_method 存在,则将压缩方法应用到由归档方法创建的归档文件中。 | | |
| files_archived_size | 该关键字的值表示 Archived Files 段的大小(以字节为单位)。 | 数字 | 否 |
| files_compress_method | 该关键字说明了 Archive Files 段中使用的压缩算法。 ■ 如果该关键字存在,它可以具有以下值: ■ none – 不压缩 Archive Files 段 ■ compress – 使用 compress 命令压缩 Archive Files 段 ■ 如果该关键字不存在,则认为 Archive Files 段未被压缩。 | 文本 | 否 |
| | 该关键字给出的压缩方法适用于由 files_archived_method 关键字指定的归档方法创建的 归档文件。 | | |
| files_unarchived_size | 该关键字定义已提取的归档文件的累计大小(以字节为单位)。该值用于文件系统大小验证。 | 数字 | 否 |

以下关键字提供有关整个归档文件的说明信息。这些关键字通常用于帮助您选择和管理归档文件。它们都是可选的,用于帮助您区分各个归档文件。使用 flar create 命令的选项可以包含这些关键字。有关实例,请参见实例 18–12。

表 20-5 Identification 段关键字:用户说明归档文件

| 关键字 | 值定义 | 值 | 是否必须 |
|-----------------------|--|------|------|
| creation_date | 该关键字的值是一个文本型时间戳,表示您创建归档文件的时间。 ■ 可以使用带有 -i 选项的 flar create 命令创建该日期。 ■ 如果没有使用 flar create 命令指定创建日期,就按格林威治标准时间 (GMT) 设置缺省日期。 ■ 该值必须采用不带有时间定义符的 ISO-8601 完整基本日历格式 (ISO-8601,§5.4.1(a))。格式为 CCYYMMDDhhmmss。例如,20000131221409 代表 2000 年 1 月 31 日下午 10:14:09。 | 文本 | 否 |
| creation_master | 该关键字的值是您用于创建归档文件的主系统的名称。可以使用 flar create -m 选项创建该值。如果您没有指定该值,它将使用由 uname -n 命令给定的名称。 | 文本 | 否 |
| content_name | 该关键字标识归档文件。该值由 flar create -n 选项生成。创建该值时请遵循以下原则: ■ 说明性名称不能超过 256 个字符。 ■ 说明中应该包含归档文件的功能和目的。 | 文本 | 是 |
| content_type | 该关键字的值指定归档文件的类别。可以使用 flar create -T 选项生成该值。 | 文本 | 否 |
| content_description | 该关键字的值说明归档文件的内容。该关键字的值没有长度限制。可以使用 flar create -E 选项创建该值。 | 文本 | 否 |
| content_author | 该关键字的值标识归档文件的创建者。可以使用 flar create-a 选项创建该值。建议的值包括创建者的全名和创建者的电子邮件地址。 | 文本 | 否 |
| content_architectures | 该关键字的值是归档文件所支持的内核体系结构的逗号分隔列表。可以使用 flar create?选项创建该值。 ■ 如果该关键字存在,安装软件将根据归档文件所支持的体系结构列表来验证克隆系统的内核体系结构。如果归档文件不支持克隆系统的内核体系结构,安装就会失败。 ■ 如果该关键字不存在,安装软件将不验证克隆系统的体系结构。 | 文本列表 | 否 |

以下关键字也说明整个归档文件。缺省情况下,创建 Flash 归档文件时用 uname 填充它们的值。如果您创建的 Flash 归档文件的根目录不是 /,归档软件就会将字符串 UNKNOWN 作为关键字的值。但 creation_node、creation_release 和 creation_os_name 关键字例外。

■ 对于 creation node, 软件使用 nodename 文件的内容作为其值。

■ 而对于 creation release 和 creation os name, 软件尝试使用 root 目录 /var/sadm/system/admin/INST RELEASE 的内容作为其值。如果软件未能成 功读取此文件,它将指定值 UNKNOWN。

无论它们的来源如何,您都不能覆盖这些关键字的值。

表 20-6 Identification 段关键字:软件说明归档文件

| 关键字 | 值 |
|-------------------------|-----------------|
| creation_node | 从 uname -n 返回的值 |
| creation_hardware_class | 从 uname -m 返回的值 |
| creation_platform | 从 uname -i 返回的值 |
| creation_processor | 从 uname -p 返回的值 |
| creation_release | 从 uname -r 返回的值 |
| creation_os_name | 从 uname -s 返回的值 |
| creation_os_version | 从 uname -v 返回的值 |

用户自定义段关键字

除了由 Solaris Flash 归档文件定义的关键字之外,您还可以定义其它关键字。Solaris Flash 归档文件忽略用户自定义的关键字,但您可以提供处理 Identification 段和使用用 户自定义关键字的脚本和程序。创建用户自定义关键字时请遵循以下格式:

- 关键字的名称必须以 x 开头。
- 创建的关键字可以包含除换行符、等号和空字符以外的任何字符。
- 建议的用户自定义关键字命名惯例包括使用下划线限定说明方法来预定义关键字。另 一个惯例是与 Java 软件包命名类似的联盟惯例。

例如,X-department 是有效的用户自定义关键字的名称。

有关使用选项将用户自定义关键字包含在 Identification 段中的实例,请参见实例 18–12。

Solaris Flash flar create 命令

使用 Solaris Flash flar create 命令创建 Solaris Flash 归档文件。

flar create

使用 flar create 命令从主系统创建 Solaris Flash 归档文件。当主系统以多用户或单用户模式运行时,您可以使用此命令。当主系统是从 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 或者从 Solaris 软件 和 Solaris Languages CD 的映像引导时,您还可以使用flar create。当您创建 Solaris Flash 归档文件时,主系统应该尽可能处于稳定状态。命令的语法如下:

flar create -n archive_name [-R root] [-A unchanged_master_image_dir] [-S] [-M] [-H] [-I] [-c] [-x exclude_dir/filename] [-y include_dir/filename] [-z list_filename] [-X list_filename] [-t [-p posn] [-b blocksize] [-i date] [-m master] [-u section ... [-d dir]] [-f [list_filename| -] [-F]] [-U key=val ...] [-a author] [-e descr|-E descr_file] [-T type] path/filename

在该命令行中,path 是您要将归档文件保存到的目标路径。filename 是归档文件的名称。如果不指定路径,则 flar create 将归档文件保存在当前目录中。

表 20-7 flar create 的命令行选项

| 选项 | 说明 |
|-------------------------------|--|
| 必需的选项 | |
| -n archive_name | 该标志的值是归档文件的名称。您指定的 archive_name 是 content_name 关键字的值。 |
| 压缩选项 | |
| -c | 通过使用 compress(1) 压缩归档文件。 |
| 目录和大小选项 | |
| -R root | 从文件系统树的 root 处创建归档文件。如果您不指定该选项,flar create 将从文件系统的 / 处创建归档文件。 |
| -S | 忽略归档文件中的大小信息。 |
| -H | 不生成散列标识符。 |
| 创建差别归档文件选项 | |
| -A unchanged_master_image_dir | 通过比较新的系统映像和 unchanged_master_image_dir 参数 指定的映像来创建差别归档文件。缺省情况下,新的系统映 像是根 (/)。可以使用 -R 选项更改该缺省设置。 unchanged_master_image_dir 是存储未更改的主系统映像或 通过 UFS、NFS 或 lumount 对其进行安装的目录。 |
| | 您可以通过使用在表格下一段中说明的内容选择选项来修改 差别归档文件的文件选择效果。 |

| 选项 | 说明 | |
|-------------------------|---|--|
| -M | 排除 Manifest 文件。如果您使用此选项,则不对差别归档文件进行验证。在创建差别归档文件时,flar create 创建一个长的文件列表,给出系统中未更改的、已更改的以及将要从归档文件中删除的文件。该列表存储在归档文件的Manifest 段中。在部署差别归档文件时,软件使用该列表对文件进行逐个检查,以确保克隆系统的完整性。使用该选项可以避免这种检查并能节省差别归档文件中由Manifest段占用的空间。但是,安装时您必须权衡节省时间和磁盘空间以防止损失完整性检查。由于使用该选项将不进行验证,所以请避免这样做。 | |
| 内容选择选项 | | |
| 到的内容可能会留在归档文件。 | 排除选项时要非常小心。如果您排除了某些目录,其它您未注意 中,例如系统配置文件。这时,系统会出现不一致,并且安装不能 好用于那些易于删除又不会破坏系统的数据,例如大的数据文件。 | |
| -y include_dir/filename | 在归档文件中添加在命令行中指定的文件和目录。当您排除 某个目录,但需要恢复单个子目录或文件时使用该选项。 | |
| | include_dir/filename 是要包含的子目录或文件的名称。 | |
| -f list_filename | 将文件和目录从列表添加到归档文件。 | |
| | list_filename 是一个包含列表的文件的完整路径。如果不指定 - F 项,文件的内容将被添加到列表中。 ■ list_filename 文件必须每行包含一个文件。 ■ 如果您指定了带有 - R root 的文件系统,则每个文件的路径必须相对于代替的 root 目录,或者为绝对路径。 ■ 如果 filename 是"-",flar create 会将标准输入作为文件列表读取。当您使用值"-"时,不计算归档文件大小。 | |
| -F | 只使用 - f list_filename 中的文件来创建归档文件。该选项使得 - f list_filename 成为绝对列表,而不是附加到普通文件列表的列表。 | |
| -x exclude_dir/filename | 从归档文件中排除文件和目录。在命令行中指定这些文件和 目录。您可以使用该选项的多个实例排除多个文件或目录。 | |
| | exclude_dir/filename 是要排除的文件或目录的名称。 | |
| -X list_filename | 从归档文件中排除文件或目录的列表。 | |
| | list_filename 是一个包含列表的文件的完整路径。 ■ list_filename 文件必须每行包含一个文件。 ■ 如果您指定了带有 - R root 的文件系统,则每个文件的 | |

大小。

路径必须相对于代替的 root 目录,或者为绝对路径。 如果 list_filename 是"-",flar create 会将标准输入作为文件列表读取。当您使用值"-"时,不计算归档文件

表 20-7 flar create 的命令行选项 (续下)

| 选项 | 说明 |
|-------------------------------|--|
| - z list_filename | 从归档文件排除或者包含文件或目录列表。列表中的每个文件或目录都使用加号"+"或减号"-"进行标注。加号表示被包含的文件或目录,减号表示被排除的文件或目录。 |
| | list_filename 是一个包含列表的文件的完整路径。 ■ list_filename 文件必须每行包含一个文件。 ■ 如果您指定了带有 -R root 的文件系统,则每个文件的路径必须相对于代替的 root 目录,或者为绝对路径。 |
| -I | 覆盖完整性检查。要防止您从归档文件中排除重要的系统文件,请使用 flar create 进行完整性检查。此检查将检查系统软件包数据库中注册的所有文件,如果这些文件中的任何一个被排除,将停止归档文件的创建。使用该选项将覆盖完整性检查。因此请避免使用-I选项。 |
| 与用户自定义段一起使用的选项 | |
| -u section | 包含 section 以作为用户自定义段。要包括多个用户自定义段,section 必须是一个空格分隔的段名称列表。 |
| -d dir | 从 dir 中检索用 -u 指定的段文件。 |
| 与磁带归档文件一起使用的选项 | |
| -t | 在磁带设备上创建归档文件。filename 变量是磁带设备的名称。 |
| -p posn | 仅与 -t 选项一起使用。在磁带设备上指定 flar create 用来存储归档文件的位置。如果您不使用该选项,flar create 会将归档文件放置在磁带的当前位置。 |
| -ъ blocksize | 指定 flar create 在创建归档文件时使用的块大小。如果 您不指定块大小,flar create 将使用 64K 的缺省块大 小。 |
| 用于 Archive Identification 的选项 | |
| 这些关键字和值出现在归档文件的点 | Archive Identification 段中。 |
| -U key=val | 在 Archive Identification 段中包含用户自定义的关键字和值。 |
| -i date | 将 date 用作 creation_date 关键字的值。如果您不指定 日期,flar create 将使用当前系统的时间和日期。 |
| -m <i>master</i> | 将 master 用作您已在其上创建归档文件的主系统的名称。 master 是 creation_master 关键字的值。如果您不指定 master,flar create 将使用由 uname -n 报告的系统名 称。 |
| -e descr | 将 descr 用作 content_description 关键字的值。使用-E 选项时不能使用此选项。 |

表 **20-7** flar create 的命令行选项 (**续下**)

| 选项 | 说明 |
|---------------|--|
| -E descr_file | 从文件 descr_file 中检索 content_description 关键字的值。使用 -e 选项时不能使用此选项。 |
| - a author | 将 <i>author</i> 用作 Archive Identification 段中的作者名。 <i>author</i> 是 content_author 关键字的值。如果您不指定作者,flar create 将不在 Archive Identification 段中包含content_author 关键字。 |
| -т type | 将 <i>type</i> 用作 content_type 关键字的值。 <i>type</i> 由用户定 义。如果您不指定 type,flar create 将不包含 content_type 关键字。 |

第 21 章

定制 JumpStart 安装(主题)

本节提供有关创建、准备和执行定制 JumpStart 安装的说明。

| 第 22 章 | 提供定制 JumpStart 安装方法的介绍和概述。 |
|--------|--|
| 第 23 章 | 提供有关如何在您的站点(您将使用定制 JumpStart 安装方法从该站点以及在该站点安装 Solaris 9 软件)准备系统的说明。 |
| 第 24 章 | 说明可用来为定制 JumpStart 安装创建附加工具的可选功能。 |
| 第 25 章 | 提供用于创建您自己的定制规则和定制探测关键字的信息 和过程。 |
| 第 26 章 | 说明如何在基于 SPARC 或基于 x86 的系统上执行定制 JumpStart 安装。您需要在要安装 Solaris 9 软件的系统上 遵循这些过程。 |
| 第 27 章 | 提供使用定制 JumpStart 安装方法在基于 SPARC 及基于 x86 的系统上设置和安装 Solaris 软件的示例。 |
| 第 28 章 | 包含要在 rules 文件、配置文件、begin 脚本和 finish 脚本中使用的关键字和值的列表。 |

定制 JumpStart(概述)

本章提供了定制 JumpStart 安装过程的简介和概述。

- 第 189 页 "定制 JumpStart 简介"
- 第 190 页 "JumpStart 程序如何安装 Solaris 软件"

定制 JumpStart 简介

定制 JumpStart 安装方法是一个命令行界面,该界面使您可以基于所创建的配置文件来自动安装或升级多个系统。配置文件定义特定的软件安装要求。您还可以结合使用 shell 脚本以包含安装前和安装后任务。选择安装或升级所使用的配置文件和脚本。定制 JumpStart 安装方法根据您选择的配置文件和脚本来安装或升级系统。而且,您可以使用 sysidcfg 文件指定配置信息,以便使定制 JumpStart 安装完全不需要手动干预。

可以使用实例方案来说明定制 JumpStart 进程。在此实例方案中,需要使用以下参数设置系统:

- 在 100 个新系统中安装 Solaris。
- 其中的 70 个系统是 SPARC 系统,属于工程设计组,并需要安装为具有供开发者使用的 Solaris 操作环境软件组的独立系统。
- 其余的 30 个系统基于 x86,属于市场营销组,并需要安装为具有供最终用户使用的 Solaris 操作环境软件组的独立系统。

首先,系统管理员必须为每组系统创建一个 rules 文件和一个配置文件。rules 文件是一个文本文件,包含针对您要安装 Solaris 软件的每组系统或单个系统的规则。每个规则区分一组系统,该组系统基于一个或多个系统属性。每个规则还将各个组链接到一个配置文件。

配置文件是一个文本文件,该文件定义如何在组中的各个系统上安装 Solaris 软件。rules 文件和配置文件都必须位于 JumpStart 目录中。

对于该实例方案,系统管理员创建一个包含两个不同规则的 rules 文件,其中一个规则用于工程设计组,另一个用于市场营销组。对于每个规则,系统的网络号用于区分工程设计组和市场营销组。

各个规则还包含指向适当配置文件的链接。例如,在工程设计组的规则中,添加一个指向为工程设计组创建的 eng_profile 配置文件的链接。在市场营销组的规则中,添加一个指向为市场营销组创建的 market profile 配置文件的链接。

您可以将 rules 文件和配置文件保存在软盘上或服务器上。


- 当希望在非联网的独立系统上执行定制 JumpStart 安装时,需要一个配置文件软盘。
- 当希望在可以访问服务器的联网系统上执行定制 JumpStart 安装时,使用配置文件服务器。

创建 rules 文件和配置文件后,使用 check 脚本验证这些文件。如果 check 脚本运行成功,则创建 rules.ok 文件。rules.ok 是 JumpStart 程序用来安装 Solaris 软件的 rules 文件的生成版本。

JumpStart 程序如何安装 Solaris 软件


验证 rules 文件和配置文件之后,就可以开始进行定制 JumpStart 安装了。JumpStart 程序读取 rules.ok 文件。然后,JumpStart 程序搜索第一个具有所定义的系统属性(该系统属性与 JumpStart 程序正尝试在其上安装 Solaris 软件的系统相匹配)的规则。如果存在匹配项,JumpStart 程序将使用在该规则中指定的配置文件在系统上安装 Solaris 软件。

图形 22–1 说明定制 JumpStart 安装如何在独立的非联网系统上工作。系统管理员在Pete 的系统上启动定制 JumpStart 安装。JumpStart 程序访问系统的软盘驱动器中的软盘上的规则文件。JumpStart 程序将 rule 2 与系统匹配。rule 2 指定 JumpStart 程序使用 Pete's profile 来安装 Solaris 软件。JumpStart 程序读取 Pete's profile,然后根据系统管理员在 Pete's profile 中指定的指令来安装 Solaris 软件。




图形 22-1 定制 JumpStart 安装的工作原理: 非联网实例

图形 22-2 说明定制 JumpStart 安装是如何在一个网络的多个系统上工作的。系统管理员设置不同的配置文件,并将这些配置文件保存在单个服务器上。系统管理员在一个工程设计系统上启动定制 JumpStart 安装。JumpStart 程序访问服务器上 JumpStart/目录中的 rules 文件。JumpStart 程序将工程设计系统与 rule 1 匹配。rule 1 指定 JumpStart 程序使用 Engineering Group's Profile 来安装 Solaris 软件。 JumpStart 程序读取 Engineering Group's Profile,然后根据系统管理员在 Engineering Group's Profile 中指定的指令来安装 Solaris 软件。



图形 22-2 定制 JumpStart 安装的工作原理: 联网实例

图形 22-3 说明了 JumpStart 程序搜索定制 JumpStart 文件的顺序。



图形 22-3 定制 JumpStart 安装过程中发生的事情

第 23 章

准备定制 JumpStart 安装(任务)

本章提供有关如何在您的站点准备系统,以便使用定制 JumpStart 安装方法从其安装以及在其中安装 Solaris 9 软件的逐步说明。

- 第 195 页"任务图:准备定制 JumpStart 安装"
- 第197页"为联网的系统创建配置文件服务器"
- 第 200 页"为独立系统创建配置文件盘"
- 第 204 页 "创建 rules 文件"
- 第 207 页"创建配置文件"
- 第 213 页"测试配置文件"
- 第 217 页 "验证 rules 文件"

任务图:准备定制 JumpStart 安装

表 23-1 任务图: 准备定制 JumpStart 安装

| 任务 | 说明 | 参考 |
|--|---|-----|
| 在系统上安装有 Solaris 软件的早期 版本的情况下,确定如何升级系统 | 如果系统上安装了 Solaris 的早期发行版,您需要确定如何升级系统。请确保您了解在升级系统前后应该执行什么操作。规划有助于您创建配置文件、开始脚本和结束脚本。 | 第8章 |

表 23-1 任务图:准备定制 JumpStart 安装 (**续下**)

| 任务 | 说明 | 参考 |
|-----------------|---|--------------------------|
| 创建 JumpStart 目录 | 在服务器上 如果您要在连接到网络的系统上执行 定制 JumpStart 安装,则必须创建一 个配置文件服务器。配置文件服务器 包含用于定制 JumpStart 文件的 JumpStart 目录。 | 第 197 页"为联网的系统创建配置文件服务器" |
| | 在软盘上 如果您要在未连接到网络的系统上执 行定制 JumpStart 安装,则必须创建 一个配置文件软盘。配置文件软盘包 含定制 JumpStart 文件。 | 第 200 页"为独立系统创建配置文件盘" |
| 向 rules 文件添加规则 | 在确定要如何安装各组系统或单个系统之后,请为要安装的每个组创建一个规则。根据一个或多个系统属性,每个规则区分一个组。规则将每个组链接到一个配置文件。 | 第 204 页 "创建 rules 文件" |
| 为每个规则创建一个配置文件 | 配置文件是一个文本文件,它定义如何安装 Solaris 软件,例如在系统上安装哪个软件组。每个规则指定一个配置文件,以定义当规则被匹配时如何在系统上安装 Solaris 软件。通常为每个规则创建一个不同的配置文件。但是,同一配置文件可以用于多个规则。 | 第 207 页"创建配置文件" |
| (可选)测试配置文件 | 创建配置文件之后,在使用该配置文件安装或升级系统之前,请使用pfinstall(1M)命令测试配置文件。 | 第 213 页"测试配置文件" |
| 验证 rules 文件 | rules.ok 文件是 rules 文件(JumpStart 程序使用该文件匹配要通 过配置文件安装的系统)的生成版 本。必须使用 check 脚本验证 rules 文件。 | 第 217 页 "验证 rules 文件" |

为联网的系统创建配置文件服务器

当为网络上的系统设置定制 JumpStart 安装时,需要在服务器上创建一个名为 JumpStart 目录的目录。JumpStart 目录包含所有必要的定制 JumpStart 文件,例如 rules 文件、rules.ok 文件和配置文件。必须在配置文件服务器的根 (/) 目录中保存 JumpStart 目录。

包含 JumpStart 目录的服务器称为配置文件服务器。配置文件服务器可以是与安装服务器或引导服务器相同的系统,也可以是一个完全不同的服务器。 配置文件服务器可以为不同的平台提供定制 JumpStart 文件。例如,x86 服务器可以为 SPARC 系统和 x86 系统提供定制 JumpStart 文件。

注意:创建配置文件服务器之后,您必须允许系统访问该服务器。有关详细说明,请参见第 198 页"允许所有系统访问配置文件服务器"。

▼ 在服务器上创建 JumpStart 目录

注意:此过程假设系统正在运行**卷管理器**。如果您未使用卷管理器管理磁盘,请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》,以获得有关在不使用卷管理器的情况下管理可移动介质的详细信息。

- 1. 以超级用户身份登录到要在其上创建 JumpStart 目录的服务器。
- 2. 在服务器上的任意位置创建 JumpStart 目录。

mkdir -m 755 jumpstart_dir_path

在该命令中,jumpstart_dir_path 是 JumpStart 目录的绝对路径。

例如,以下命令在根 (/) 目录中创建一个名为 jumpstart 的目录并将权限设置为 755:

mkdir -m 755 /jumpstart

3. 通过添加以下项来编辑 /etc/dfs/dfstab 文件。

share -F nfs -o ro,anon=0 jumpstart_dir_path 例如,以下项共享 / jumpstart 目录:

share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart

- 4. 键入 shareall 并按 Enter 键。
- 5. 确定您是否要将定制 JumpStart 文件实例复制到 JumpStart 目录。

■ 如果否,请转到步骤8。

■ 如果是,请使用以下判定表来确定下一步的工作。

| 实例位置 | 说明 |
|---|--|
| 用于您的平台的 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD | 将 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 放入服务器的 CD-ROM 驱动器中。 |
| | 卷管理器会自动安装 CD。 |
| 适用于您的平台的 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of | 将目录更改到 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 映像的位置。例如,键入以下命令: |
| 2 CD 在本地磁盘上的映像 | cd /export/install |

6. 将定制 JumpStart 文件实例复制到配置文件服务器上的 JumpStart 目录。

cp -r media_path/Solaris 9/Misc/jumpstart sample/* jumpstart_dir_path

media_path

CD、DVD 或本地磁盘上映像的路径

jumpstart_dir_path 配置文件服务器上放置定制 JumpStart 文件实例的路径例如,以下命令将 jumpstart_sample 目录复制到配置文件服务器上的/jumpstart 目录中。

■ 对于 SPARC 系统:

cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart

■ 对于 x86 系统:

cp -r /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart

- 7. 更新 JumpStart 文件实例以便这些文件可以在您的环境中工作。
- 8. 确保 root 拥有 JumpStart 目录,并且权限被设置为 755。
- 9. 允许网络上的系统访问配置文件服务器。

有关详细说明,请参见第198页"允许所有系统访问配置文件服务器"。

▼ 允许所有系统访问配置文件服务器

创建配置文件服务器时,必须确保系统在定制 JumpStart 安装期间能够访问配置文件服务器上的 JumpStart 目录。使用以下方法之一可确保能够访问:

■ add_install_client 命令 – 每次为网络安装添加系统时,请使用带 -c 选项的 add_install_client 命令。有关详细说明,请参见第 116 页"添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统"。

■ boot 命令 – 在启动系统时指定配置文件服务器上 JumpStart 目录的位置。必须将定制 JumpStart 配置文件压缩为一个文件。然后,将压缩的配置文件保存在 NFS 服务器、HTTP 服务器或系统可以从本地访问的介质上。有关详细说明,请参见第 226 页"创建压缩的配置文件"。

当您引导系统以启动定制 JumpStart 安装时,请指定压缩文件的位置。有关 SPARC 系统的详细说明,请参见第 242 页 "SPARC: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级"中的步骤 5。有关 x86 系统的信息,请参见第 244 页 "x86: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级"中的步骤 8。

■ /etc/bootparams 文件 – 在 /etc/bootparams 文件中使用通配符。请使用以下步骤在 etc/bootparams 文件中添加通配符。

注意:如果将 JumpStart 目录保存在软盘中,或者在引导系统时指定了配置文件服务器的位置,则无需执行以下步骤。

仅在将网络安装信息存储在 /etc/bootparams 文件中时,以下过程才有效。您还可以将网络安装信息存储在以下位置之一:

- 名称服务数据库 如果将网络安装信息存储在名称服务 bootparams 数据库中,则必须使用步骤 3 中显示的项更新 bootparams 数据库。
- DHCP 服务器 如果将网络安装信息存储在 DHCP 服务器上,请使用 boot 命令指定定制 JumpStart 程序使用 DHCP 服务器。有关 SPARC 系统的详细说明,请参见第 242 页 "SPARC: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级" 中的步骤 5。 有关 x86 系统的详细说明,请参见第 244 页 "x86: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级"中的步骤 8。
- 1. 在安装或引导服务器上,以超级用户身份登录。
- 2. 使用文本编辑器打开 /etc/bootparams。
- 3. 添加此项。
 - * install config=server:jumpstart_dir_path
 - * 一个通配符,它指定所有系统都具有访问权限

server JumpStart 目录所在的配置文件服务器的主机名

jumpstart_dir_path JumpStart 目录的绝对路径

例如,以下项允许所有系统访问名为 sherlock 的配置文件服务器上的 /jumpstart 目录:

* install_config=sherlock:/jumpstart



小心:在引导安装客户机时使用此过程可能会生成以下错误信息:

警告: getfile: RPC 失败: 错误 5: (RPC 超时)。

第513页"从网络引导:错误信息"包含有关此错误信息的详细信息。

所有的系统现在都可以访问配置文件服务器。

为独立系统创建配置文件盘

包含 JumpStart 目录的软盘称为配置文件盘。未连接到网络的系统不具有对配置文件服务器的访问权限。因此,如果系统未连接到网络,必须在软盘上创建一个 JumpStart 目录。您创建配置文件盘时所在的系统必须带有软盘驱动器。

JumpStart 目录包含所有必要的定制 JumpStart 文件,例如 rules 文件、rules.ok 文件和配置文件。必须将 JumpStart 目录保存在配置文件盘的根 (/) 目录中。

▼ SPARC: 创建配置文件盘

注意:此过程假设系统正在运行卷管理器。如果您未使用卷管理器管理软盘、CD 和DVD,请参见《System Administration Guide: Basic Administration》,以获得有关在不使用卷管理器的情况下管理可移动介质的详细信息。

- 1. 以超级用户的身份登录到连接了软盘驱动器的 SPARC 系统。
- 2. 将空白软盘或可覆盖的软盘插入软盘驱动器中。
- 3. 安装该软盘。
 - # volcheck
- 4. 确定该软盘是否包含 UNIX 文件系统 (UFS)。

检查系统上的 /etc/mnttab 文件的内容以确定是否包含如下项:

/vol/dev/diskette0/scrap /floppy/scrap ufs suid,rw,largefiles,dev=1740008 927147040

- 如果该项存在,请转到步骤7。
- 如果该项不存在,请转到下一步。

5. 格式化该软盘。



小心:格式化将清除该软盘上的全部数据。

- # fdformat -U
- 6. 在该软盘上创建 UFS。

newfs /vol/dev/aliases/floppy0

- 7. 确定您是否要将定制 JumpStart 文件实例复制到 JumpStart 目录。
 - 如果否,请转到步骤 10。
 - 如果是,请使用以下判定表来确定下一步的工作。

| 实例位置 | 说明 |
|---|--|
| Solaris SPARC Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD | 将 Solaris SPARC Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 放入服务器的 CD-ROM 驱动器中。 |
| | 卷管理器会自动安装 CD。 |
| 本地磁盘上的 Solaris SPARC Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 SPARC | 更改 Solaris <i>SPARC Platform Edition</i> DVD 或 Solaris Software 1 of 2 <i>SPARC Platform Edition</i> CD 映像位置的目录。例如,键入以下命令: |
| Platform Edition CD 映像 | cd /export/install |

8. 将定制 JumpStart 文件实例复制到配置文件盘中的 JumpStart 目录。

cp -r media_path/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path

media_path CD、DVD 或本地磁盘上映像的路径

jumpstart_dir_path 要放置定制 JumpStart 文件实例的配置文件盘的路径

注意:您必须将所有定制 JumpStart 安装文件都放在该软盘的根 (/) 目录中。

例如,以下命令将 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 上的 jumpstart_sample 的内容复制到名为 scrap 的配置文件盘的根 (/) 目录中:

- cp -r /cdrom/sol_9_sparc/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
 - 9. 更新配置文件盘上的 JumpStart 文件实例,以使这些文件可以在您的环境中工作。

- 10. 确保 root 拥有 JumpStart 目录,并且权限被设置为 755。
- 11. 弹出该软盘。

eject floppy

您已经完成配置文件盘的创建。现在可以更新 rules 文件,并在配置文件盘上创建配置文件以执行定制 JumpStart 安装。要继续,请转到第 204 页"创建 rules 文件"

▼ x86: 创建配置文件盘

注意:此过程假设系统正在运行卷管理器。如果您未使用卷管理器管理软盘、CD和DVD,请参见《System Administration Guide: Basic Administration》,以获得有关在不使用卷管理器的情况下管理可移动介质的详细信息。

- 1. 以超级用户的身份登录到连接了软盘驱动器的 x86 系统。
- 2. 将 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘插入软盘驱动器中(通常为驱动器 A)。可以将该软盘用作配置文件盘。

仅**x86**:从 Solaris Developer Connection(网址为 http://soldc.sun.com/support/drivers/dcs_diskettes)下载引导软盘软件并将其复制到软盘,即可访问引导软盘软件。

3. 安装该软盘。

volcheck

4. 将 Solaris Device Configuration Assistant 的映像复制到系统的硬盘上。

dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_image

在该命令中,*boot_image* 是要将 Solaris Device Configuration Assistant 的映像复制到其中的文件的名称。您可以指定绝对路径名。

例如,以下命令将引导软盘复制到名为 boot save 的文件。

dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_save

- 5. 单击"文件管理器"窗口中的"弹出磁盘"或在命令行中键入 eject floppy 以弹出该软盘。
- 6. 在"可移动介质管理器"对话框中,单击"确定"。
- 7. 手动弹出 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘。

- 8. 将空白软盘或可覆盖的软盘插入软盘驱动器中。
- 9. 安装该软盘。
 - # volcheck
- 10. 格式化该软盘。



小心:格式化将清除该软盘上的全部数据。

- # fdformat -d -U
- 11. 将 Solaris Device Configuration Assistant 映像从系统的硬盘复制到已格式化的软盘。
 - # dd if=boot_image of=/vol/dev/aliases/floppy0 在该命令中,boot_image 是要将 Solaris Device Configuration Assistant 的映像复制 到其中的文件的名称。您可以指定绝对路径名。
- 12. 确定您是否要将定制 JumpStart 文件实例复制到 JumpStart 目录。
 - 如果否,请转到步骤 15。
 - 如果是,请使用以下判定表来确定下一步的工作。

| 实例位置 | 说明 |
|--|--|
| Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD | 将 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 放入服务器的 CD-ROM 驱动器中。 |
| | 卷管理器会自动安装 CD。 |
| 本地磁盘上的 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 | 将目录更改到 Solaris <i>x86 Platform Edition</i> DVD 或 Solaris Software 1 of 2 <i>x86 Platform Edition</i> CD 映像的位置。例如,键入以下命令: |
| Platform Edition CD 的映像 | cd /export/install |

13. 将定制 JumpStart 文件实例复制到配置文件盘上的 JumpStart 目录中。

cp -r media_path/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* jumpstart_dir_path
media_path CD、DVD 或本地磁盘上映像的路径
jumpstart_dir_path 要放置定制 JumpStart 文件实例的配置文件盘的路径

注意: 您必须将所有定制 JumpStart 安装文件都放在该配置文件盘的根 (/) 目录中。

例如,以下命令将 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 上的 jumpstart sample 的内容复制到名为 scrap 的配置文件盘的根 (/) 目录中:

- cp -r /cdrom/sol_9_x86/s2/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap
- 14. 更新配置文件盘上的 JumpStart 文件实例,以使这些文件可以在您的环境中工作。
- 15. 确保 root 拥有 JumpStart 目录,并且权限被设置为 755。
- 16. 单击"文件管理器"窗口中的"弹出磁盘"或在命令行中键入 eject floppy 以弹出该软盘。
- 17. 在"可移动介质管理器"对话框中,单击"确定"。
- 18. 手动弹出该软盘。

您已经完成配置文件盘的创建。现在可以更新 rules 文件,并在配置文件盘上创建配置 文件以执行定制 JumpStart 安装。要继续,请转到第 204 页"创建 rules 文件"。

创建 rules 文件

rules 文件是一个文本文件,该文件包含针对要在其上安装 Solaris 操作环境的每组系统的规则。每个规则区分一组基于一个或多个系统属性的系统。每个规则还可以将相应的系统组链接到一个配置文件。配置文件是一个文本文件,该文件定义如何在组中的各个系统上安装 Solaris 软件。例如,以下规则指定 JumpStart 程序使用 basic_prof 配置文件中的信息来安装 sun4u 平台组中的任何系统。

karch sun4u - basic prof -

rules 文件可用于创建定制 JumpStart 安装所需的 rules.ok 文件。

注意:如果使用第 200 页"为独立系统创建配置文件盘"或第 197 页"为联网的系统创建配置文件服务器"中的过程设置 JumpStart 目录,则 JumpStart 目录中已经存在一个rules 文件实例。该 rules 文件样例包含文档和一些规则实例。如果使用 rules 文件样例,请确保将不想使用的规则实例注释掉。

rules 文件的语法

rules 文件必须具有以下属性:

- 文件名称必须指定为 rules。
- 该文件至少需要包含一个规则。

rules 文件可以包含以下任何内容:

■ 注释文本

JumpStart 将一行中 # 符号后的任何文本都视为注释文本。如果某行以 # 符号开头,则整个行将被视为注释。

- 一个或多个空白行
- 一个或多个多行规则

要在新的一行上继续单个规则,请在按回车键之前添加反斜杠字符(\)。

▼ 创建 rules 文件

- 1. 使用文本编辑器创建一个名为 rules 的文本文件。或者,打开所创建的 JumpStart 目录中的 rules 文件样例。
- 2. 在 rules 文件中,为要在其上安装 Solaris 软件的各组系统添加一个规则。 有关 rules 文件关键字和值的列表,请参见第 257 页"规则关键字和值"。 rules 文件中的规则必须符合以下语法:

[!] rule_keyword rule_value [&& [!] rule_keyword rule_value] . . . begin profile finish

表 23-2 规则的语法元素

| 元素 | 说明 |
|--------------|---|
| ! | 用在关键字前面表示否定的符号。 |
| rule_keyword | 一个预定义的词法单元或词,用于说明一般系统属性(例如主机名hostname 或内存大小 memsize)。rule_keyword 与规则值一起使用以将具有相同属性的系统与某个配置文件相匹配。有关规则关键字的列表,请参见第 257 页"规则关键字和值"。 |
| rule_value | 一个值,该值为相应的规则关键字提供特定的系统属性。规则值在 第 257 页"规则关键字和值"中进行了说明。 |
| && | 一个符号,必须使用该符号将同一规则中的规则关键字和规则值对连接起来(逻辑"与")。在定制 JumpStart 安装过程中,一个系统必须首先匹配规则中的每个值对,然后才能匹配该规则。 |
| begin | 一个可选的 Bourne shell 脚本的名称,该脚本可以在安装开始前执行。如果没有开始脚本,您必须在该字段中键入一个减号 (-)。所有开始脚本都必须位于 JumpStart 目录中。 |
| | 第 219 页"创建开始脚本"中提供了有关如何创建开始脚本的信息。 |

表 23-2 规则的语法元素 (续下)

| 元素 | 说明 |
|---------|--|
| profile | 一个文本文件的名称,该文件定义当一个系统与该规则匹配时如何在该系统上安装 Solaris 软件。配置文件中的信息包括配置文件关键字及其相应的配置文件值。所有配置文件都必须位于 JumpStart 目录中。 |
| | 注意:使用 profile 字段的可选方法在第 232 页"使用站点特定的安装程序"和第 220 页"用开始脚本创建派生配置文件"中进行了说明。 |
| finish | 一个可选 Bourne shell 脚本的名称,该脚本可以在安装完成后执行。如果没有结束脚本,您必须在该字段中键入一个减号 (-)。所有结束脚本都必须位于 JumpStart 目录中。 |
| | 第 221 页"创建结束脚本"中提供了有关如何创建结束脚本的信息。 |

每个规则至少需要包含以下内容:

- 一个关键字、一个值和一个相应的配置文件
- 如果未指定任何开始或结束脚本,则要在 begin 和 finish 字段中键入一个减号 (-)
- 3. 将 rules 文件保存到 JumpStart 目录中。
- 4. 确保 root 拥有 rules 文件,并且权限被设置为 644。

rules 文件实例

下面的实例显示了一个 rules 文件中的若干规则实例。每一行都包含一个规则关键字和该关键字的一个有效值。JumpStart 程序从上到下扫描 rules 文件。

如果 JumpStart 程序将一个规则关键字和值与一个已知系统相匹配,则该 JumpStart 程序将安装由 profile 字段中列出的配置文件指定的 Solaris 软件。

实例 23-1 rules 文件

| <pre># rule keywords and rule values #</pre> | begin script | profile | finish script |
|--|--------------|--------------|---------------|
| hostname eng-1 | - | basic_prof | - |
| network 192.43.34.0 && !model \ | | | |
| 'SUNW, SPARCstation-20' | - | net_prof | - |
| model SUNW, SPARCstation-LX | - | lx_prof | complete |
| network 193.144.2.0 && karch i86pc | setup | x86_prof | done |
| memsize 64-128 && arch i386 | - | prog_prof | - |
| any - | - | generic_prof | - |

下表说明了此实例中的一些关键字和值。

hostname 如果系统的主机名为 eng-1,则规则将匹配。basic_prof 配置文件用于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。

THE TOWNSHIP HERETANDER AND SOLUTION PARTY.

如果系统位于子网 192.43.34.0 上,并且系统**不是** SPARCstation™ 20 (SUNW, SPARCstation-20),则规则将匹配。net prof 配置文件用于

network

实例 **23–1** rules 文件 (**续下**)

在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。该规则还提供了一个规则换

行(已在第204页 "rules 文件的语法"中定义)的实例。

model 如果系统是 SPARCstation LX,则该规则将匹配。lx_prof 配置文件和

complete 结束脚本用于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。

network 如果系统位于子网 193.144.2.0 上,并且是一个基于 x86 的系统,则该规则将匹配。setup 开始脚本、x86 prof 配置文件和 done 结束脚本用

于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。

memsize 如果系统的内存在 64 和 128 MB 之间,并且是基于 x86 的系统,则该规

则将匹配。prog prof 配置文件用于在与该规则匹配的系统上安装

Solaris 软件。

any 该规则与任何不和前面的规则匹配的系统匹配。generic prof 配置文

件用于在与该规则匹配的系统上安装 Solaris 软件。如果使用了 any,则

它应该始终是 rules 文件中的最后一个规则。

创建配置文件

配置文件是一个文本文件,该文件定义如何在一个系统上安装 Solaris 软件。配置文件定义了安装元素(例如要安装的软件组)。每个规则指定一个配置文件,该配置文件定义如何安装一个系统。您可以为每个规则创建不同的配置文件,也可以在多个规则中使用同一个配置文件。

配置文件由一个或多个配置文件关键字及其值组成。每个配置文件关键字都是一个命令,该命令对 JumpStart 程序如何在一个系统上安装 Solaris 软件的某个方面加以控制。例如,以下配置文件关键字和值指定 JumpStart 程序将系统安装为一个服务器:

system_type server

注意:如果使用在第 200 页"为独立系统创建配置文件盘"或第 197 页"为联网的系统创建配置文件服务器"中说明的过程创建 JumpStart 目录,则 JumpStart 目录中已经存在样例配置文件。

配置文件语法

- 一个配置文件必须包含以下内容:
- install type 配置文件关键字用作第一项

- 每行一个关键字
- 如果正通过该配置文件升级的系统包含多个可升级的根 (/) 文件系统,则需要包含 root device 关键字
- 一个配置文件可以包含以下内容:
- 注释文本
 - 一行中 # 符号后面包含的任何文本均被 JumpStart 程序视为注释文本。如果某行以 # 符号开头,则整个行将被视为注释。
- 一个或多个空白行

▼ 创建配置文件

1. 使用文本编辑器创建一个文本文件。描述性地命名该文件。或者,打开所创建的 JumpStart 目录中的样例配置文件。

注意:请确保配置文件的名称能够反映您要使用该配置文件在系统上安装 Solaris 软件的方式。例如,您可以将配置文件命名为 basic_install、eng_profile 或user profile。

2. 向该配置文件中添加配置文件关键字和值。

有关配置文件关键字和值的列表,请参见第261页"配置文件关键字和值"。

注意:配置文件关键字及其值区分大小写。

- 3. 将配置文件保存到 JumpStart 目录中。
- 4. 确保 root 拥有该配置文件,并且权限被设置为 644。
- 5. 测试配置文件(可选)。

第 213 页"测试配置文件"中包含有关测试配置文件的信息。

配置文件实例

以下配置文件实例显示了如何使用不同的配置文件关键字和配置文件值来控制在一个系统上安装 Solaris 软件的方式。第 261 页"配置文件关键字和值"中包含对配置文件关键字和值的说明。

实例 23-2 安装远程文件系统以及添加和删除软件包

partitioning default

filesys any 512 swap # specify size of /swap

cluster SUNWCprog
package SUNWman delete
cluster SUNWCacc

下表说明了此实例中的一些关键字和值。

install type install type 关键字是每个配置文件中所必需的。

system type system type 关键字定义该系统将安装为一个独立的系统。

partitioning 文件系统片由通过 default 值安装的软件来确定。swap 的大小设

置为 512 MB,并安装在任何磁盘上(值为 any)。

cluster 开发者 Solaris 软件组 SUNWCprog 安装在系统上。

package 如果标准手册页从网络上的文件服务器 s ref 安装,则手册页软

件包将不安装在系统上。选择包含系统记帐公用程序的软件包,将

其安装在系统上。

实例 23-3 指定安装文件系统的位置

profile keywords profile values # ----install_type initial_install standalone system_type explicit cotodoso auto / partitioning filesys filesys c0t3d0s1 auto swap any auto usr filesys SUNWCall cluster

下表说明了此实例中的一些关键字和值。

partitioning 文件系统片由 filesys 关键字和 explicit 值来确定。根目录

(/) 的大小基于所选的软件和值 auto,并安装在 c0t0d0s0 上。swap 的大小设置为所需的大小,并安装在 c0t3d0s1 上。usr 基于所选的软件,并且安装程序将根据 any 值确定在何处安装 usr。

cluster 整个 Solaris 软件组 SUNWCall 安装在系统上。

实例 23-4 x86: 使用 fdisk 关键字

profile keywords profile values
----install_type initial_install

实例 23-4 x86: 使用 fdisk 关键字 (续下)

system_type standalone

c0t0d0 0x04 delete fdisk fdisk c0t0d0 solaris maxfree

cluster SUNWCall

cluster SUNWCacc delete

下表说明了此实例中的一些关键字和值。

所有 DOSOS16(04十六进制)类型的 fdisk 分区都将从 c0t0d0 磁盘 fdisk

上删除。

Solaris fdisk 分区创建在 c0t0d0 磁盘上的最大连续空闲空间上。 fdisk

整个发行软件组 SUNWCall 安装在系统上。 cluster

系统记帐公用程序 SUNWCacc 没有安装在系统上。 cluster

实例 23-5 重新为升级分配磁盘空间

profile keywords profile values # ----------

install_type upgrade
root_device c0t3d0s2
backup_media remote_filesystem timber:/export/scratch
layout_constraint c0t3d0s2 changeable 100
layout_constraint c0t3d0s4 changeable
layout_constraint c0t3d0s5 movable
package SUNWbcp_delete package SUNWbcp delete SUNWxwman add package

cluster SUNWCacc add

locale

下表说明了此实例中的一些关键字和值。

该配置文件通过重新分配磁盘空间来升级系统。在本例中, install type

磁盘空间必须重新分配,因为系统上的某些文件系统没有足

够的空间用来升级。

c0t3d0s2上的根文件系统被升级。 root device

名为 timber 的远程系统被用来在磁盘空间重新分配期间对 backup media

数据进行备份。有关备份介质关键字值的详细信息,请参见

第 267 页 "backup media 配置文件关键字"。

layout constraint

layout constraint 关键字指定自动布局在尝试重新分配

磁盘空间以便升级时可以执行以下任务。

■ 更改片 2 和 4。这两个片可移动到其它位置,并且大小可 以更改。

■ 移动片 5。该片可移动到其它位置,但其大小不能更改。

实例 23-5 重新为升级分配磁盘空间 (续下)

在升级后,不将二进制兼容性软件包 SUNWbcp 安装在系统 package

这些代码可确保如果X窗口系统手册页和系统记帐公用程序 package

尚未安装到系统上,则会安装它们。自动升级系统上已有的

所有软件包。

德文本地化软件包将被安装在系统上。 locale

实例 23-6 从 HTTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件

在下面的实例中,配置文件指示定制 JumpStart 程序从 HTTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件。

profile keywords profile values # -----install_type
archive_location

flash install

http://192.168.255.255/flasharchive/solarisarchive

partitioning explicit

filesys c0t1d0s0 4000 / filesys c0t1d0s1 512 swap

filesys c0t1d0s7 free /export/home

下表说明了此实例中的一些关键字和值。

该配置文件在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件。在初始 install type

安装过程中, 所有文件都被覆盖。

Solaris Flash 归档文件是从 HTTP 服务器中检索得到的。 archive location

文件系统片由 filesys 关键字和 explicit 值来确定。根目 partitioning

录 (/) 的大小基于 Solaris Flash 归档文件的大小。根文件系统 安装在 c0t1d0s0 上。swap 的大小设置为所需的大小,安装 在 c0t1d0s1 上。/export/home 基于剩余的磁盘空间。

/export/home 安装在 c0t1d0s7 上。

实例 23-7 从安全 HTTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件

在下面的实例中,配置文件指示定制 JumpStart 程序从安全 HTTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件。

profile values # profile keywords # -----______

install type flash_install

archive location https://192.168.255.255/solarisupdate.flar

partitioning explicit filesys c0t1d0s0 4000 /

filesys c0t1d0s1 512 swap

filesys c0t1d0s7 free /export/home

实例 23-7 从安全 HTTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件 (续下)

下表说明了此实例中的一些关键字和值。

install type 该配置文件在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件。在初始

安装过程中,所有文件都被覆盖。

archive location Solaris Flash 的压缩归档文件可从安全 HTTP 服务器中检索。

partitioning 文件系统片由 filesys 关键字和 explicit 值来确定。根目

录 (/) 的大小基于 Solaris Flash 归档文件的大小。swap 的大

小设置为所需的大小,安装在 c0t1d0s1 上。

/export/home 基于剩余的磁盘空间。/export/home 安装

在 c0t1d0s7 上。

实例 23-8 从 NFS 服务器检索 Solaris Flash 差别归档文件

在下面的实例中,配置文件指示定制 JumpStart 程序从 NFS 服务器检索 Solaris Flash 归档文件。flash_update 关键字表示该文件是差别归档文件。差别归档文件只安装两个系统映像之间的差别。

profile keywords profile values

 $install_type \\ \qquad \qquad flash_update$

/solarisdiffarchive

no master check

下表说明了此实例中的一些关键字和值。

install type 该配置文件在克隆系统上安装 Solaris Flash 差别归档文件。只

安装归档文件中指定的文件。

archive location Solaris Flash 归档文件是从 NFS 服务器检索得到的。

no master check 不会对克隆系统进行系统映像有效性的检查。有效的系统映像

源自原始主系统。

实例 23-9 创建非使用中的引导环境

在下面的实例中,配置文件指示定制 JumpStart 程序创建非使用中的空引导环境。引导环境可以日后使用 Solaris Flash 归档文件进行总装。

profile keywords
----install_type initial_install
system_type standalone
partitioning explicit
filesys cotodoso auto /
filesys cotodoso auto swap
filesys any auto usr
cluster SUNWCall

实例 23-9 创建非使用中的引导环境 (续下)

bootenv createbe bename second_BE \
filesystem /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs \
filesystem -:/dev/dsk/c0t1d0s0:swap \
filesystem /export:shared:ufs

下表说明了此实例中的一些关键字和值。

partitioning 文件系统片由 filesys 关键字和 explicit 值来确定。根目

录(/)的大小基于所选的软件和值 auto, 并安装在

c0t0d0s0 上。swap 的大小设置为所需的大小,并安装在c0t3d0s1 上。usr 基于所选的软件,并且安装程序将根据

any 值确定在何处安装 usr。

cluster 整个 Solaris 软件组 SUNWCall 安装在系统上。

bootenv createbe 可以在磁盘 c0t1d0 上设置非使用中的空引导环境。将创建根 (/)、交换和 /export 的文件系统,但是保留为空。第二个引导环境可以日后通过 Solaris Flash 归档文件进行安装。然后可

以启动新的引导环境,使之称为操作环境。

有关使用此关键字的关键字值和背景,请参见以下参考:

- 有关关键字值的说明,请参见第 261 页"配置文件关键字和值"。
- 有关使用 Solaris Live Upgrade 创建、升级和启动非使用中的引导环境的背景,请参见第 30 章。
- 有关使用 Solaris Flash 归档文件的背景,请参见第 17 章。

测试配置文件

在创建配置文件之后,使用 pfinstall(1M) 命令测试该配置文件。在使用该配置文件 安装或升级一个系统之前,先测试该配置文件。如果您正在创建用于重新分配磁盘空间的升级配置文件,则测试配置文件尤其有用。

通过查看由 pfinstall 生成的安装输出,您可以快速确定一个配置文件是否在按预期方式工作。例如,使用配置文件可以在对一个系统执行升级前,确定该系统是否有足够的磁盘空间来升级到新的 Solaris 软件发行版。

pfinstall 使您能够针对以下方面来测试一个配置文件:

- 运行 pfinstall 的系统的磁盘配置。
- 其它磁盘配置。使用一个磁盘配置文件,该文件表示磁盘的结构(例如磁盘每扇区的字节数、标志和片)。创建磁盘配置文件的过程在第 228 页"创建磁盘配置文件"和 第 229 页"x86: 创建磁盘配置文件"中进行了说明。

注意: 您不能使用磁盘配置文件测试用于升级系统的配置文件。而必须根据系统的实际磁盘配置以及该系统上当前已安装的软件来测试配置文件。

▼ 创建用于测试配置文件的临时 Solaris 9 环境

要成功而准确地测试某一特定 Solaris 发行版的配置文件,您必须在同一发行版的 Solaris 环境中测试配置文件。例如,如果要测试 Solaris 9 初始安装配置文件,请在运行 Solaris 9 操作环境的系统上运行 pfinstall 命令。

如果要在以下某种情况下测试配置文件,则需要创建一个临时安装环境:

- 要在运行上一版本 Solaris 软件的系统上测试 Solaris 9 升级配置文件。
- 尚未安装用于测试 Solaris 9 初始安装配置文件的 Solaris 9 系统。
- 1. 从以下一种介质的映像引导系统:
 - Solaris SPARC Platform Edition DVD
 - Solaris *x86 Platform Edition* DVD
 - Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD
 - Solaris Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD

注意:如果要测试升级配置文件,请引导正在升级的系统。

- 2. 对系统标识问题加以响应。
- 3. 从安装程序中退出。
 - 如果您使用的是 Solaris DVD,请在以下提示符后键入!。
 - Solaris Web Start 将帮助您安装 Solaris 软件。<按 ENTER 键继续> {"!"退出}
 - 如果您使用的是 Solaris Software 1 of 2 CD,请选择 Solaris suninstall 程序作为安装 Solaris 9 操作环境的程序。在显示的第一个屏幕上,选择"退出"。
- 4. 从 shell 执行 pfinstall 命令。有关使用 pfinstall 命令的详细信息,请参见 第 214 页 " 测试配置文件 " 中的步骤 7。

▼ 测试配置文件

1. 找到要在其上测试配置文件的系统,该平台的类型与创建配置文件的平台的类型相同(SPARC 或 x86)。

如果您正在测试一个升级配置文件,则必须在要升级的实际系统上测试该配置文件。

2. 使用以下判定表来确定下一步的工作。

| 测试方案 | 说明 |
|--|--|
| 测试初始安装配置文件,并且具有运行 Solaris 9 软件的系统 | 成为该系统的超级用户,并转到步骤 5。 |
| 测试升级配置文件,或者您没有运行 Solaris 9 的系统用于测试初始安装配置文件 | 创建临时 Solaris 9 环境以测试配置文件。有关详细信息,请参见第 214 页"创建用于测试配置文件的临时 Solaris 9 环境"。然后,请转到步骤 3。 |

- 3. 创建一个临时安装点。
 - # mkdir /tmp/mnt
- 4. 安装包含要测试的一个或多个配置文件的目录。

| 安装方案 | 键入指令 |
|----------------------|--|
| 为网络上的系统安装远程 NFS 文件系统 | mount -F nfs server_name:path /tmp/mnt |
| SPARC:安装 UFS 格式的软盘 | mount -F ufs /dev/diskette /tmp/mnt |
| 安装 PCFS 格式的软盘 | mount -F pcfs /dev/diskette /tmp/mnt |

- 5. 要测试具有特定系统内存大小的配置文件,请将 ${\tt SYS_MEMSIZE}$ 设置为该特定内存大小(以 MB 为单位)。
 - # SYS MEMSIZE=memory_size
 - # export SYS MEMSIZE
- 6. 您是否已在步骤 4 中安装了一个目录?
 - 如果已安装,请将该目录更改为 /tmp/mnt。
 - # cd /tmp/mnt
 - 如果未安装,请将该目录更改为配置文件所在的目录,通常为 JumpStart 目录。 # cd jumpstart_dir_path
- 7. 使用 pfinstall(1M) 命令测试配置文件。
 - # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d disk_config_file[-c path] profile



小心:必须包括 -d 或 -D 选项。如果这两个选项都未包括,则 pfinstall 将使用所指定的配置文件来安装 Solaris 9 软件。系统上的所有数据都会被覆盖。

-D

pfinstall 使用当前系统的磁盘配置来测试配置文件。您必须使用 -D 选项来测试升级配置文件。

-d disk_config_file

pfinstall 使用磁盘配置文件 disk_config_file 来测试配置文件。如果 disk_config_file 不在运行 pfinstall 的目录中,则必须指定路径。

有关如何创建磁盘配置文件的说明,请参见第 228 页"创建磁盘配置文件"。

注意: 您不能对升级配置文件 install_type upgrade 使用 -d disk_config_file 选项。必须始终根据系统的磁盘配置来测试升级配置文件,也就是说,您必须使用 -D 选项。

-c path

Solaris 9 软件映像的路径。例如,如果系统正在使用卷管理器来安装您的平台的 Solaris Software 1 of 2 CD,则使用该选项。

注意:如果您从平台的 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 映像引导,则不需要使用 -c 选项。DVD 或 CD 映像作为引导进程的一部分安装在 /cdrom 上。

profile

要测试的配置文件的名称。如果 profile 不在运行 pfinstall 的目录中,则必须指定路径。

配置文件测试实例

下面的实例显示了如何使用 pfinstall 来测试名为 basic_prof 的配置文件。该配置文件根据安装有 Solaris 9 软件的系统上的磁盘配置进行测试。basic_prof 配置文件位于 / jumpstart 目录中,并且指定 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 映像的路径,因为卷管理器正在被使用。

实例 23-10 使用 Solaris 9 系统进行配置文件测试

- # cd /jumpstart
- # /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c /cdrom/pathname basic_prof

下面的实例显示了如何使用 pfinstall 在 Solaris 9 系统上测试名为 basic_prof 的配置文件。该测试将根据 535_test 磁盘配置文件来执行。该测试将检查系统是否有64 MB 的内存。该实例使用了位于 /export/install 目录中的 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 映像。

实例 23-11 使用磁盘配置文件进行配置文件测试

- # SYS MEMSIZE=64
- # export SYS MEMSIZE
- # /usr/sbin/install.d/pfinstall -d 535 test -c /export/install basic prof

验证 rules 文件

在使用配置文件和 rules 文件之前,您必须先运行 check 脚本来验证这些文件是否已正确设置。如果所有规则和配置文件都已正确设置,将创建 rules.ok 文件,该文件是定制 JumpStart 安装软件将系统与配置文件相匹配时所必需的。

表 23-3说明 check 脚本的功能。

表 23-3 使用 check 脚本时发生的事情

| 阶段 | 说明 |
|----|--|
| 1 | 检查 rules 文件的语法是否正确。 |
| | check 验证规则关键字是否合法,以及是否为每一个规则都指定了 begin、class 和 finish 字段。begin 和 finish 字段可以包含一个减号 (-) 而不是文件名。 |
| 2 | 如果 rules 文件中没有错误,将检查在规则中指定的各个配置文件的语法是否正确。 |
| 3 | 如果没有找到任何错误,check 将从 rules 文件创建 rules.ok 文件、删除所有 注释和空白行、保留所有规则并在末尾添加以下注释行: |
| | # version=2 checksum=num |

▼ 验证 rules 文件

1. 确保 check 脚本位于 JumpStart 目录中。

注意: check 脚本位于 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 上的 Solaris_9/Misc/jumpstart_sample 目录中。

- 2. 将该目录更改为 JumpStart 目录。
- 3. 运行 check 脚本以验证 rules 文件:
 - \$./check [-p path -r file_name]
 - 通过使用 Solaris 9 软件映像中的 check 脚本(而不是所用系统中 -p path

的 check 脚本)来验证 rules。path 是本地磁盘或已安装的 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 上的映像。

如果您的系统运行的是早期版本的 Solaris,请使用此选项运行最新

版本的 check。

指定一个名称不是 rules 的规则文件。您可以使用此选项在将某个 -r file_name 规则集成到 rules 文件之前测试该规则的有效性。

check 脚本运行时,它会报告对 rules 文件和各配置文件的有效性检查的情况。如 果没有遇到任何错误,该脚本将报告:定制 JumpStart 配置运行良好。

4. 确保 root 拥有 rules.ok 文件,并且权限被设置为 644。

在验证 rules 文件之后,您可以在第 24 章中了解有关可选的定制 JumpStart 功能的详 细信息。您可以在第 26 章中了解有关执行定制 JumpStart 安装的信息。

第 24 章

使用可选的定制 JumpStart 功能(任务)

本章说明可用于创建附加的定制 JumpStart 安装工具的可选功能。

- 第219页"创建开始脚本"
- 第 221 页"创建结束脚本"
- 第 226 页"创建压缩的配置文件"
- 第 228 页"创建磁盘配置文件"
- 第 232 页"使用站点特定的安装程序"

注意:本章中的说明对于 SPARC 服务器或 x86 服务器都是有效的,这些服务器用于提供定制 JumpStart 文件,称为配置文件服务器。配置文件服务器可以为不同类型的平台提供定制 JumpStart 文件。例如,SPARC 服务器可以为 SPARC 系统和 x86 系统提供定制 JumpStart 文件。

创建开始脚本

开始脚本是您在 rules 文件中指定的用户定义的 Bourne shell 脚本。开始脚本在 Solaris 软件被安装到系统之前执行任务。只有在使用定制 JumpStart 安装 Solaris 软件时才可以使用开始脚本。

使用开始脚本可以执行以下任务之一:

- 创建派生配置文件
- 在升级前备份文件

关于开始脚本的重要信息

- 不要在脚本中指定在初始或升级安装中将阻止文件系统安装到 /a 的内容。如果 JumpStart 程序无法将文件系统安装到 /a 上,将发生错误且安装失败。
- 安装期间,开始脚本的输出存储在/tmp/begin.log中。安装结束后,该日志文 件被重定向到 /var/sadm/system/logs/begin.log。
- 确保 root 拥有开始脚本,并且权限被设置为 644。
- 可以在开始脚本中使用定制 JumpStart 环境变量。有关环境变量的列表,请参见 第 285 页 "定制 JumpStart 环境变量"。
- 将开始脚本保存在 JumpStart 目录中。

用开始脚本创建派生配置文件

派生配置文件是由开始脚本在定制 JumpStart 安装期间动态创建的配置文件。当不能设 置 rules 文件以使特定的系统与配置文件相匹配时,就需要派生配置文件。例如,可 能需要将派生配置文件用于具有不同硬件组件的相同系统型号,如包含不同的帧缓存器 的系统。

要设置使用派生配置文件的规则,必须执行以下任务:

- 将配置文件字段设置为等于号 (=) 而不是配置文件。
- 将开始字段设为创建派生配置文件的开始脚本,该派生配置文件取决于打算安装 Solaris 的系统。

当系统匹配一个配置文件字段为等号 (=) 的规则时, 开始脚本创建用于在系统上安装 Solaris 软件的派生配置文件。

下面是一个开始脚本的实例,该脚本每次都创建相同的派生配置文件。您可以编写一个 开始脚本,根据规则的计算创建不同的派生配置文件。

实例 24-1 创建派生配置文件的开始脚本

```
#!/bin/sh
```

在此实例中,开始脚本必须将 SI PROFILE 环境变量用作派生配置文件的名称,该派 生配置文件缺省情况下设为 /tmp/install.input。

注意:如果使用开始脚本来创建派生配置文件,则要确保该脚本没有任何错误。派生配置文件不由 check 脚本验证,这是因为派生配置文件直到开始脚本执行后才创建。

创建结束脚本

结束脚本是您在 rules 文件中指定的用户定义的 Bourne shell 脚本。结束脚本在 Solaris 软件安装在系统上之后但在系统重新引导之前执行任务。只有在使用定制 JumpStart 安装 Solaris 时才可以使用结束脚本。

可以使用结束脚本执行的任务包括:

- 添加文件
- 添加个别软件包或修补程序,以补充安装在特定软件组中的软件包或修补程序
- 定制根环境
- 设置系统的超级用户口令
- 安装附加软件

关于结束脚本的重要信息

- Solaris suninstall 程序将系统的文件系统安装在 /a 上。文件系统保持安装在 /a 上,直到系统重新引导。通过修改与 /a 相对应的文件系统,可以使用结束脚本添加、更改或删除新安装的文件系统结构中的文件。
- 安装期间,结束脚本的输出存储在 /tmp/finish.log 中。安装结束后,该日志文件被重定向到 /var/sadm/system/logs/finish.log。
- 确保 root 拥有结束脚本,并且权限被设置为 644。
- 您可以在自己的结束脚本中使用定制 JumpStart 环境变量。有关环境变量的列表,请参见第 285 页"定制 JumpStart 环境变量"。
- 将结束脚本保存在 JumpStart 目录中。

▼ 使用结束脚本添加文件

通过结束脚本,可将 JumpStart 目录中的文件添加到已安装的系统中。可以添加文件是因为 JumpStart 目录安装在 SI_CONFIG_DIR 变量指定的目录中。缺省情况下,该目录设置为 /tmp/install config。

注意:也可以替换文件,方法是将文件从JumpStart 目录复制到已安装系统中已存在的 文件。

- 1. 将所有要添加到已安装系统的文件复制到 JumpStart 目录中。
- 2. 对于希望复制到新安装的文件系统结构中的每个文件,在结束脚本中插入以下行:

```
cp ${SI_CONFIG_DIR}/file_name /a/path_name
```

例如,假设您有一个为站点上所有用户开发的特殊应用程序 site prog。如果您将 site prog 的副本放到 JumpStart 目录中,则结束脚本中的以下行会将 site prog 从 JumpStart 目录复制到系统的 /usr/bin 目录中:

cp \${SI CONFIG DIR}/site prog /a/usr/bin

使用结束脚本添加软件包或修补程序

Solaris 软件在一个系统上安装完成之后,您可以创建一个结束脚本来自动添加软件包或 修补程序。通过使用结束脚本添加软件包,可减少时间并确保安装在站点上不同系统中 的软件包和修补程序的一致性。

在结束脚本中使用 pkgadd(1M) 或 patchadd(1M) 命令时,使用 -R 选项将 /a 指定 为根路径。

- 实例 24-2 显示了添加软件包的结束脚本实例。
- 实例 24-3 显示了添加修补程序的结束脚本实例。

实例 24-2 使用结束脚本添加软件包

#!/bin/sh

```
BASE=/a
MNT = /a/mnt
ADMIN_FILE=/a/tmp/admin
mkdir ${MNT}
mount -f nfs sherlock:/export/package ${MNT}
cat>${ADMIN FILE} <<DONT ASK
mail=root
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
rdepend=nocheck
space=ask
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default
```

实例 24-2 使用结束脚本添加软件包 (续下)

```
DONT_ASK
/usr/sbin/pkgadd -a ${ADMIN_FILE} -d ${MNT} -R ${BASE} SUNWxyz
umount ${MNT}
rmdir ${MNT}
```

以下说明用于此例的一些命令。

■ 以下命令在包含要安装的软件包的服务器上安装目录。

mount -f nfs sherlock:/export/package \${MNT}

■ 以下命令创建一个临时软件包管理文件 admin,强制使 pkgadd(1M) 命令在安装软件包时不执行检查或提示问题。当添加软件包时,请使用临时软件包管理文件以便不用干预安装。

cat>\${ADMIN_FILE} <<DONT_ASK

■ 下面的 pkgadd 命令通过使用 -a 选项指定软件包管理文件及使用 -R 选项指定根路 径来添加软件包。

/usr/sbin/pkgadd -a \${ADMIN FILE} -d \${MNT} -R \${BASE} SUNWxyz

实例 24-3 使用结束脚本添加修补程序

```
#!/bin/sh
########
# USER-CONFIGURABLE OPTIONS
########
# The location of the patches to add to the system after it's installed.
\# The OS rev (5.x) and the architecture ('mach') will be added to the
# root. For example, /foo on a 8 SPARC would turn into /foo/5.8/sparc
LUPATCHHOST=ins3525-svr
LUPATCHPATHROOT=/export/solaris/patchdb
########
# NO USER-SERVICEABLE PARTS PAST THIS POINT
#########
BASEDIR=/a
# Figure out the source and target OS versions
echo Determining OS revisions...
SRCREV='uname -r'
echo Source $SRCREV
LUPATCHPATH=$LUPATCHPATHROOT/$SRCREV/'mach'
```

实例 24-3 使用结束脚本添加修补程序 (续下)

```
# Add the patches needed
#
echo Adding OS patches
mount $LUPATCHHOST:$LUPATCHPATH /mnt>/dev/null 2>&1
if [ $? = 0 ] ; then
    for patch in `cat /mnt/*Recommended/patch_order` ; do
        (cd /mnt/*Recommended/$patch ; echo yes | patchadd -u -d -R $BASEDIR .)
    done
    cd /tmp
    umount /mnt
else
    echo "No patches found"
if
```

注意:以前,chroot(1M)命令和结束脚本环境中的 pkgadd 和 patchadd 命令一起使用。在极少数情况下,一些软件包或修补程序无法与 -R 选项一起工作。在发出 chroot 命令前,必须在 /a 根路径中创建一个伪 /etc/mnttab 文件。

要创建伪 /etc/mnttab 文件,请将以下行添加到结束脚本中:

cp /etc/mnttab /a/etc/mnttab

使用结束脚本定制根环境

也可以使用结束脚本定制已安装在系统上的文件。例如,实例 24-4 中的结束脚本通过将信息附加到根 (/) 目录中的.cshrc 文件来定制根环境。

实例 24-4 使用结束脚本定制根环境

```
#!/bin/sh
#
# Customize root's environment
#
echo "***adding customizations in /.cshrc"
test -f a/.cshrc || {
cat>> a/.cshrc <<EOF
set history=100 savehist=200 filec ignoreeof prompt="\$user@`uname -n`> "
alias cp cp -i
alias mv mv -i
alias rm rm -i
alias ls ls -FC
alias h history
alias c clear
unset autologout
EOF
}
```

使用结束脚本设置系统的超级用户口令

Solaris 软件安装在系统上之后,系统重新引导。在引导过程完成前,系统提示输入超级用户口令。除非有人键入口令,否则系统无法完成引导。

名为 set_root_pw 的结束脚本保存在 auto_install_sample 目录中。结束脚本显示如何自动设置超级用户口令,而无需提示。set root pw 显示在 实例 24-5 中。

注意:如果使用结束脚本设置系统的超级用户口令,则用户可能会尝试通过结束脚本中的加密口令来发现超级用户口令。确保有相应的措施防止用户试图确定超级用户口令。

实例 24-5 使用结束脚本设置系统的超级用户口令

```
#!/bin/sh
    #
            @(#)set root pw 1.4 93/12/23 SMI
    # This is an example Bourne shell script to be run after installation.
    # It sets the system's root password to the entry defined in PASSWD.
    # The encrypted password is obtained from an existing root password entry
    # in /etc/shadow from an installed machine.
    echo "setting password for root"
    # set the root password
PASSWD=dKO5IBkSF42lw
    #create a temporary input file
cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig
    mv /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig
    nawk -F: '{
        if ( $1 == "root" )
         printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s,n",$1,passwd,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9
     else
               printf"%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s:%s\n",$1,$2,$3,$4,$5,$6,$7,$8,$9
     }' passwd="$PASSWD" /a/etc/shadow.orig> /a/etc/shadow
#remove the temporary file
rm -f /a/etc/shadow.oriq
# set the flag so sysidroot won't prompt for the root password
sed -e 's/0 # root/1 # root/' ${SI SYS STATE}> /tmp/state.$$
mv /tmp/state.$$ ${SI SYS STATE}
```

以下说明此例中的一些命令。

■ 以下命令将变量 PASSWD 设置为从系统 /etc/shadow 文件中的现有项获取的加密 超级用户口令。

#create a temporary input file

- 以下命令创建一个临时输入文件 /a/etc/shadow。
 - cp /a/etc/shadow /a/etc/shadow.orig

实例 24-5 使用结束脚本设置系统的超级用户口令 (续下)

以下命令在 /etc/shadow 文件中更改新安装的系统的超级用户项,使用 \$PASSWD 作为口令字段。

if (\$1 == "root")

■ 以下命令删除临时文件 /a/etc/shadow。

rm -f /a/etc/shadow.orig

■ 以下命令在状态文件中将项从 0 更改为 1,这样将不提示用户输入超级用户口令。状 态文件通过变量 SI SYS STATE 访问,该变量的当前值为 /a/etc/.sysIDtool.state。为了避免在此值更改时脚本出现问题,请使用 \$SI SYS STATE 以便始终引用此文件。此处显示的 sed 命令在 0 之后和 1 之后包 含一个制表符。

sed -e 's/0 # root/1 # root/' \${SI_SYS_STATE}> /tmp/state.\$\$

使用结束脚本与 Web Start 安装程序一起安装软件

安装了 Solaris 操作环境后,可以使用结束脚本来安装附加软件。有些软件程序由 Solaris Web Start 程序安装,在安装期间它会提示您输入信息。要使安装不受干扰,可 以使用 -nodisplay 或 -noconsole 选项运行 Solaris Web Start 程序。

表 24-1 Solaris Web Start 选项

| 选项 | 说明 |
|------------|--|
| -nodisplay | 运行安装程序,但没有图形用户界面。使用缺省产品安装,除非安装已被 -locales 选项修改。 |
| -noconsole | 运行安装,但没有任何交互式文本控制台设备。当与 -nodisplay 一起用于 UNIX 脚本时很有用。 |

有关详细信息,请参见手册页 installer (1M)。

创建压缩的配置文件

可以在引导系统时指定定制 JumpStart 配置文件的位置,而不是使用 add install client 命令来指定其位置。但是,在发出 boot 命令时只能指定一个 文件的名称。因此,必须将所有的定制 JumpStart 配置文件压缩为一个文件。压缩的配 置文件可以是以下类型之一:

- tar
- 压缩的 tar
- zip
- bziptar

▼ 创建压缩的配置文件

- 1. 将目录更改到配置文件服务器上的 JumpStart 目录。
 - # cd jumpstart_dir_path
- 2. 使用压缩工具将定制 JumpStart 配置文件压缩为一个文件。

注意:压缩的配置文件不能包含相对路径。定制 JumpStart 配置文件必须与压缩文件位于同一目录中。

压缩的配置文件必须包含以下文件:

- 配置文件
- rules
- rules.ok

也可以将 sysidcfg 文件包含在压缩的配置文件中。

3. 将压缩的配置文件保存在 NFS 服务器、HTTP 服务器或本地硬盘中。

压缩的配置文件实例

下面的实例说明如何使用 tar 命令创建一个名为 config.tar 的压缩配置文件。定制 JumpStart 配置文件位于 /jumpstart 目录中。

实例 24-6 创建压缩的配置文件

- # cd /jumpstart
- # tar -cvf config.tar *
- a profile 1K
- a rules 1K
- a rules.ok 1K
- a sysidcfg 1K

创建磁盘配置文件

本节说明如何创建单磁盘和多磁盘配置文件。磁盘配置文件使您能够从单个系统中使用 pfinstall (1M) 针对不同的磁盘配置测试配置文件。

▼ SPARC: 创建磁盘配置文件

- 1. 找到包含要测试的磁盘的 SPARC 系统。
- 2. 成为超级用户。
- 3. 将 prtvtoc(1M) 命令的输出重定向到一个文件以创建单磁盘配置文件。

prtvtoc /dev/rdsk/device_name>disk_config_file

系统磁盘的设备名称。device name 的形式必须是 /dev/rdsk/device_name

cwtxdy s2 或 cxd ys2。

disk_config_file

磁盘配置文件的名称。

- 4. 确定是否在多个磁盘上测试 Solaris 软件的安装。
 - 如果否,则停止。操作完成。
 - 如果是,并置单磁盘配置文件并将输出保存到一个新文件中。
 - # cat disk_file1 disk_file2>multi_disk_config

此新文件即成为多磁盘配置文件,如下面的实例所示:

cat 104 disk2 104 disk3 104 disk5>multi disk test

- 5. 确定磁盘设备名称中的目标号码在前一个步骤中创建的多磁盘配置文件中是否唯一。
 - 如果是,则停止。操作完成。
 - 如果否,使用文本编辑器打开此文件并使目标号码在磁盘设备名称中是唯一的。 例如, 假设对于不同的磁盘设备名称, 此文件包含同一目标号码 to, 如下所示:
 - * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
 - * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map 将第二个目标号码更改为 t2, 如下所示:
 - * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
 - * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map

SPARC: 磁盘配置文件实例

下面的实例显示如何在具有 104~MB 字节磁盘的>SPARC 系统中创建单磁盘配置文件 104_test 。

实例 24-7 SPARC: 创建磁盘配置文件

将 prtvtoc 命令的输出重定向到名为 104 test 的单磁盘配置文件:

prtvtoc /dev/rdsk/c0t3d0s2>104 test

104 test 文件的内容与下面的内容相似:

- * /dev/rdsk/c0t3d0s2 partition map
- * Dimensions:
- * 512 bytes/sector
- * 72 sectors/track
 - 14 tracks/cylinder
- 1008 sectors/cylinder
- * 2038 cylinders* 2036 accessible cylinders
- * Flags:
- * 1: unmountable
- * 10: read-only

*

| * | | | | First | Sector | Last | |
|---|-----------|-----|-------|---------|---------|---------|-------------------------|
| * | Partition | Tag | Flags | Sector | Count | Sector | Mount Directory |
| | 1 | 2 | 00 | 0 | 164304 | 164303 | / |
| | 2 | 5 | 00 | 0 | 2052288 | 2052287 | |
| | 3 | 0 | 00 | 164304 | 823536 | 987839 | /disk2/b298 |
| | 5 | 0 | 00 | 987840 | 614880 | 1602719 | /install/298/sparc/work |
| | 7 | 0 | 00 | 1602720 | 449568 | 2052287 | /space |

您已为基于 SPARC 的系统创建了磁盘配置文件。第 213 页"测试配置文件"包含关于使用磁盘配置文件测试配置文件的信息。

▼ x86: 创建磁盘配置文件

- 1. 找到包含要测试磁盘的基于 x86 的系统。
- 2. 成为超级用户。
- 3. 通过将 fdisk(1M) 命令的输出保存到文件中,来创建单磁盘配置文件的一部分。

fdisk -R -W disk_config_file -h /dev/rdsk/device_name

disk_config_file 磁盘配置文件的名称。

/dev/rdsk/device_name 整个磁盘的 fdisk 布局的设备名称。device_name 的

形式必须是 cwtxdyp0 或 cxdyp0。

- 4. 将 prtvtoc(1M) 命令的输出附加到磁盘配置文件:
 - # prtvtoc /dev/rdsk/device_name >>disk_config

/dev/rdsk/device_name 系统磁盘的设备名称。device_name 的形式必须是

cwtxdy s2 或 cxd ys2。

disk_config

磁盘配置文件的名称。

- 5. 确定是否在多个磁盘上测试 Solaris 软件的安装。
 - 如果否,则停止。操作完成。
 - 如果是,并置单磁盘配置文件并将输出保存到一个新文件中。
 - # cat disk_file1 disk_file2>multi_disk_config

此新文件即成为多磁盘配置文件,如下面的实例所示:

cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5>multi_disk_test

- 6. 确定磁盘设备名称中的目标号码在前一个步骤中创建的多磁盘配置文件中是否唯一。
 - 如果是,则停止。操作完成。
 - 如果否,用文本编辑器打开该文件并使目标号码唯一。 例如,假设对于不同的磁盘设备名称,此文件包含同一目标号码 to,如下所示:
 - * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map

. . .

* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map

将第二个目标号码更改为 t2, 如下所示:

- * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
 - . .
- * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map

x86: 磁盘配置文件实例

下面的实例显示如何在具有 500~MB 磁盘的 x86~系统中创建单磁盘配置文件 500~test。

实例 24-8 x86: 创建磁盘配置文件

首先,将 fdisk 命令的输出保存到名为 500 test 的文件中:

fdisk -R -W 500 test -h /dev/rdsk/c0t0d0p0

500 test 文件如下所示:

- * /dev/rdsk/c0t0d0p0 default fdisk table
- * Dimensions:
- * 512 bytes/sector

230 Solaris 9 12/03 安装指南 • 2003 年 12 月

实例 24-8 x86: 创建磁盘配置文件 (续下)

```
94 sectors/track
     15 tracks/cylinder
   1455 cylinders
  HBA Dimensions:
    512 bytes/sector
     94 sectors/track
     15 tracks/cylinder
    1455 cylinders
* systid:
* 1: DOSOS12
* 2:
       PCIXOS
* 4: DOSOS16
       EXTDOS
* 5:
       DOSBIG
 6:
  86: DOSDATA
  98:
       OTHEROS
* 99:
       UNIXOS
* 130: SUNIXOS
* Id Act Bhead Bsect Bcyl Ehead Esect Ecyl Rsect Numsect
130 128 44 3
                   0 46 30 1001 1410
             第二步,将 prtvtoc 命令的输出附加到 500 test 文件:
             # prtvtoc /dev/rdsk/c0t0d0s2>>500_test
             现在, 500 test 文件是一个完整的磁盘配置文件:
* /dev/rdsk/c0t0d0p0 default fdisk table
* Dimensions:
    512 bytes/sector
     94 sectors/track
     15 tracks/cylinder
   1455 cylinders
  HBA Dimensions:
    512 bytes/sector
     94 sectors/track
     15 tracks/cylinder
   1455 cylinders
* systid:
       DOSOS12
* 1:
 2:
       PCIXOS
       DOSOS16
  4:
* 5:
       EXTDOS
* 6:
       DOSBIG
* 86: DOSDATA
* 98: OTHEROS
* 99: UNIXOS
```

实例 24-8 x86: 创建磁盘配置文件 (续下)

```
* 130: SUNIXOS
* Id Act Bhead Bsect Bcyl Ehead Esec Ecyl Rsect Numsect
130 128 44 3 0 46 30 1001 1410 2050140
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map
* Dimensions:
    512 bytes/sector
      94 sectors/track
      15 tracks/cylinder
    1110 sectors/cylinder
    1454 cylinders
    1452 accessible cylinders
* Flags:
  1: unmountable
* 10: read-only
```

| * | | | | First | Sector | Last | | |
|---|-----------|-----|-------|--------|---------|---------|-----------------|---|
| * | Partition | Tag | Flags | Sector | Count | Sector | Mount Directory | 7 |
| | 2 | 5 | 01 | 1410 | 2045910 | 2047319 | | |
| | 7 | 6 | 00 | 4230 | 2043090 | 2047319 | /space | |
| | 8 | 1 | 01 | 0 | 1410 | 1409 | | |
| | 9 | 9 | 01 | 1410 | 2820 | 422987 | | |

您已为基于 x86 的系统创建了磁盘配置文件。第 213 页"测试配置文件"包含关于使用 磁盘配置文件测试配置文件的信息。

使用站点特定的安装程序

您也可以使用开始脚本和结束脚本创建自己的安装程序来安装 Solaris 软件。

当您在配置文件字段中使用减号 (-) 时,开始脚本和结束脚本(而不是配置文件和 Solaris suninstall 程序)控制 Solaris 软件在系统上的安装方式。

例如,如果下面的规则匹配系统,则 x install.beg 开始脚本和 x_install.fin 结束脚本将 Solaris 软件安装在名为 clover 的系统上:

hostname clover x_install.beg - x_install.fin

第 25 章

创建定制规则和探测关键字(任务)

本章提供创建您自己的定制规则和探测关键字的信息和过程。

- 第 233 页 "探测关键字"
- 第234页"创建 custom probes 文件"
- 第 236 页 "验证 custom probes 文件"

探测关键字

要理解什么是探测关键字,首先需要回顾一下什么是规则关键字。规则关键字是一个预定义的词法单元或单词,它说明一般的系统属性,如主机名 hostname 或内存大小memsize。规则关键字和它们的关联值使您能够将一个具有相同属性的系统与一个配置文件匹配。这种系统属性的匹配定义了如何在组中的每个系统上安装 Solaris 软件。

在开始脚本和结束脚本中使用的定制 JumpStart 环境变量是根据需要进行设置的。例如,只有使用了 installed 规则关键字之后,有关系统上已安装的操作系统的信息在 SI INSTALLED 中才可用。

在某些情况下,出于匹配系统和运行配置文件以外的目的,您可能需要在开始脚本或结束脚本中提取同样的信息。探测关键字提供了解决方法。探测关键字提取属性信息并消除了设置匹配条件和运行配置文件的需要。

有关探测关键字和值的列表,请参见第 287 页"探测关键字和值"。

创建 custom probes 文件

如果第 257 页"规则关键字和值"和第 287 页"探测关键字和值"中说明的规则和探测 关键字的精确度不能满足您的需要,您可以通过创建 custom probes 文件来定义自己 的定制规则或探测关键字。

custom probes 文件是一个 Bourne shell 脚本,它包含两种函数。您必须将 custom probes 文件保存在保存了 rules 文件的同一 JumpStart 目录中。您可以在 custom probes 文件中定义的两种函数如下:

- 探测函数 收集您需要的信息或进行实际的工作并设置您定义的相应 SI 环境变 量。探测函数成为探测关键字。
- 比较函数 调用相应的探测函数,比较探测函数的输出,如果关键字匹配则返回 0, 如果关键字不匹配则返回1。比较函数成为规则关键字。

custom probes 文件的语法

custom probes 文件可以包含任何有效的 Bourne shell 命令、变量或算法。

注意: 您可以在 custom probes 文件中定义需要单个变量的探测函数和比较函数。当 您在 rules 文件中使用相应的定制探测关键字时,关键字后面的变量将被解释(为

当您在 rules 文件中使用相应的定制规则关键字时,该变量在关键字之后被解释为起 始,在下一个 && 或开始脚本(以先出现的为准)之前被解释为终止。

custom probes 文件必须符合以下要求:

- 具有名称 custom probes
- 将 root 作为它的属主
- 是可执行文件并将权限设置为 755
- 包含至少一个探测函数和一个相应的比较函数

为提高明确性和改善结构,请首先在文件的顶部定义所有的探测函数,后跟所有的比较 函数。

custom probes 中的函数名称的语法

探测函数的名称必须以 probe 开头。比较函数的名称必须以 cmp 开头。

以 probe_ 开头的函数定义新的探测关键字。例如,函数 probe_tcx 定义新的探测关键字 tcx。以 cmp_ 开头的函数定义新的规则关键字。例如,cmp_tcx 定义新的规则关键字 tcx。

▼ 创建 custom_probes 文件

- 1. 使用文本编辑器创建 Bourne shell 脚本文本文件。将该文件命名为 custom probes。
- 2. 在 custom probes 文本文件中,定义您的探测函数和比较函数。

注意:您可以在 custom_probes 文件中定义需要变量的探测函数和比较函数。当您在 rules 文件中使用相应的定制探测关键字时,关键字后面的变量将依次被解释(为 \$1、\$2 ... 以此类推)。

当您在 rules 文件中使用相应的定制规则关键字时,关键字之后和下一个 && 或开始脚本(以先出现的为准)之前的变量被依次解释。

- 3. 将 custom probes 文件保存在 JumpStart 目录中的 rules 文件旁边。
- 4. 确保 root 拥有 rules 文件,并且权限设置为 644。

custom_probes 文件和关键字的实例

在以下目录中可以找到探测函数和比较函数的其它实例:

- /usr/sbin/install.d/chkprobe(在安装了 Solaris 软件的系统上)
- /Solaris_9/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/chkprobe (在 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 上)

下面的 custom probes 文件包含测试 TCX 图形卡是否存在的探测函数和比较函数。

实例 25-1 custom_probes 文件

```
#!/bin/sh
#
# custom_probe script to test for the presence of a TCX graphics card.
#
# PROBE FUNCTIONS
#
probe_tcx() {
   SI_TCX='modinfo | grep tcx | nawk '{print $6}''
   export SI_TCX
```

(续下) 实例 25-1 custom probes 文件

```
# COMPARISON FUNCTIONS
cmp_tcx() {
 probe_tcx
  if [ "X${SI TCX}" = "X${1}" ]; then
     return 0
  else
     return 1
 fi
}
```

下面的实例 rules 文件显示如何使用前面的实例中定义的探测关键字 tcx。如果 TCX 图形卡已安装并在系统中被找到,则运行 profile tcx。否则,运行 profile。

注意:始终将探测关键字放在 rules 文件的开头或接近开头的位置,以确保能够在其它 可能依赖这些探测关键字的规则关键字之前读取和运行这些关键字。

实例 25-2 定制在 rules 文件中使用的探测关键字

```
probe tcx
             profile tcx
tcx tcx -
any
    any - profile
```

验证 custom_probes 文件

在使用配置文件(rules 和 custom probes 文件)之前,必须先运行 check 脚本来 验证是否已正确安装了这些文件。如果所有的配置文件、规则以及探测函数和比较函数 均已正确安装,则创建 rules.ok 和 custom probes.ok 文件。表 25-1 说明了 check 脚本所进行的操作。

表 25-1 使用 check 脚本时发生的事情

| 阶段 | 说明 |
|----|----------------------------|
| 1 | check 搜索 custom_probes 文件。 |

| 阶段 | 说明 |
|----|---|
| 2 | 如果该文件存在,则 check 从 custom_probes 文件创建 custom_probes.ok 文件,删除所有的注释行和空白行,并保留所有的 Bourne shell 命令、变量和算法。然后,check 在结尾添加以下注释行: |

▼ 验证 custom probes 文件

1. 验证 check 脚本是否位于 JumpStart 目录中。

version=2 checksum=num

注意: check 脚本位于 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 上的 Solaris 9/Misc/jumpstart sample 目录中。

- 2. 更改到 JumpStart 目录。
- 3. 运行 check 脚本来验证 rules 和 custom probes 文件。
 - \$./check [-p path -r file_name]
 - -p path 使用来自平台的 Solaris 9 软件映像的 check 脚本而不是来自您使用的系统的 check 脚本来验证 custom_probes 文件。path 是本地磁盘上或已安装的 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 上的映像。

如果您的系统正在运行早期版本的 Solaris,则使用该选项可以运行最新版本的 check。

-r file_name 指定一个文件名(名称 custom_probes 除外)。通过使用 -r 选项,可以在将一组函数集成到 custom_probes 文件中之前验证这些函数的有效性。

当 check 脚本运行时,脚本报告 rules 和 custom_probes 文件和每个配置文件的有效性。如果没有遇到任何错误,则该脚本将报告:"定制 JumpStart 配置没有问题"并在 JumpStart 目录中创建 rules.ok 和 custom probes.ok 文件。

- 4. 确定 custom probes.ok 文件是否为可执行文件。
 - 如果是,请转到步骤5。
 - 如果不是,请键入以下命令:
 - # chmod +x custom probes
- 5. 确保 root 拥有 custom probes.ok 文件,并且权限设置为 755。

第 26 章

执行定制 JumpStart 安装(任务)

本章说明如何在基于 SPARC 或基于 x86 的系统上执行定制 JumpStart 安装。您需要在 要安装 Solaris 9 软件的系统上遵循这些过程。

- 第 242 页 "SPARC: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级"
- 第 244 页 "x86: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级"

SPARC: 执行定制 JumpStart 安装

SPARC: 任务图: 针对定制 JumpStart 安装设置系统

在定制 JumpStart 安装过程中,JumpStart 程序尝试使安装的系统与 rules.ok 文件中的规则相匹配。JumpStart 程序从第一条规则到最后一条规则通读这些规则。当安装的系统与规则中定义的所有系统属性一致时发生匹配。一旦系统匹配规则,JumpStart 程序即停止读取 rules.ok 文件,然后根据匹配规则的配置文件开始安装系统。

表 26-1 任务图:针对定制 JumpStart 安装设置系统

| 任务 | 说明 | 参考 |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|
| 检查系统是否受支持 | 检查 Solaris 9 环境中的系统支持硬件文档。 | 《Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide》 |
| 检查系统是否有足够的磁盘空间用于 Solaris 9 软件 | 验证是否已规划了足够的空间 在系统上安装 Solaris 软件。 | 第 5 章 |

表 26-1 任务图:针对定制 JumpStart 安装设置系统

| 任务 | 说明 | 参考 | |
|-----------------------------|---|--|--|
| (可选)预先配置系统配置信 息 | 可以使用 sysidcfg 文件或名称服务预先配置系统的安装信息。如果预先配置了系统信息,安装程序在安装过程中不会提示您提供这些信息。 | 第7章 | |
| 为定制 Jumpstart 安装准备系统 | 创建并验证 rules 文件和配置文件。 | 第 23 章 | |
| (可选)准备可选的定制 JumpStart 功能 | 如果使用了开始脚本、结束脚 本或其它可选功能,请准备这 些脚本或文件。 | 第 24 章和第 25 章 | |
| (可选)设置系统以通过网络 安装 | 要从远程 Solaris DVD 或 Solaris 软件 SPARC Platform Edition CD 映像安装系统,您 需要设置系统以从安装服务器 或引导服务器引导和安装。 | 第 12 章 | |
| (可选)准备 Solaris Flash 归档文件安装 | 在安装 Solaris Flash 归档文件 之前,需要执行特定的步骤。 | 第 240 页"准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件" | |
| 安装或升级 | 引导系统以便初始化安装或升 级。 | 第 242 页 "SPARC: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升 级" | |

准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件

可以为初始安装安装完全归档文件或为升级安装差别归档文件。使用定制 JumpStart 安 装方法或使用 Solaris Live Upgrade,可以在非使用中的引导环境中安装归档文件。

- 有关完全归档文件和差别归档文件的概述,请参见第 17 章。
- 有关使用 Solaris Live Upgrade 在非使用中的引导环境上安装归档文件的过程,请参 见第 361 页"使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)"。
- 1. 在安装服务器上,创建定制 JumpStart rules 文件。 有关创建定制 JumpStart 文件的详细说明,请参见第 23 章。
- 2. 在安装服务器上,创建定制 JumpStart 配置文件。

有关 Solaris Flash 归档文件配置文件的实例,请参见第 208 页"配置文件实例"。 在安装 Solaris Flash 归档文件时,表 28-2 中现有定制 JumpStart 关键字列表中唯一 有效的关键字如下:

表 26-2 Solaris Flash 归档文件关键字

| | 初始安装 | 差别归档文件 |
|-------------------------------------|------|--------|
| (必需) archive_location | Х | X |
| fdisk(仅适用于 x86) | X | X |
| filesys | X | |
| 注意:不能将关键字 filesys 的值设置为 auto。 | | |
| forced_deployment | | X |
| (必需) Install_type | X | X |
| local_customization | X | X |
| no_content_check | | X |
| no_master_check | | X |
| root_device | X | X |

- a. 将 install type 关键字的值设置为以下类型之一。
 - 对于完全归档文件安装,设置为 flash_install
 - 对于差别归档文件安装,设置为 flash update
- b. 使用 archive location 关键字来添加 Solaris Flash 归档文件的路径。

有关 archive_location 关键字的详细信息,请参见第 263 页 "archive_location 关键字"。

c. 指定文件系统配置。

Solaris Flash 归档文件提取过程不支持分区的自动布局。

- d. (可选)如果要在克隆系统上安装附加的 Solaris Flash 归档文件,请为要安装的每个归档文件添加一个 archive location 行。
- 3. 在安装服务器上,添加要与 Solaris Flash 归档文件一起安装的客户程序。

有关详细说明,请参见第 91 页"使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统"或 第 116 页"添加要使用 CD 映像从网络上安装的系统"。

4. 在克隆系统上执行定制 JumpStart 安装。

有关详细说明,请参见第 242 页 "SPARC: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级"。

SPARC: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级

- 1. 如果系统是网络的一部分,请确保已将以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系 统上。
- 2. 如果安装的系统是通过 tip(1) 行连接的,请确保窗口显示至少为 80 列宽、24 行

要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty(1)命令。

- 3. 如果使用了系统的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 9 软件,请将 Solaris SPARC Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 放入驱动器。
- 4. 如果使用了配置文件软盘,请将此配置文件软盘插入系统的软盘驱动器。
- 5. 引导系统。
 - 如果系统是新的,刚从包装箱中拿出来,请打开系统。
 - 如果要安装或升级现有的系统,请关闭系统。在 ok 提示符后键入以下命令。

ok boot cdrom:net - install [url:ask] [dhcp] [nowin]

指定从 CD 或 DVD 引导。 cdrom

> 对于使用老式 EEPROM 的系统,请用 sd(0,6,2) 替换 cdrom 以从 系统的 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器引导。

net 指定从网络上的安装服务器引导。

指定定制 JumpStart 文件的位置。可以为位于以下位置的文件指定 url URL:

■ 本地硬盘

file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file

■ NFS 服务器

nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file

■ HTTP 服务器

http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/ compressed_config_file&proxy_info

如果将一个 sysidcfg 文件放置在压缩配置文件中,必须指定包含该 文件的服务器的 IP 地址,如以下实例所示:

http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar

如果将压缩配置文件保存在位于防火墙后面的 HTTP 服务器上,则在 引导过程中必须使用代理说明符。不需要为包含该文件的服务器指定 IP 地址。必须指定代理服务器的 IP 地址,如以下实例所示:

http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&proxy=131.141.6.151

ask 指定在系统引导并连接到网络后,安装程序提示您键入压缩配置文件 的位置。

如果您按回车键跳过了该提示,安装程序将以交互方式配置网络参数。然后,安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。如果您按回车键跳过了该提示,则 Solaris suninstall 程序开始运行。

dhcp 指定使用 DHCP 服务器获取引导系统所需的网络安装信息。

如果您没有指定使用 DHCP 服务器,则系统使用 /etc/bootparams 文件或名称服务 bootparams 数据库。

nowin 指定不启动 X 程序。您不需要使用 X 程序来执行定制 JumpStart 安 装,因此可以使用 nowin 选项来缩短安装时间。

QSPARC: 系统检查硬件和系统组件以及您的 SPARC 系统引导区。引导过程将持续几分钟。

- 6. 如果您没有预先配置 sysidcfg 文件中的系统信息,当提示时,请回答有关系统配置的问题。
- 7. 按照屏幕上的说明来安装软件。

当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后,系统将自动重新引导。 安装完成后,安装日志保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

x86: 执行定制 JumpStart 安装

x86: 任务图: 针对定制 JumpStart 安装设置系统

在定制 JumpStart 安装过程中,JumpStart 程序尝试使安装的系统与 rules.ok 文件中的规则相匹配。JumpStart 程序从第一条规则到最后一条规则通读这些规则。当安装的系统与规则中定义的所有系统属性一致时发生匹配。一旦系统匹配规则,JumpStart 程序即停止读取 rules.ok 文件,然后根据匹配规则的配置文件开始安装系统。

表 26-3 x86: 任务图: 针对定制 JumpStart 安装设置系统

| 任务 | 说明 | 参考 |
|-----------------------------------|--|--|
| 确定是否需要保留现有的操作 系统和用户数据 | 如果系统上的现有操作系统使用整个磁盘,则您必须保留现有操作系统以使其可以与Solaris 9 软件共存。这一决定确定了如何指定系统配置文件中的 fdisk(1M) 关键字。 | 第 273 页 "x86: fdisk 配置文件关键字" |
| 检查系统是否受支持 | 检查 Solaris 9 环境中的系统支持硬件文档。 | 硬件生产商文档 |
| 检查系统是否有足够的磁盘空 间用于 Solaris 9 软件 | 验证是否已规划了足够的空间 在系统上安装 Solaris 软件。 | 第5章 |
| (可选)预先配置系统配置信 息 | 可以使用 sysidcfg 文件或名称服务预先配置系统的安装信息。如果预先配置了系统信息,安装程序在安装过程中不会提示您提供这些信息。 | 第7章 |
| 为定制 Jumpstart 安装准备系 统 | 创建并验证 rules 文件和配置文件。 | 第 23 章 |
| (可选)准备可选的定制 JumpStart 功能 | 如果使用了 begin 脚本、 finish 脚本或其它可选功 能,请准备这些脚本或文件。 | 第 24 章和第 25 章 |
| (可选)设置系统以通过网络 安装 | 要从远程 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris 软件 x86 Platform Edition CD 映像安 装系统,您需要设置系统以从 安装服务器或引导服务器引导 和安装。 | 第 12 章 |
| 安装或升级 | 引导系统以便初始化安装或升 级。 | 第 244 页 "x86: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升 级" |

▼ x86: 使用定制 JumpStart 程序执行安装或升级

- 1. 如果系统是网络的一部分,请确保已将以太网连接器或类似的网络适配器连接到了系统上。
- 2. 如果要安装的系统是通过 ${\tt tip}(1)$ 行连接的,请确保窗口显示至少为 80 列宽、24 行 长。

要确定 tip 窗口的当前尺寸,请使用 stty(1)命令。

3. 如果使用配置文件软盘,请将此配置文件软盘插入系统的软盘驱动器。

注意:配置文件软盘中除配置文件信息外,还包含 Solaris Device Configuration Assistant 的副本。如果您使用 PXE 网络引导通过网络引导系统,则必须配置系统以使其从网络而不是从软盘引导。

- 4. 如果使用系统的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 9 软件,请将 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 放入驱动器。
- 5. 决定如何引导系统。
 - 如果从 Solaris DVD 或 Solaris 安装 CD 引导,请放入光盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
 - 如果从网络引导,请使用引导前执行环境 (PXE) 网络引导。系统必须支持 PXE。 使用系统的 BIOS 设置工具或网络适配器的配置设置工具将系统设置为使用 PXE。
 - 如果从软盘引导,请使用步骤 3 中插入到驱动器中的配置文件软盘,或将 Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘插入系统的软盘驱动器。

仅x86:可以通过以下方法将 Device Configuration Assistant 软件复制到软盘:

- 使用附录 I 中介绍的过程将软件从 Solaris *x86 Platform Edition* DVD 或 Solaris Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD 复制到软盘。
- 从 Solaris Developer Connection(其网址为 http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes)下载该 软件,并将其复制到软盘中。
- **6.** 如果系统关闭,请打开系统。如果系统已打开,请重新引导系统。 Device Configuration Assistant 将识别系统的设备。
- 7. 在"引导 Solaris"屏幕上,选择要从中引导系统的设备。选择 DVD、CD、Net 或 Disk。
- 8. 出现提示时,执行以下操作之一:

选择要执行的安装类型:

- 1 Solaris 交互
- 2 定制 JumpStart

输入选择的数字,然后按 <ENTER> 键。

如果输入其它内容或等待 30 秒,则会启动交互安装程序。 要选择定制 JumpStart 方法,请执行以下操作之一: 注意:如果 30 秒钟内您没有键入 2 或键入引导命令,则启动 Solaris suninstall 程 序。可以在命令行中键入任何键来停止计时器。

- 键入 2 并按 Enter 键。
- 要指定定制 JumpStart 配置文件的位置,请键入以下命令:

b install [url:ask] [dhcp] [nowin]

指定定制 JumpStart 文件的位置。可以为位于以下位置的文件指定 url URL:

■ 本地硬盘

file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file

■ NFS 服务器

nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file

■ HTTP 服务器

http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/ compressed_config_file&proxy_info

如果将一个 sysidcfg 文件放置在压缩配置文件中,必须指定包含该 文件的服务器的 IP 地址,如以下实例所示:

http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar

如果将压缩配置文件保存在位于防火墙后面的 HTTP 服务器上,则在 引导过程中必须使用代理说明符。不需要为包含该文件的服务器指定 IP 地址。必须指定代理服务器的 IP 地址,如以下实例所示:

http://www.shadow.com/jumpstart/ config.tar&proxy=131.141.6.151

指定在系统引导并连接到网络后、安装程序提示您键入压缩配置文件 ask 的位置。

> 如果您按回车键跳过了该提示,安装程序将以交互方式配置网络参 数。然后,安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。如果您按回车 键跳过了该提示,则 Solaris suninstall 程序开始运行。

指定使用 DHCP 服务器获取引导系统所需的网络安装信息。 dhcp

> 如果您没有指定使用 DHCP 服务器,则系统使用 /etc/bootparams 文件或名称服务 bootparams 数据库。

指定不启动 X 程序。您不需要使用 X 程序来执行定制 JumpStart 安 nowin 装,因此可以使用 nowin 选项来缩短安装时间。

9. 如果您没有预先配置 sysidcfg 文件中的系统信息,当提示时,请回答有关系统配 置的问题。

10. 按照屏幕上的说明来安装软件。

当 JumpStart 程序完成 Solaris 软件的安装后,系统将自动重新引导。 安装完成后,安装日志保存在文件中。您可以在以下目录中找到安装日志:

- /var/sadm/system/logs
- /var/sadm/install/logs

第 27 章

使用定制 JumpStart 进行安装(示例)

本章提供了使用定制 JumpStart 安装方式在基于 SPARC 和基于 x86 的系统上设置和安装 Solaris 软件的实例。

- 第 249 页"站点安装样例"
- 第250页"创建安装服务器"
- 第 252 页 "x86: 创建市场营销系统的引导服务器"
- 第 252 页"创建 JumpStart 目录"
- 第 253 页 "共享 JumpStart 目录"
- 第 253 页 "SPARC: 创建工程设计组的配置文件"
- 第 253 页 "x86: 创建市场营销组的配置文件"
- 第 254 页 "更新 rules 文件"
- 第 254 页 "验证 rules 文件"
- 第 255 页 "SPARC: 将工程设计系统设置为从网络安装"
- 第 255 页 "x86: 将市场营销系统设置为从网络安装"
- 第 256 页 "SPARC: 引导工程设计系统并安装 Solaris 9 软件"
- 第 256 页 "x86: 引导市场营销系统并安装 Solaris 9 软件"

站点安装样例

图形 27-1 显示了此实例的站点安装。

工程设计组子网 服务器 1 (安装/引导服务器) 市场营销组子网 服务器 2 (引导服务器)

图形 27-1 样例站点安装

在此样例站点上,条件如下:

- SPARC:工程设计组位于它自己的子网上。该组使用 SPARCstation™ 系统进行软件 开发。
- x86:市场营销组位于它自己的子网上。该组使用基于 x86 的系统运行文字处理程序、电子表格和其它提高办公效率的工具。
- 该站点使用 NIS。系统的以太网地址、IP 地址和主机名已在 NIS 映射中进行了预先配置。该站点的子网掩码、日期和时间以及地理范围也已在 NIS 映射中进行了预先配置。

注意:市场营销系统的外围设备已在 sysidcfg 文件中进行了预先配置。

■ 工程设计系统和市场营销系统都将通过 Solaris 9 软件从网络安装。

创建安装服务器

由于这两个组都需要从网络安装 Solaris 9 软件,因此使用 server-1 作为这两个组的安装服务器。使用 setup_install_server(1M) 命令将映像复制到 server-1 本地磁盘(位于 /export/install 目录中)。从 Solaris 软件 CD 和 Solaris Languages CD 或从 Solaris DVD 复制映像。

必须将映像从磁盘复制到空目录中,在以下实例中为 sparc 9 和 x86 9 目录。

实例 27-1 SPARC: 复制 Solaris 9 CD

将 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 放入连接到 server-1 的 CD-ROM 驱动器, 然后键入以下命令:

```
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup install server /export/install/sparc_9
```

将 Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD 放入连接到 server-1 的 CD-ROM 驱动器, 然后键入以下命令:

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9
```

将 Solaris SPARC Platform Edition Languages CD 放入连接到 server-1 的 CD-ROM 驱动器,然后键入以下命令:

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/sparc_9
```

实例 27-2 x86: 复制 Solaris 9 CD

将 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 放入连接到 server-1 的 CD-ROM 驱动器, 然后键入以下命令:

```
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup install server /export/install/x86_9
```

将 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 放入连接到 server-1 的 CD-ROM 驱动器,然后键入以下命令:

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/x86_9
```

将 Solaris x86 Platform Edition Languages CD 放入连接到 server-1 的 CD-ROM 驱动器,然后键入以下命令:

```
server-1# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_to_install_server /export/install/x86_9
```

实例 27-3 SPARC: 复制 Solaris 9 DVD

将 Solaris SPARC Platform Edition DVD 放入连接到 server-1 的 DVD-ROM 驱动器, 然后键入以下命令:

```
server-1# mkdir -p /export/install/sparc_9
server-1# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup_install_server /export/install/sparc_9
```

实例 **27–4** x86: 复制 Solaris 9 DVD

将 Solaris x86 Platform Edition DVD 放入连接到 server-1 的 DVD-ROM 驱动器, 然后键入以下命令:

```
server-1# mkdir -p /export/install/x86_9
server-1# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-1# ./setup install server /export/install/x86_9
```

x86: 创建市场营销系统的引导服务器

系统无法从不同子网上的安装服务器进行引导,因此使用 server-2 作为市场营销组子网上的引导服务器。使用 setup_install_server(1M) 命令将引导软件从 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 复制到 server-2 本地磁盘(位于 /export/boot 目录中)。

如果将 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 放入连接到 server-2 的 CD-ROM 驱动器,请键入以下命令:

```
server-2# cd /CD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup install server -b /export/boot
```

如果将 Solaris *x86 Platform Edition* DVD 放入连接到 server-2 的 DVD-ROM 驱动器中,请键入以下命令:

```
server-2# cd /DVD_mount_point/Solaris_9/Tools
server-2# ./setup_install_server -b /export/boot
```

在 setup_install_server 命令中,-b指定 setup_install_server 要将引导信 息复制到名为 /export/boot 的目录中。

创建 JumpStart 目录

您已经设置了安装服务器和引导服务器,现在请在 server-1 上创建一个 JumpStart 目录。您可以使用网络上的任何系统。此目录保存 Solaris 软件的定制 JumpStart 安装所需要的文件。设置此目录的方法是从 Solaris DVD 映像或从已复制到 /export/install的 Solaris Software 1 of 2 CD 映像复制示例目录:

```
server-1# mkdir /jumpstart
server-1# cp -r /export/install/sparc 9/Solaris 9/Misc/jumpstart sample /jumpstart
```

共享 JumpStart 目录

为使网络上的系统可以访问 rules 文件和配置文件,需要共享 /jumpstart 目录。要 启用目录共享,请将以下行添加到 /etc/dfs/dfstab 文件:

share -F nfs -o ro, anon=0 /jumpstart

然后,在命令行上键入 shareall 命令:

server-1# shareall

SPARC: 创建工程设计组的配置文件

对于工程设计系统,在 /jumpstart 目录中创建一个名为 eng_prof 的文件。 eng_prof 文件包含以下各项,这些项定义了要安装在工程设计组中的系统上的 Solaris 9 软件:

install_type initial_install1
system_type standalone2
partitioning default3
cluster SUNWCprog4
filesys any 512 swap5

- 1. 指定该安装将被视为初始安装而不是升级。
- 2. 指定工程设计系统属于独立系统。
- 3. 指定 JumpStart 软件使用缺省的磁盘分区在工程设计系统上安装 Solaris 软件。
- 4. 指定将安装开发者系统支持软件组。
- 5. 指定工程设计组中的每个系统都将有 512 MB 的交换空间。

x86: 创建市场营销组的配置文件

对于市场营销系统,在 / jumpstart 目录中创建一个名为 marketing_prof 的文件。marketing_prof 文件包含以下各项,这些项定义了要安装在市场营销组中的系统上的 Solaris 9 软件:

install_type initial_install¹
system_type standalone²
partitioning default³
cluster SUNWCuser⁴
package SUNWaudio⁵

- 1. 指定该安装将被视为初始安装而不是升级。
- 2. 指定市场营销系统属于独立系统。
- 3. 指定 JumpStart 软件将使用缺省的磁盘分区在市场营销系统上安装 Solaris。
- 4. 指定将安装最终用户 Solaris 软件组。
- 5. 指定音频演示教程软件包将被添加到每个系统。

更新 rules 文件

现在您必须向 rules 文件添加规则。Solaris suninstall 程序使用这些规则在定制 JumpStart 安装过程中为每个系统选择正确的安装(配置文件)。

在该站点上,每个部门都位于它自己的**子网**上并有它自己的网络地址。工程设计部位于 子网 255.222.43.0 上。市场营销部位于 255.222.44.0 上。您可以使用这些信息来控制如 何使用 Solaris 9 软件安装工程设计系统和市场营销系统。在 /jumpstart 目录中,编 辑 rules 文件, 删除所有的实例规则并将以下行添加到该文件中:

```
network 255.222.43.0 - eng_prof -
network 255.222.44.0 - marketing prof -
```

基本上,这些规则说明 255.222.43.0 网络上的系统将通过使用 eng prof 配置文件同 Solaris 9 软件一起安装。而 255.222.44.0 网络上的系统将通过使用 marketing prof 配置文件同 Solaris 9 软件一起安装。

注意: 您可以使用这些示例规则,用网络地址标识分别通过使用 eng prof 和 marketing prof 与 Solaris 9 软件一起安装的系统。您还可以使用主机名、内存大小 或模型类型作为规则关键字。表 28-1 包含您可以在 rules 文件中使用的关键字的完整 列表。

验证 rules 文件

设置完 rules 和配置文件后,请运行 check 脚本来检验这些文件是否正确。

server-1# cd /jumpstart server-1# ./check

如果 check 脚本没有找到任何错误,该脚本将创建 rules.ok 文件。

SPARC: 将工程设计系统设置为从网络安装

设置完 /jumpstart 目录和文件后,在安装服务器 server-1 上使用 add_install_client 命令将工程设计系统设置为从安装服务器安装 Solaris 9 软件。server-1 也是工程设计组的子网的引导服务器。

```
server-1# cd /export/install/sparc_9/Solaris_9/Tools
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng1 sun4u
server-1# ./add_install_client -c server-1:/jumpstart host-eng2 sun4u
```

在 add_install_client 命令中,所使用的选项的含义如下:

-c 指定服务器 (server-1) 和 JumpStart 目录的路径 (/jumpstart)。

host-eng1 工程设计组中的某个系统的名称。 host-eng2 工程设计组中的另一个系统的名称。

sun4u 指定将 server-1 用作安装服务器的系统的平台组。该平台组是面向

Ultra 5 系统的。

x86: 将市场营销系统设置为从网络安装

接下来,在引导服务器 (server-2) 上使用 add_install_client 命令。该命令将市场营销系统设置为从引导服务器引导并从安装服务器 (server-1) 安装 Solaris 9 软件:

```
server-2# cd /marketing/boot-dir/Solaris_9/Tools
server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \-c server-
1:/jumpstart host-mkt1 i86pc
server-2# ./add_install_client -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart host-mkt2 i86pc
server-2# ./add_install_client -d -s server-1:/export/install/x86_9 \
-c server-1:/jumpstart SUNW.i86pc i86pc
```

在 add_install_client 命令中,所使用的选项的含义如下:

- -d 指定客户机使用 DHCP 来获取网络安装参数。此选项对使用 PXE 网络引导从网络引导的客户机是必需的。对于不使用 PXE 网络引导的网络引导客户机,-d 是可选的。
- -s 指定安装服务器 (server-1) 和 Solaris 9 软件的路径 (/export/install/x86_9)。
- -c 指定服务器 (server-1) 和 JumpStart 目录的路径 (/jumpstart)。

市场营销组中的某个系统的名称。 host-mkt1

市场营销组中的另一个系统的名称。 host-mkt2

SUNW.i86pc 用于所有 Solaris x86 客户机的 DHCP 类名称。如果希望用一个命令来

配置所有的 Solaris x86 DHCP 客户机,请使用此类名称。

指定使用该引导服务器的系统的平台组。平台名称代表基于 x86 的系 i86pc

统。

SPARC: 引导工程设计系统并安装 Solaris 9软件

设置了服务器和文件后, 您可以在每个系统出现 ok (PROM) 提示符时使用以下 boot 命令来引导工程设计系统:

ok boot net - install

Solaris 操作环境会自动安装到工程设计组的系统上。

x86: 引导市场营销系统并安装 Solaris 9 软件

可以使用以下方式之一引导系统:

- Solaris Software 1 of 2 *x86 Platform Edition* CD
- Solaris *x86 Platform Edition* DVD
- 使用 PXE 网络引导的网络
- 配置文件软盘
- Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘

Solaris 9 会自动安装到市场营销组的系统上。

第 28 章

定制 JumpStart (参考)

本章列出您可以在 rules 文件、配置文件、开始脚本和结束脚本中使用的关键字和

- 第 257 页"规则关键字和值"
- 第 261 页"配置文件关键字和值"
- 第 285 页 "定制 JumpStart 环境变量" 第 287 页 "探测关键字和值"

规则关键字和值

表 28-1说明您可以在 rules 文件中使用的关键字和值。有关创建 rules 文件的详细说 明,请参见第 204 页"创建 rules 文件"。

表 28-1 规则关键字和值的说明

| 关键字 | 值 | 匹配项 |
|------|---|------------------------|
| any | 减号 (-) | 任意项。使用 any 关键字总会成功。 |
| arch | processor_type | 系统的处理器类型。 |
| | processor_type 的有效值如下: ■ SPARC: sparc ■ x86: i386 | uname -p 命令报告系统的处理器类型。 |

| 关键字 | 值 | 匹配项 |
|-------------|--|--|
| disksize | actual_disk_name size_range | 系统磁盘的名称和大小(以 MB 为单位)。 |
| | actual_disk_name - 磁盘名称,格式为 cxtydz,如 | 实例: |
| | c0t3d0 或 c0d0 或特殊字 rootdisk。如果使用 了 rootdisk,则按以下顺序确定要匹配的磁盘: | disksize c0t3d0 250-300 |
| | ■ SPARC:包含预先安装了引导映像的磁盘,是一个安装了出厂设置 JumpStart 的基于 SPARC的新系统。 | 在该实例中,JumpStart 程序尝试匹配名为 c0t3d0 的系统磁盘。该磁盘可以保存 250 MB 到 300 MB 的信息。 |
| | ■ c0t3d0s0 磁盘(如果该磁盘存在) ■ 按照内核探测顺序搜索到的第一个可用磁盘 | 实例: |
| | size_range - 磁盘的大小,必须指定为 MB 范围 (x - | disksize rootdisk 750-1000 |
| | Size_runge — 版 語可入力, 必须相足为 N ID 役回 $(x - x)$ 。 | 在该实例中,JumpStart 程序首先尝试匹配含有预先安装了引导映像的系统磁盘。接下来,如果 cot3doso 磁盘存在,JumpStart程序将尝试匹配该磁盘。最后,JumpStart程序尝试匹配第一个可保存 750 MB 到 1 GB 信息的可用磁盘。 |
| | | 注意: 计算 <i>size_range</i> 时,记住 1 MB 等于 1,048,576 字节。磁盘可能会宣称具有"535 MB"磁盘,但它实际可能只有 510 MB 的磁盘空间。由于 535,000,000 / 1,048,576 = 510,所以 JumpStart 程序将"535 MB"磁盘视为 510 MB 磁盘。"535 MB"磁盘不匹配等于 530–550 的 <i>size_range</i> 。 |
| domainname | actual_domain_name | 系统的域名,它控制名称服务确定信息的方 式。 |
| | | 如果已经安装了系统,domainname 命令 将报告系统的域名。 |
| hostaddress | actual_IP_address | 系统的 IP 地址。 |
| hostname | actual_host_name | 系统的主机名。 |
| | | 如果您已经安装了系统,uname -n 命令将 报告系统的主机名。 |

| 关键字 | 值 | 匹配项 |
|-----------|--|--|
| installed | slice version | 一个磁盘,它含有与特定版本的 Solaris 软件相对应的根 (/) 文件系统。 |
| | slice — 磁盘片名称,格式为 cwtxdysz,如 | |
| | c0t3d0s5,或特殊字 any 或 rootdisk。如果使 用了 any,JumpStart 程序将尝试按照内核探测顺 | 实例: |
| | 序来匹配所有的系统磁盘。如果使用了 | installed c0t3d0s1 Solaris_9 |
| | rootdisk,则按以下顺序确定要匹配的磁盘: ■ SPARC:包含预先安装了引导映像的磁盘,是 一个安装了出厂设置 JumpStart 的基于 SPARC 的新系统。 | 在该实例中,JumpStart 程序尝试匹配在 c0t3d0s1 上含有 Solaris 9 根 (/) 文件系统 的系统。 |
| | ■ c0t3d0s0 磁盘(如果该磁盘存在) ■ 按照内核探测顺序搜索到的第一个可用磁盘 | |
| | version — 版本名称或特殊字 any 或 upgrade。如果使用了 any,则会匹配任何 Solaris 或 SunOS 发行版。如果使用了 upgrade,则匹配任何可升级的 Solaris 2.6 或兼容的发行版。 | |
| | 如果 JumpStart 程序找到一个 Solaris 发行版但无法确定版本,则返回的版本为 SystemV。 | |
| karch | actual_platform_group | 系统的平台组。 |
| | 有效值为 sun4m、sun4u、i86pc 和 prep。 在《 <i>Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide</i> 》中提供 了若干系统及其相应平台组的列表。 | 如果已经安装了系统,arch -k 命令或 uname -m 命令将报告系统的平台组。 |
| memsize | physical_mem | 系统的物理内存大小(以 MB 为单位)。 |
| | 该值必须是 MB 值范围 x-x 或单个 MB 值。 | 实例: |
| | | memsize 64-128 |
| | | 该实例尝试匹配物理内存大小介于 64 MB 和 128 MB 之间的系统。 |
| | | 如果已经安装了系统,prtconf 命令输出的第2行将报告系统的物理内存大小。 |
| model | actual_platform_name | 系统的平台名称。有关有效平台名称的列表,请参见《Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide》。 |
| | | 要查找已安装的系统的平台名称,请使用 uname -i 命令或 prtconf 命令输出的第5行。 |
| | | 注意:如果 actual_platform_name 包含空格,则必须使用下划线 (_) 来代替空格。 |
| | | 实例: |
| | | SUNW,Sun_4_50 |

表 28-1 规则关键字和值的说明 (续下)

| 关键字 | 值 | 匹配项 |
|---------|---------------|---|
| network | network_num | 系统的网络号,由 JumpStart 程序通过在系统的 IP 地址和子网掩码之间执行逻辑"与"加以确定。 |
| | | 实例: |
| | | network 193.144.2.8 |
| | | 如果子网掩码是 255.255.255.0,则该实例尝试匹配 IP 地址为 193.144.2.8 的系统。 |
| osname | Solaris_x | 已经安装在系统上的某个版本的 Solaris 软件。 |
| | | 实例: |
| | | osname Solaris_9 |
| | | 在本例中,JumpStart 程序尝试匹配已经安装了 Solaris 9 操作环境的系统。 |
| probe | probe_keyword | 有效的探测关键字或有效的定制探测关键 字。 |
| | | 实例: |
| | | probe disks |
| | | 该实例按 SPARC 系统上的内核探测顺序返回系统磁盘的大小(以 MB 为单位),例如,c0t3d0s1 和 c0t4d0s0。JumpStart程序设置 SI_DISKLIST、SI_DISKSIZES、 SI_NUMDISKS 和SI_TOTALDISK 环境变量。 |
| | | 注意: probe 关键字是独特的,这是因为它不尝试匹配属性和运行配置文件。probe关键字返回一个值。因而,您不能使用probe 规则关键字指定开始脚本、配置文件和结束脚本。 |
| | | 第 25 章中说明了探测关键字。 |

表 28-1 规则关键字和值的说明 (续下)

| 关键字 | 值 | 匹配项 |
|-----------|----------------------|---|
| totaldisk | size_range | 系统上的总磁盘空间(以 MB 为单位)。总 磁盘空间包括连接到系统上的所有可操作磁 |
| | 该值必须指定为 MB 范围 (x-x)。 | 盛品工间已时走球到水 <u>机上的</u> が1月刊末下處 盘。 |
| | | 实例: |
| | | totaldisk 300-500 |
| | | 在本例中,JumpStart 程序尝试匹配总磁盘 空间在 300 MB 到 500 MB 之间的系统。 |
| | | 注意: 计算 <i>size_range</i> 时,务必记住 1 MB 等于 1,048,576 字节。磁盘可能会宣称具有"535 MB"磁盘,但它实际可能只有 510 MB 的磁盘空间。由于 535,000,000 / 1,048,576 = 510,所以 JumpStart 程序将"535 MB"磁盘视为 510 MB 磁盘。"535 MB"磁盘不匹配等于 530–550 的 <i>size_range。</i> |

配置文件关键字和值

本节说明可在配置文件中使用的配置文件关键字和值。有关创建配置文件的详细说明,请参见第 207 页"创建配置文件"。

配置文件关键字一览

表 28-2 提供了一种根据安装方案来快速确定可使用哪些关键字的方法。除非在关键字说明中另有说明,否则该关键字只能用于初始安装选项。

表 28-2 配置文件关键字概述

| | 安装方案 | | | | |
|---|----------------|-------------------|--------|----|-----------------|
| 配置文件关键字 | 独立系统(非联网 的) | 独立系统(联网 的)或服务器 | OS 服务器 | 升级 | 重新分配磁盘空间 的升级 |
| archive_location (安装 Solaris Flash 归档文件) | 1 | 1 | | | |
| backup_media | | | | | ✓ |
| boot_device | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 28-2 配置文件关键字概述 (续下)

| | 安装方案 | | | | | |
|--|------------|---------------|--------|----|-----------------|--|
| 配置文件关键字 | 独立系统(非联网的) | 独立系统(联网的)或服务器 | OS 服务器 | 升级 | 重新分配磁盘空间 的升级 | |
| bootenv createbe | 1 | ✓ | 1 | | | |
| client_arch | | | 1 | | | |
| client_root | | | 1 | | | |
| client_swap | | | 1 | | | |
| cluster (添加软件组) | 1 | ✓ | 1 | | | |
| cluster(添加或删除群 集) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| dontuse | 1 | 1 | 1 | | | |
| fdisk (仅适用于 x86) | 1 | 1 | 1 | | | |
| filesys(安装远程文件系统) | | 1 | 1 | | | |
| filesys(创建本地文件系统) | 1 | 1 | 1 | | | |
| filesys(创建镜像文件系统) | 1 | 1 | 1 | | | |
| forced_deployment(安 装 Solaris Flash 差别归档文 件) | 1 | 1 | | | | |
| geo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| install_type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| layout_constraint | | | | | 1 | |
| local_customization (安装 Solaris Flash 归档文件) | ✓ | 1 | | | | |
| locale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| no_master_check(安装 Solaris Flash 差别归档文件) | 1 | 1 | | | | |
| no_content_check(安装 Solaris Flash 差别归档文件) | 1 | 1 | | | | |
| num_clients | | | 1 | | | |
| package | 1 | ✓ | 1 | 1 | 1 | |
| partitioning | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | | | - 1 | |

表 28-2 配置文件关键字概述 (续下)

| \mathcal{K} 20-2 m \mathbb{A} \mathbb{A} \mathbb{A} \mathbb{A} \mathbb{A} | (- / | | | | |
|---|-----------------|-------------------|--------|----|-----------------|
| | | 安装方案 | | | |
| 配置文件关键字 | 独立系统(非联网的) | 独立系统(联网 的)或服务器 | OS 服务器 | 升级 | 重新分配磁盘空间 的升级 |
| root_device | ✓ | ✓ | 1 | ✓ | ✓ |
| system_type | / | ✓ | 1 | | |
| usedisk | ✓ | 1 | 1 | | |

配置文件关键字说明和实例

archive location 关键字

archive_location retrieval_type location

retrieval_type 和 location 的值取决于 Solaris Flash 归档文件的存储位置。以下各节包含可用于 retrieval_type 和 location 的值以及如何使用 archive_location 关键字的实例。

- 第 263 页 "NFS 服务器"
- 第 264 页 "HTTP 或 HTTPS 服务器"
- 第 265 页 "FTP 服务器"
- 第 266 页 "本地磁带"
- 第 266 页 "本地设备"
- 第 267 页 "本地文件"

NFS 服务器

如果归档文件存储在 NFS 服务器上,则对 $archive_location$ 关键字使用以下语法。

archive_location nfs server_name:/path/filename retry n

server_name 存储归档文件的服务器的名称。

path 要从指定服务器检索的归档文件的位置。如果该路径含有 \$HOST,则

Solaris Flash 安装公用程序使用您正在安装的克隆系统的名称取代

\$HOST •

filename Solaris Flash 归档文件的名称。

retry n 可选的关键字。n 是 Solaris Flash 公用程序尝试装载归档文件的最大次

数。

实例:

archive location nfs golden:/archives/usrarchive

HTTP 或 HTTPS 服务器

如果归档文件存储在 HTTP 服务器上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。

archive_location http://server_name:port path/filename optional_keywords

如果归档文件存储在 HTTPS 服务器上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。

archive_location https://server_name:port path/filename optional_keywords

server_name 存储归档文件的服务器的名称。server_name 可以是一个端口号或

其端口号在运行时确定的 TCP 服务的名称。

port 可选的端口。如果不指定端口,则 Solaris Flash 安装公用程序使

用缺省 HTTP 端口号 80。

path 要从指定服务器检索的归档文件的位置。如果该路径含有

\$HOST,则 Solaris Flash 安装公用程序使用您正在安装的克隆系

统的名称取代 \$HOST。

filename Solaris Flash 归档文件的名称。

optional_keywords 在您从 HTTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件时可以指定的可

选关键字。

表 28-3 用于 archive_location http 的可选关键字

| 关键字 | 值定义 |
|-------------------------------|--|
| auth basic user_name password | 如果归档文件位于有口令保护的 HTTP 服务器上,则配置文件中必须包括访问 HTTP 服务器所需的用户名和口令。 |
| | 注意:在准备与定制 JumpStart 一起使用的配置文件中使用这种鉴别方法是很危险的。未经授权的用户有可能访问到包含口令的配置文件。 |
| timeout <i>min</i> | timeout 关键字使您能够以分钟为单位,指定在断开连接、重新打开连接以及从发生超时的点恢复之前,在未收到服务器中数据的情况下允许经过的最大时间长度。如果您将 timeout 值指定为 0(零),则不能重新打开该连接,因为该连接是不活动的。 |
| | 如果发生超时重新连接,则 Solaris Flash 安装公用程序尝试在归档文件中的上一个已知位置处恢复安装。如果 Solaris Flash 安装公用程序不能在上一个已知位置处恢复安装,则从归档文件的开头重新开始检索,并且放弃在超时之前检索到的数据。 |
| proxy host:port | proxy 关键字允许您指定代理主机和代理端口。您可以使用代理主机从防火墙的另一侧检索 Solaris Flash 归档文件。指定 proxy 关键字时必须提供一个代理端口。 |

实例:

archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5

auth basic user_name password 关键字实例:

archive_location http://silver/archives/usrarchive.flar timeout 5 user1 secret

FTP 服务器

如果归档文件存储在 FTP 服务器上,则对 archive_location 关键字使用以下语法。
archive location ftp://user_name:password@server_name:port path/filename_optional_keywords

| _location ftp://user_name:password@server_name:port path/filename optional_keywords | | | | |
|---|---|--|--|--|
| user_name:password | 在配置文件中访问 FTP 服务器所需的用户名和口令。 | | | |
| server_name | 存储归档文件的服务器的名称。server_name 可以是一个端口号或其端口号在运行时确定的 TCP 服务的名称。 | | | |
| port | A 是可选端口。如果不指定端口,则 Solaris Flash 安装公用程序使用缺省 FTP 端口号 21。 | | | |
| path | 要从指定服务器检索的归档文件的位置。如果该路径含有 \$HOST,则 Solaris Flash 安装公用程序使用您正在安装的克隆 系统的名称取代 \$HOST。 | | | |
| filename | Solaris Flash 归档文件的名称。 | | | |
| optional_keywords | 在从 FTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件时可以指定的可选 关键字。 | | | |

表 28-4 用于 archive_location ftp 的可选关键字

| 关键字 | 值定义 |
|-----------------|--|
| timeout min | timeout 关键字使您能够以分钟为单位,指定在断开连接、重新打开连接以及从发生超时的点恢复之前,在未收到 FTP 服务器中数据的情况下允许经过的最大时间长度。如果您将 timeout 值指定为 0(零),则不能重新打开该连接,因为该连接是不活动的。 |
| | 如果发生超时重新连接,则 Solaris Flash 安装公用程序尝试在归档文件中的上一个已知位置处恢复安装。如果 Solaris Flash 安装公用程序不能在上一个已知位置处恢复安装,则从归档文件的开头重新开始检索,并且放弃在超时之前检索到的数据。 |
| proxy host:port | proxy 关键字允许您指定代理主机和代理端口。您可以使用代理主机从防火墙的 另一侧检索 Solaris Flash 归档文件。指定 proxy 关键字时必须提供一个代理端 口。 |

实例:

archive_location ftp://user1:secret@silver/archives/usrarchive.flar timeout 5

本地磁带

如果归档文件存储在磁带上,则对 archive location 关键字使用以下语法。

archive location local tape device position

device 存储 Solaris Flash 归档文件的磁带机的名称。如果设备名称是标准路径,则

Solaris Flash 安装公用程序从设备节点的路径检索归档文件。如果设备名称不是标准路径,则 Solaris Flash 安装公用程序将 /dev/rmt/添加到该路径

中。

position 指定磁带机上存储归档文件的位置。如果您不提供位置,则 Solaris Flash 安

装公用程序从磁带机上的当前位置检索归档文件。通过指定 position, 您可以将开始脚本或 sysidcfg 文件放置于磁带机上归档文件前面的位置上。

实例:

archive location local tape /dev/rmt/0n 5

archive_location local_tape 0n 5

本地设备

如果将 Solaris Flash 归档文件存储在面向文件系统的、可随机访问的设备(如软盘或CD-ROM)上,则您可以从本地设备检索 Solaris Flash 归档文件。对于 archive location 关键字,使用以下语法。

注意:通过使用本地磁带语法,您可以从面向流的设备(如磁带)中检索归档文件。

archive location local device device path/filename file_system_type

device 存储 Solaris Flash 归档文件的驱动器的名称。如果设备名称是标准

路径,则直接装载该设备。如果设备名称不是标准路径,则 Solaris

Flash 安装公用程序将 /dev/dsk/添加到该路径中。

path Solaris Flash 归档文件的路径,相对于指定设备上的文件系统的根。

如果该路径含有 \$HOST,则 Solaris Flash 安装公用程序使用您正在

安装的克隆系统的名称取代 \$HOST。

filename Solaris Flash 归档文件的名称。

file_system_type 指定设备上文件系统的类型。如果您不提供文件系统类型,则

Solaris Flash 安装公用程序尝试安装 UFS 文件系统。如果 UFS 安装失败,则 Solaris Flash 安装公用程序尝试安装 HSFS 文件系统。

实例:

要从格式化为 UFS 文件系统的本地硬盘驱动器上检索归档文件,请使用以下命令:

archive location local device c0t0d0s0 /archives/\$HOST

要从含有 HSFS 文件系统的本地 CD-ROM 上检索归档文件,请使用以下命令:

archive_location local_device c0t0d0s0 /archives/usrarchive

本地文件

您可以检索作为本地文件存储在从中引导克隆系统的最小根文件系统中的归档文件。执行定制 JumpStart 安装时,从 CD-ROM 或基于 NFS 的最小根文件系统引导系统。安装软件从该最小根文件系统装入和运行。因而,存储在 CD-ROM 或基于 NFS 的最小根文件系统中的 Solaris Flash 归档文件可以作为本地文件访问。对于 archive_location 关键字,使用以下语法。

archive location local file path/filename

path 归档文件的位置。当从 Solaris 安装 CD 或者从 Solaris DVD 引导系统时,

路径必须可由系统作为本地文件访问。当从 Solaris 安装 CD 或者从 Solaris

DVD 引导系统时,系统不能访问 /net。

filename Solaris Flash 归档文件的名称。

实例:

archive location local file /archives/usrarchive

backup_media 配置文件关键字

 ${\tt backup_media}\ \textit{type path}$

注意: 当需要进行磁盘空间重新分配时,您只能将 backup media 用于升级选项。

如果在升级过程中由于磁盘空间不足而需要重新分配磁盘空间,backup_media 定义用于备份文件系统的介质。如果备份需要多个磁带或软盘,则在升级过程中会提示您插入磁带或软盘。

| 有效的 type 值 | 有效的 path 值 | 规格 |
|------------|------------|---|
| local_tape | /dev/rmt/n | 被升级的系统上的本地磁带机。path 必须是磁带机的字符(原始)设备路径。n 是磁带机的编号。 |

| | 有效的 path 值 | 规格 |
|-------------------|-----------------------------------|---|
| local_diskette | /dev/rdisketten | 被升级的系统上的本地软盘驱动器。path 必须是该软盘驱动器的字符(原始)设备路径。n 是软盘驱动器的编号。 |
| | | 用于备份的软盘必须已经格式化。 |
| local_filesystem | /dev/dsk/cwtxdysz /file_system | 被升级的系统上的本地文件系统。您不能指定将被升级更改的本地文件系统。path 可以是磁盘片的块设备路径。例如,/dev/dsk/cw txdysz 中的 tx 可能是不需要的。或者,path 可以是由/etc/vfstab 文件安装的文件系统的绝对路径。 |
| remote_filesystem | host : /file_system | 远程系统上的 NFS 文件系统。path 必须包含远程系统 host 的名称或 IP 地址以及 NFS 文件系统 file_system 的绝对路径。NFS 文件系统必须具有读/写访问权限。 |
| remote_system | user@host : / directory | 可通过远程 shell rsh 到达的远程系统上的目录。被升级的系统必须能够通过远程系统的.rhosts 文件访问该远程系统。path 必须包含远程系统的名称 host 和目录的绝对路径 directory。如果未指定用户登录 ID user,则缺省使用 root。 |

实例:

backup_media local_tape /dev/rmt/0

backup_media local_diskette /dev/rdiskette1

backup_media local_filesystem /dev/dsk/c0t3d0s4

backup_media local_filesystem /export

backup_media remote_filesystem system1:/export/temp

backup_media remote_system user1@system1:/export/temp

boot_device 配置文件关键字

boot_device device eeprom

boot_device 指定 JumpStart 程序安装根 (/) 文件系统的设备和系统的引导设备。

如果您没有在配置文件中指定 boot_device 关键字,则缺省情况下,将在安装过程中指定以下 boot_device 关键字: boot_device any update.

device - 使用以下值之一。

- SPARC: cwtxdysz 或 cxdysz JumpStart 程序放置根 (/) 文件系统的磁盘片,例 如 c0t0d0s0。
- x86: cwtxdy 或 cxd y JumpStart 程序放置根 (/) 文件系统的磁盘,例如 c0d0。
- existing JumpStart 程序将根 (/) 文件系统放在系统的现有引导设备上。
- any JumpStart 程序选择放置根 (/) 文件系统的位置。JumpStart 程序尝试使用系统的现有引导设备。如有必要,JumpStart 程序可能选择一个不同的引导设备。

eeprom – 选择更新或保存系统的 EEPROM。

SPARC:选择您是希望将系统的 EEPROM 更新到指定的引导设备,还是要将其保存到指定的引导设备。

x86: 必须指定 preserve 值。

- update JumpStart 程序将系统的 EEPROM 更新到指定的引导设备,以便已安装的系统自动从中引导。
- preserve 系统 EEPROM 中的引导设备值不更改。如果您指定了新的引导设备而没有更改系统的 EEPROM,则您需要手动更改系统的 EEPROM 以便它能够从新的引导设备自动引导。

注意: SPARC:在 SPARC 系统中,如果您修改了系统的当前引导设备,则 *eeprom* 值也允许您更新系统的 EEPROM。通过更新系统的 EEPROM,系统可以从新的引导设备自动引导。

实例:

boot device c0t0d0s2 update

注意:boot_device 必须匹配任何指定根(/)文件系统的 filesys 关键字和 root device 关键字(如果指定)。

bootenv createbe 配置文件关键字

bootenv createbe bename new_BE_name filesystem $mountpoint:device:fs_options$ [filesystem...]

bootenv createbe 使您能在安装操作环境的同时创建空的无效引导环境。至少,您必须创建根 (/) 文件系统。虽然正在创建文件系统,引导环境仍然为空。该无效的引导环境以后可总装 Solaris Flash 归档文件。引导环境安装归档文件后,可启动它,使其成为当前操作环境。下面列出了bename 和 filename 的值。

bename new_BE_name

bename 指定了要创建的新引导环境的名称。new_BE_name 不能超过 30 个字符;只能包括字母数字字符,并且不能包括多字节字符。 名称在系统中必须唯一。

filesystem mountpoint:device:fs_options

filesystem 确定将在新引导环境中创建的文件系统的类型和数目。必须定义至少一 个包含根(/)文件系统的片。文件系统可位于同一磁盘上或分布在多个磁盘上。

- mountpoint 可以是任何有效的安装点或表示交换片的 (连字符)。
- 第一次引导正在安装的操作环境时,device 必须可用。设备与 JumpStart 特殊存储 设备(例如 free)无关。 设备不能是 Solaris 卷管理器卷或 Veritas 卷管理器卷。 device 是磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz。
- fs_options 可以为以下字段之一:
 - ufs,表示 UFS 文件系统。
 - swap,表示交换文件系统。交换安装点必须为 (连字符)。

有关配置文件实例和使用此关键字的背景,请参阅下列文件:

- 有关配置文件的实例,请参阅实例 23-9。
- 有关使用创建、升级及启动无效引导环境的 Solaris Live Upgrade 的背景,请参阅 第29章。
- 有关使用 Solaris Flash 归档文件的背景信息,请参见第 16 章。

client arch 配置文件关键字

client arch karch_value ...

client arch 指定操作系统服务器将支持与该服务器所用平台组不同的平台组。如果 不在配置文件中指定 client arch,则任何使用该操作系统服务器的无盘客户机必须 包含与服务器相同的平台组。必须指定您希望操作系统服务器支持的每个平台组。

karch value 的有效值是 sun4m、 sun4u 和 i86pc。有关平台名称和各种系统的详细列 表,请参见《Solaris 9 Sun Hardware Guide》。

注意: 只有当 system type 被指定为 server 时,才可以使用 client arch。

client root 配置文件关键字

client root root_size

client root 定义要为每个客户机分配的根空间数量 root size(以 MB 为单位)。如 果不在服务器的配置文件中指定 client root,则安装软件将为每个客户机分配 15 MB 的根空间。客户机根区域的大小和 num clients 关键字组合使用以确定要为 /export/root 文件系统保留多大的空间。

注意: 只有当 system type 被指定为 server 时,才可以使用 client root。

client swap 配置文件关键字

client_swap swap_size

client_swap 定义要为每个无盘客户机分配的交换空间数量 $swap_size$ (以 MB 为单位)。如果不在配置文件中指定 client_swap,则缺省情况下,将分配 32 MB 的交换空间。

实例:

client_swap 64

该实例指定每个无盘客户机将具有 64 MB 的交换空间。

注意: 只有当 system type 被指定为 server 时,才可以使用 client swap。

确定 swap 大小的方式

如果配置文件不指定 swap 的大小,则 JumpStart 程序将根据系统的物理内存确定交换 空间的大小。表 28–5 显示在定制 JumpStart 安装过程中如何确定 swap 的大小。

表 28-5 确定 swap 大小

| 物理内存(以 MB 为单位) | 交换空间(以 MB 为单位) |
|-----------------------|----------------|
| 16–64 | 32 |
| 64–128 | 64 |
| 128–512 | 128 |
| 大于 512 | 256 |

JumpStart 程序使 swap 的大小不超过 swap 所在磁盘的百分之二十,除非该磁盘在安排了其它文件系统以后仍包含空闲空间。如果存在空闲空间,JumpStart 程序将空闲空间分配给 swap,并且如果可能,分配表 28-5 中显示的数量。

注意:物理内存和交换空间的总和必须最少为 32 MB。

cluster 配置文件关键字(添加软件组)

cluster group_name

cluster 指定要添加到系统的软件组。每个软件组的 group_name 列于下表中。

| 软件组 | group_name |
|-------------------------|------------|
| 核心系统支持软件组 | SUNWCreq |
| 最终用户 Solaris 软件组 | SUNWCuser |
| 开发者 Solaris 软件组 | SUNWCprog |
| 整个 Solaris 软件组 | SUNWCall |
| 整个 Solaris 软件组加上 OEM 支持 | SUNWCXall |

一个配置文件中只能指定一个软件组。软件组必须在其它 cluster 和 package 项之前 指定。如果不在配置文件中使用 cluster 指定软件组,则最终用户软件组 SUNWCuser 将被安装于系统上。

cluster 配置文件关键字(添加或删除群集)

cluster cluster_name add_delete_switch

注意: cluster (添加或删除群集) 可以与初始安装和升级选项一起使用。

cluster 指定是否在要安装到系统上的软件组中添加或删除群集。

cluster name 的格式必须是 SUNWCname。要查看有关群集及其名称的详细信息,请在已 安装的系统上启动 Admintool 并从"浏览"菜单中选择"软件"。

add_delete_switch 代表选项 add 或 delete。使用 add_delete_switch 指示是要添加,还 是要删除指定的群集。如果不指定 add_delete_switch,则缺省情况下使用 add。

在升级过程中使用 cluster (添加或删除群集) 时,将出现以下情况:

- 系统上已有的所有群集被自动升级。
- 如果指定 cluster_name add, 并且 cluster_name 未安装在系统上,则安装该群集。
- 如果指定 cluster_name delete,并且 cluster_name 已经安装在系统上,则在升级开 始之前删除该软件包。

dontuse 配置文件关键字

dontuse disk_name ...

缺省情况下,当指定 partitioning default 时,JumpStart 程序使用系统上的所有可操作磁盘。dontuse 指定您不希望 JumpStart 程序使用的一个或多个磁盘。 disk_name 必须以 cxtydz 或 cydz 的格式指定,例如 c0t0d0。

注意:不能在同一配置文件中同时指定 dontuse 关键字和 usedisk 关键字。

x86: fdisk 配置文件关键字

fdisk disk name 类型大小

fdisk 定义如何在基于 x86 的系统上设置 fdisk 分区。您可以多次指定 fdisk。当 fdisk 对基于 x86 的系统进行分区时,发生以下操作:

- 保留磁盘上的所有 fdisk 分区,除非通过将 size 值指定为 delete 或 0 来删除这些 具有 fdisk 关键字的分区。同时,如果将 size 设置为 all,则现有的所有 fdisk 分区都将被删除。
- 包含根 (/) 文件系统的 Solaris fdisk 分区始终被指定为磁盘上的活动分区。

仅x86:缺省情况下,系统从活动分区引导。

■ 如果没有在配置文件中指定 fdisk 关键字,则安装过程中将使用以下 fdisk 关键字:

fdisk all solaris maxfree

■ fdisk 项以它们在配置文件中的顺序被处理。

disk name - 使用以下值来指定要在何处创建或删除 fdisk 分区:

- cxtydz 或 cydz 特定磁盘,例如 c0t3d0。
- rootdisk 包含系统根磁盘(由 JumpStart 程序确定,如第 284 页"如何确定系统的根磁盘"中所述)的值的变量。
- all 所有选定的磁盘。

type - 使用以下值来指定要在特定磁盘上创建或删除的 fdisk 分区的类型:

- solaris Solaris fdisk 分区(SUNIXOS fdisk 类型)。
- dosprimary 主 DOS fdisk 分区的假名,不适用于为数据 DOS 扩展或保留的 fdisk 分区。当通过将 *size* 的值指定为 delete 来删除 fdisk 分区时,dosprimary 是 DOSHUGE、DOSOS12 和 DOSOS16 fdisk 类型的假名。创建 fdisk 分区时,dosprimary 是 DOSHUGE fdisk 分区的假名。
- *DDD* 整数 fdisk 分区。*DDD* 是介于 1 和 255(含 1 和 255)之间的值。

仅x86:只有当 size 为 delete 时,才能指定这个值。

■ 0xHH – 十六进制 fdisk 分区。HH 是介于 01 和 FF 之间的十六进制数。

仅x86:只有当 size 为 delete 时,才能指定这个值。

下表显示了用于某些 fdisk 类型的整数和十六进制数。

| fdisk 类型 | DDD | НН |
|----------|-----|----|
| DOSOS12 | 1 | 01 |
| PCIXOS | 2 | 02 |
| DOSOS16 | 4 | 04 |
| EXTDOS | 5 | 05 |
| DOSHUGE | 6 | 06 |
| DOSDATA | 86 | 56 |
| OTHEROS | 98 | 62 |
| UNIXOS | 99 | 63 |

size - 使用以下值之一:

- DDD 在指定磁盘上创建大小为 DDD 的 fdisk 分区(以 MB 为单位)。 DDD 必 须为整数,JumpStart 程序自动将其向上舍入为最接近的柱面界限。指定 0 与指定 delete 是相同的。
- all 在整个磁盘上创建 fdisk 分区。删除所有现有的 fdisk 分区。

仅x86: 只有当 type 为 solaris 时,才能指定 all 值。

maxfree - 在指定磁盘的最大连续可用空间上创建 fdisk 分区。如果磁盘上已存在 指定 type 的 fdisk 分区,则使用现有的 fdisk 分区,而不在磁盘上创建新的 fdisk 分区。

 $\mathbf{Qx86}$: 磁盘上必须包含至少一个未使用的 fdisk 分区。另外,磁盘必须有空闲空间,否则安装将失败。只有当 type 为 solaris 或 dosprimary 时,才能指定 maxfree 值。

■ delete - 将指定磁盘上的所有指定 type 的 fdisk 分区删除。

filesys 配置文件关键字(安装远程文件系统)

filesys server:path server_address mount_pt_name [mount_options]

通过将 filesys 和所列的值一起使用,JumpStart 程序将已安装的系统设置为在系统引导时自动安装远程文件系统。您可以多次指定 filesys。

实例:

filesys sherlock:/export/home/user2 - /home

server: - 远程文件系统所在的服务器的名称, 后跟一个冒号。

path - 远程文件系统的装载点名称。例如, /usr 或 /export/home。

server_address – 在 server:path 中指定的服务器的 IP 地址。如果网络上未运行名称服务,则可以使用 server_address 值在 /etc/hosts 文件中填充服务器的主机名和 IP 地址。如果没有指定服务器的 IP 地址,则必须指定一个减号 (-)。例如,如果网络上有正在运行的名称服务,则不需要指定服务器的 IP 地址。

 $mount_pt_name -$ 要装载远程文件系统的装载点的名称。

mount_options – 一个或多个装载选项,与 mount(1M) 命令的 -o 选项相同。装载选项被添加到指定的 *mount_pt_name* 的 /etc/vfstab 项。

注意:如果需要指定多个装载选项,则装载选项必须用逗号隔开并且不留空格(例如,ro,quota)。

filesys 配置文件关键字(创建本地文件系统)

filesys slice size [file_system optional_parameters]

通过列出的值使用 filesys, JumpStart 程序将在安装期间创建本地文件系统。 您可以多次指定 filesys。

slice - 使用以下值之一:

■ any – JumpStart 程序将文件系统放置于任意磁盘。

注意: 当 size 的值为 existing、all、free、start:size 或 ignore 时,不能指定 any 选项。

- cwtxdysz 或 cxdysz JumpStart 程序放置文件系统的磁盘片,例如,c0t0d0s0 或 c0d0s0。
- rootdisk.s *n* 包含系统 root 磁盘的值的变量,它取决于 JumpStart 程序(详见 第 284 页 "如何确定系统的根磁盘"中的说明)。sn 后缀指示磁盘上的特定片。

大小 - 使用以下值之一:

- num 文件系统的大小设置为 num (以 MB 为单位)。
- existing 使用现有文件系统的当前大小。

注意: 在使用 existing 值时, 您可以通过将 file_system 指定为不同的 mount_pt_name 来更改现有片的名称。

- auto-根据所选的软件,自动确定文件系统的大小。
- all 指定的 slice 将整个磁盘用于该文件系统。当您指定 all 值时,不能将其它文 件系统放置于指定的磁盘上。
- free 将磁盘上剩余的未用空间用于该文件系统。

注意: 如果将 free 用作 filesys 的值,则 filesys 项必须是该配置文件中的最 后一项。

start:size - 文件系统被明确分区。start 是片的起始柱面。size 是片的柱面个数。

file_system - file_system 值是可选的,并且在 slice 被指定为 any 或 cwtxdysz 时使用。 如果未指定 file_system,则缺省情况下,设置为 unnamed。如果设置了 unnamed,则 不能指定 optional_parameters 值。使用以下值之一:

- mount_pt_name 文件系统的装载点的名称,例如 /var。
- swap 将指定的 slice 用作 swap。
- overlap 将指定的 slice 定义为磁盘区域表示。VTOC 值是 V_BACKUP。缺省情 况下,片2是重叠片,它表示整个磁盘。

注意: 仅当 size 是 existing、all 或 start:size 时才能指定 overlap。

- unnamed 指定的 *slice* 被定义为原始片,因而 *slice* 没有装载点名称。如果不指定 *file_system*,则缺省情况下,使用 unnamed。
- ignore 指定的 *slice* 不由 JumpStart 程序使用或识别。您可以使用该选项指定希望在安装过程中忽略磁盘上的一个文件系统。JumpStart 程序在同一磁盘上创建一个新的同名的文件系统。只有在指定了 partitioning existing 时,才可以使用ignore。

optional_parameters - 使用以下值之一:

■ preserve – 指定的 slice 上的文件系统被保留。

注意: 只有当 size 为 existing 并且 slice 为 cwtxdysz 时,才可以指定 preserve。

■ *mount_options* — 一个或多个装载选项,与 mount(1M) 命令的 - o 选项相同。装载选项被添加到指定的 *mount_pt_name* 的 /etc/vfstab 项。

注意: 如果需要指定多个装载选项,则装载选项必须用逗号隔开并且不留空格(例如,ro,quota)。

forced_deployment 配置文件关键字(安装 Solaris Flash 差别归档文件)

forced deployment

forced_deployment 在安装有不同软件的克隆系统上强制安装 Solaris Flash 差别归档文件。



小心:如果使用 forced_deployment,将删除所有的新文件,以使克隆系统达到预期状态。如果您不确定要删除文件,请使用缺省设置终止安装以保护新文件。

geo 配置文件关键字

geo locale

geo 指定要在系统上安装或要在升级系统时添加的一个或多个地区性语言环境。您可以为 locale 指定的值列于下表中。

| 值 | 说明 |
|-----------|---|
| N_Africa | 北非,包括埃及 |
| C_America | 中美,包括哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、墨西哥、尼加拉瓜、巴 拿马 |
| N_America | 北美,包括加拿大、美国 |
| S_America | 南美,包括阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴 拉圭、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉 |
| Asia | 亚洲,包括日本、韩国、中华人民共和国、中国台湾地区、泰国 |
| Ausi | 澳洲,包括澳大利亚、新西兰 |
| C_Europe | 中欧,包括奥地利、捷克共和国、德国、匈牙利、波兰、斯洛伐克、瑞 士 |
| E_Europe | 东欧,包括阿尔巴尼亚、波斯尼亚、保加利亚、克罗地亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马其顿、罗马尼亚、俄罗斯、塞尔维亚、斯络文尼亚、土耳其 |
| N_Europe | 北欧,包括丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典 |
| S_Europe | 南欧,包括希腊、意大利、葡萄牙、西班牙 |
| W_Europe | 西欧,包括比利时、法国、英国、爱尔兰、荷兰 |
| M_East | 中东,包括以色列 |

在附录D中说明了组成以上列出的每个区域性语言环境的语言环境组件值的完整列表。

注意: 您可以为需要添加到系统的每个语言环境指定一个 geo 关键字。

install_type 配置文件关键字

install_type initial_upgrade_flash_switch

install type 定义是在系统上清除然后安装新的 Solaris 操作环境、更新系统上的现 有 Solaris 环境,还是在系统上安装 Solaris Flash 归档文件。

注意: 您必须在配置文件中指定 install_type, 并且 install_type 在每个配置文件中必须是第一个配置文件关键字。

对于 initial_upgrade_flash_switch, 必须使用以下选项之一:

- initial_install 指定执行 Solaris 操作环境的初始安装。
- upgrade 指定执行 Solaris 操作环境的升级。

- flash install 指定安装覆写所有文件的 Solaris Flash 归档文件
- flash update 指定安装仅覆写指定文件的 Solaris Flash 差别归档文件

注意:某些配置文件关键字只能用于 initial_install 选项。某些配置文件关键字只能用于 upgrade 选项。某些配置文件关键字只能用于 flash install 选项。

layout constraint 配置文件关键字

layout constraint slice constraint [minimum_size]

注意: 只有在进行升级时需要重新分配磁盘空间的情况下,才需要将 layout constraint 用于升级选项。

layout_constraint 指定当自动布局在升级过程中由于空间问题而需要重新分配空间时,自动布局对文件系统指定的约束条件。

如果不指定 layout constraint 关键字,则 JumpStart 程序按以下方式安排磁盘:

- 将需要更多升级空间的文件系统标记为可更改的。
- 将与需要更多空间的文件系统位于同一磁盘上以及通过 /etc/vfstab 文件装载的 文件系统标记为可更改的。
- 将其余的文件系统标记为固定的,原因是自动布局不能更改这些文件系统。

如果指定一个或多个 layout_constraint 关键字,则 JumpStart 程序按以下方式安排磁盘:

- 将需要更多升级空间的文件系统标记为可更改的。
- 指定了 layout constraint 关键字的文件系统使用指定的约束进行标记。
- 将其余的文件系统标记为固定的。

您不能更改需要更多升级空间的文件系统上的约束,因为这些文件系统必须标记为可更改的。您可以使用 layout_constraint 关键字更改需要更多升级空间的文件系统上的 $minimum_size$ 值。

注意:要帮助自动布局重新分配空间,请将更多文件选择为可更改的或可移动的,尤其是那些与需要更多升级空间的文件系统位于同一磁盘上的文件系统。

slice-slice 指定要对其指定约束的文件系统的磁盘片。必须以 cwtxdysz 或 cxdysz 格式指定系统的磁盘片。

constraint - 对指定的文件系统使用以下约束之一:

- changeable 自动布局可将文件系统移动到另一个位置并且它可以更改文件系统的大小。changeable 约束只能在通过 /etc/vfstab 文件装载的文件系统上指定。可以通过指定 *minimum_size* 值来更改文件系统的大小。
 - 在将一个文件系统标记为可更改的并且未指定 minimum_size 时,文件系统的最小值被设置为比所需的最小值大百分之十。例如,如果文件系统的最小值是 100 MB,则更改后的大小是 110 MB。如果指定了 minimum_size,则将任何剩余的空闲空间(原始大小减去最小值)用于其它文件系统。
- movable 自动布局可以将该文件系统移动到同一磁盘或不同磁盘上的另一个片中。文件系统的大小保持不变。
- available 自动布局可以使用文件系统上的所有空间来重新分配空间。文件系统中的所有数据将丢失。available 约束只能在不是通过 /etc/vfstab 文件安装的文件系统上指定。
- collapse 自动布局将指定的文件系统移动和折叠到父文件系统中。作为升级的一部分,您可以使用 collapse 选项来减少系统上文件系统的数目。例如,如果系统具有 /usr 和 /usr/share 文件系统,则在折叠 /usr/share 文件系统时会将其移动到父文件系统 /usr 中。您只能在通过 /etc/vfstab 文件安装的文件系统上指定 collapse 约束。

minimum_size – 指定在自动布局重新分配空间后文件系统的大小。minimum_size 选项使您能够更改文件系统的大小。如果将未分配的空间添加到文件系统中,则文件系统的大小可能会更大。但是,大小永远不会小于您指定的值。minimum_size 值是可选的。只有在已将文件系统标记为可更改时才使用该值,并且最小值不能小于文件系统需要用于现有文件系统内容的大小。

实例:

layout_constraint c0t3d0s1 changeable 200

layout_constraint c0t3d0s4 movable

layout constraint c0t3d1s3 available

layout_constraint c0t2d0s1 collapse

local_customization 配置文件关键字(安装 Solaris Flash 归档文件)

local customization local directory

在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件之前,您可以创建定制脚本保存克隆系统上的本地配置。local_customization 关键字指定保存这些脚本的目录。local directory 是指向脚本的克隆系统上的路径。有关部署前和部署后脚本的信息,请参见第 161 页"创建定制脚本"。

locale 配置文件关键字

locale locale_name

注意:可以将 locale 用于初始安装和升级选项。

locale 指定在升级时要安装或添加的由 locale_name 标识的语言环境软件包。 locale_name 值与那些用于 \$LANG 环境变量的值相同。附录 D包含有效语言环境值的列表。

当使用 local 关键字时,请考虑以下情况:

- 如果您已经预先配置了一个缺省语言环境,则自动安装该语言环境。缺省情况下,安装英文语言软件包。
- 可以为每个需要添加到系统中的语言环境指定 locale 关键字。

no_content_check 配置文件关键字(安装 Solaris Flash 归档文件)

no content check

在使用 Solaris Flash 差别归档文件安装克隆系统时,可以使用 no_content_check 关键字来忽略逐个文件验证过程。逐个文件验证能确保克隆系统是主系统的复制品。除非您能确定克隆系统是原始主系统的副本,否则请尽量避免使用该关键字。



小心:如果使用 no_content_check,所有的新文件都被删除,以使克隆系统达到期望的状态。如果您不能确认要删除文件,请使用缺省设置终止安装以保护新文件。

no_master_check 配置文件关键字(安装 Solaris Flash 归档文件)

no master check

使用 Solaris Flash 差别归档文件安装克隆系统时,可以使用 no_master_check 关键字来忽略旨在确认克隆系统源自原始主系统的检查过程。除非您能确定克隆系统是原始主系统的复制品,否则请尽量避免使用该关键字。有关安装 Solaris Flash 差别归档文件的信息,请参见第 240 页 "准备使用定制 JumpStart 安装来安装 Solaris Flash 归档文件"

num_clients 配置文件关键字

num clients client_num

当安装了服务器时,为每个无盘客户机的根 (/) 和 swap 文件系统分配空间。 num_clients 定义服务器支持的无盘客户机的数目 client_num。如果不在配置文件中指定 num clients,则在缺省情况下,分配五个无盘客户机。

注意:只有当 system_type 被指定为 server 时,才可以使用 num_clients。

package 配置文件关键字

package package_name [add_delete_switch]

注意:可以将 package 用于初始安装和升级选项。

package 指定是要在准备安装到系统中的软件组中添加软件包,还是要从中删除软件包。

必须以 SUNWname 格式指定 $package_name$ 。要查看有关软件包及其名称的详细信息,请在已安装的系统上使用 pkqinfo-1 命令。

add_delete_switch 代表选项 add 或 delete,它用于指示是要添加还是要删除指定的软件包。如果不指定 add_delete_switch,则缺省情况下使用 add。

注意:某些软件包是必需的并且不能删除。您不能使用 package 配置文件关键字来单个地添加或删除本地化软件包。要添加本地化软件包,请使用 locale 配置文件关键字。

当为升级使用 package 时,JumpStart 程序执行以下操作:

- 自动升级系统上已有的所有软件包。
- 如果指定 *package_name* add, 并且 *package_name* 未安装在系统上,则安装该软件包。
- 如果指定 package_name delete,并且 package_name 已安装在系统上,则在升级开始之前删除该软件包。
- 当指定 *package_name* delete 并且 *package_name* 未安装在系统上时,如果该软件包 是指定要安装的群集的一部分,则不安装该软件包。

partitioning 配置文件关键字

partitioning type

partitioning 定义在安装过程中如何将磁盘划分为文件系统片。

type - 使用以下值之一:

■ default – JumpStart 程序选择磁盘并创建要安装指定软件的文件系统(任何由filesys 关键字指定的文件系统除外)。 首先选择 rootdisk。如果指定的软件不适合 rootdisk,则 JumpStart 程序使用其它磁盘。

■ existing – JumpStart 程序使用系统磁盘上的现有文件系统。保留除 /、/usr、/usr/openwin、/opt 和 /var 以外的所有文件系统。JumpStart 程序使用文件系统超级块中的上一个装载点字段来确定片所代表的文件系统装载点。

注意: 当同时使用 filesys 和 partitioning existing 配置文件关键字时,必须将大小 *size* 设置为 existing。

■ explicit – JumpStart 程序使用磁盘并创建由 filesys 关键字指定的文件系统。 如果只使用 filesys 关键字指定根 (/) 文件系统,则所有 Solaris 软件都被安装在根 (/) 文件系统中。

注意:如果使用 explicit 配置文件值,则必须使用 filesys 关键字指定要使用的 磁盘和要创建的文件系统。

如果不在配置文件中指定 partitioning,则在缺省情况下,使用 default 类型的分区。

root_device 配置文件关键字

root_device slice

注意:可以将 root device 用于初始安装和升级选项。

root_device 指定系统的根磁盘。第 284 页"如何确定系统的根磁盘"包含附加信息。

升级系统时,root_device 指定要升级的根 (/) 文件系统和通过其 /etc/vfstab 文件安装的文件系统。如果可以在系统上升级多个根 (/) 文件系统,则必须指定root_device。必须以 cwtxdysz 或 cxdysz 格式指定 slice。

实例:

root_device c0t0d0s2

当使用 root device 关键字时,请考虑以下情况:

- 如果在只有一个磁盘的系统上指定 root_device, root_device 和磁盘必须匹配。而且,任何指定根(/)文件系统的 filesys 关键字必须与 root_device 相匹配。
- 如果要升级 RAID-1 卷(镜像),则为 root_device 指定的值应该是该镜像的一个面。该镜像的另一面自动升级。

如何确定系统的根磁盘

系统的根磁盘是系统上包含根 (/) 文件系统的磁盘。在配置文件中,可以使用 rootdisk 变量来代替磁盘名,JumpStart 程序将其设置为系统的根磁盘。表 28-6 说明 JumpStart 程序如何为安装确定系统的根磁盘。

注意: JumpStart 程序只在初始安装过程中确定系统的根磁盘大小。您不能在升级过程中 更改系统的根磁盘大小。

表 28-6 JumpStart 确定系统根磁盘的方式(初始安装)

| 阶段 | 操作 |
|--------|--|
| 1 | 如果在配置文件中指定了 root_device 关键字,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为根设备。 |
| 2 | 如果没有设置 rootdisk 并且在配置文件中指定了 boot_device 关键字,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为根设备。 |
| 3 | 如果没有设置 rootdisk 并且在配置文件中指定了一个 filesys cwt xdys z size / 项,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为在该项中指定的磁盘。 |
| 4 | 如果没有设置 rootdisk 并且在配置文件中指定了 rootdisk.sn 项,则 JumpStart程序按内核探测顺序在系统磁盘中查找指定片上的现有根文件系统。如果找到一个磁盘,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为找到的磁盘。 |
| 5 | 如果没有设置 rootdisk 并且在配置文件中指定了 partitioning existing,则 JumpStart 程序按内核探测顺序在系统的磁盘中查找现有的根文件系统。如果找不到根文件系统或找到多个根文件系统,则发生错误。如果找到一个根文件系统,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为找到的磁盘。 |
| 6 | 如果没有设置 rootdisk,则 JumpStart 程序将 rootdisk 设置为安装根 (/) 文件系统的磁盘。 |

system type 配置文件关键字

system_type type_switch

system_type 定义要安装 Solaris 环境的系统类型。

type_switch 代表选项 standalone 或 server,它用于指示要安装 Solaris 软件的系统 类型。如果没有在配置文件中指定 system type,则在缺省情况下,使用 standalone.

usedisk 配置文件关键字

usedisk disk_name ...

缺省情况下,当指定了 partitioning default 时,JumpStart 程序将使用系统上的所有可操作磁盘。usedisk 配置文件关键字指定希望 JumpStart 程序使用的一个或多个磁盘。必须以 cxtydz 或 cydz 格式指定 disk_name,例如 c0t0d0 或 c0d0s0。

如果在配置文件中指定 usedisk,则 JumpStart 程序只使用在 usedisk 关键字之后指 定的磁盘。

注意:不能在同一配置文件中同时指定 dontuse 关键字和 usedisk 关键字。

定制 JumpStart 环境变量

可以在开始脚本和结束脚本中使用环境变量。例如,开始脚本可以提取磁盘大小 SI_DISKSIZES ,并根据该脚本提取的实际磁盘大小在系统上安装或不安装特定的软件包。

所收集的关于系统的信息被存储在这些环境变量中,通常根据您在 rules 文件中使用的规则关键字和值来决定是否设置这些变量。

例如,关于系统上已经安装哪个操作系统的信息只有在使用了 installed 关键字之后 才能在 SI INSTALLED 中获得。

表 28-7 说明这些变量和它们的值。

表 28-7 安装环境变量

| 环境变量 | 值 |
|-------------|---|
| CHECK_INPUT | JumpStart 目录中 rules 文件的路径,它安装在 /tmp/install_config/rules 上。 |
| HOME | 安装过程中根的起始目录,为/tmp/root。 |
| PATH | 安装过程中的 shell 搜索路径,为 /sbin:/usr/sbin/install.d:/usr:/usr/sbin:/usr/bin。 |
| SI_ARCH | 安装客户机的硬件体系结构。当在 rules 文件中使用 arch 关键字时,设置 SI_ARCH 变量。 |
| SI_BEGIN | 开始脚本的名称(如果使用了开始脚本)。 |
| SI_CLASS | 用于安装"安装客户机"的配置文件的名称。 |

表 28-7 安装环境变量 (续下)

| 环境变量 | 值 |
|-----------------------|--|
| SI_CONFIG_DIR | JumpStart 目录的路径,它安装在 /tmp/install_config 上。 |
| | 注意:SI_CONFIG_DIR 变量不可用于使用 WAN Boot 安装方法的定制 JumpStart 安装。 |
| SI_CONFIG_FILE | JumpStart 目录中 rules 文件的路径,它安装在/tmp/install_config/rules 上。 |
| SI_CONFIG_PROG | rules文件。 |
| SI_CUSTOM_PROBES_FILE | custom_probes.ok 文件,您可以在该文件中定义自己的规则和探测关键字。如果创建了 custom_probes.ok 文件,您可以使用该文件扩展缺省规则关键字列表,如第 257 页 "规则关键字和值"中所述。您还可以使用该文件扩展缺省探测关键字列表,如第 287 页 "探测关键字和值"中所述。 |
| SI_DISKLIST | 安装客户机上以逗号分隔的磁盘名称列表。当在 rules 文件中使用并匹配了 disksize 关键字时,设置 SI_DISKLIST 变量。SI_DISKLIST 和 SI_NUMDISKS 变量用于确定 rootdisk 所使用的物理磁盘。rootdisk 在 第 284 页 "如何确定系统的根磁盘"中作了说明。 |
| SI_DISKSIZES | 安装客户机上以逗号分隔的磁盘大小列表。当在 rules 文件中使用并匹配了 disksize 关键字时,设置 SI_DISKSIZES 变量。 |
| SI_DOMAINNAME | 域名。当在 rules 文件中使用并匹配了 dommainname 关键字时,设置 SI_DOMAINNAME 变量。 |
| SI_FINISH | 结束脚本的名称(如果使用了结束脚本)。 |
| SI_HOSTADDRESS | 安装客户机的 IP 地址。 |
| SI_HOSTID | 安装客户机的以太网地址。 |
| SI_HOSTNAME | 安装客户机的主机名。当在 rules 文件中使用并匹配了 hostname 关键字时, 设置 SI_HOSTNAME 变量。 |
| SI_INSTALLED | 具有特定操作系统(例如 Solaris、SunOS 或 System V)的磁盘的设备名。当在rules 文件中使用并匹配了 installed 关键字时,设置 SI_INSTALLED 变量。SI_INST_OS 和 SI_INST_VER 用于确定 SI_INSTALLED 的值。 |
| SI_INST_OS | 操作系统的名称。SI_INST_OS 和 SI_INST_VER 用于确定 SI_INSTALLED 的值。 |
| SI_INST_VER | 操作系统的版本。SI_INST_OS 和 SI_INST_VER 用于确定 SI_INSTALLED 的值。 |
| SI_KARCH | 安装客户机的内核体系结构。当在 rules 文件中使用并匹配了 karch 关键字时,设置 SI_KARCH 变量。 |
| SI_MEMSIZE | 安装客户机上的物理内存数量。当在 rules 文件中使用并匹配了 memsize 关键字时,设置 SI_MEMSIZE 变量。 |
| SI_MODEL | 安装客户机的型号名。当在 rules 文件中使用并匹配了 model 关键字时,设置 $\mathrm{SI_MODEL}$ 变量。 |

表 28-7 安装环境变量 (续下)

| 环境变量 (吳下) | 值 |
|-----------------|--|
| SI_NETWORK | 安装客户机的网络号。当在 rules 文件中使用并匹配了 network 关键字时,设置 SI_NETWORK 变量。 |
| SI_NUMDISKS | 安装客户机上的磁盘数目。当在 rules 文件中使用并匹配了 disksize 关键字时,设置 SI_NUMDISKS 变量。SI_NUMDISKS 和 SI_DISKLIST 变量用于确定 rootdisk 所使用的物理磁盘。rootdisk 在第 284 页 "如何确定系统的根磁盘"中作了说明。 |
| SI_OSNAME | Solaris 9 软件映像上的操作系统发行版。例如,如果您是在基于 Solaris DVD 或Solaris Software 1 of 2 CD 映像上的操作系统版本的系统中安装 Solaris 软件,则可以在脚本中使用 SI_OSNAME 变量。 |
| SI_PROFILE | 已装载的 JumpStart 目录中的配置文件的路径。该路径为 /tmp/install_config/profile_name。如果正在创建派生配置文件,则 SI_PROFILE 被设置为 /tmp/install.input 文件。 |
| si_rootdisk | 由逻辑名称 rootdisk 代表的磁盘的设备名。当在 rules 文件中将 disksize 或 installed 关键字设置为 rootdisk 时,设置 SI_ROOTDISK 变量。 |
| SI_ROOTDISKSIZE | 由逻辑名称 rootdisk 代表的磁盘的大小。当在 rules 文件中将 disksize 或installed 关键字设置为 rootdisk 时,设置 SI_ROOTDISKSIZE 变量。 |
| SI_SYS_STATE | /a/etc/.sysIDtool.state 文件。可以在结束脚本中编辑此文件以防止 sysidroot 程序在系统重新引导前提示输入超级用户口令。 |
| SI_TOTALDISK | 安装客户机上的磁盘空间总量。当在 rules 文件中使用并匹配了 totaldisk 关键字时,设置 SI_TOTALDISK 变量。 |
| SHELL | 安装过程中的缺省 shell,它是 /sbin/sh。 |
| TERM | 安装客户机的终端类型。 |
| TZ | 缺省时区,如 NIS 或 NIS+ 名称服务中所指定。 |

探测关键字和值

表 28-8 说明每个规则关键字及其等效探测关键字。

注意:总是将探测关键字放置在 rules 文件的开头或开头附近。

表 28-8 探测关键字的说明

| 规则关键字 | 等效探测关键字 | 探测关键字的说明 |
|-------------|-------------|---|
| any | 无 | |
| arch | arch | 确定内核体系结构 i386 或 SPARC,并设置 SI_ARCH。 |
| disksize | disks | 以 MB 为单位、按内核探测顺序 c0t3d0s0、c0t3d0s1、c0t4d0s0 返回系统磁盘的大小。disksize 设置 SI_DISKLIST、SI_DISKSIZES、SI_NUMDISKS和 SI_TOTALDISK。 |
| domainname | domainname | 返回系统的 NIS 或 NIS+ 域名或空白,并设置 SI_DOMAINNAME。 domainname 关键字返回 domainname(1M) 的输出。 |
| hostaddress | hostaddress | 返回系统的 IP 地址,即ifconfig (1M) -a 的输出中列出的第一个不是 lo0 的地址,并设置 SI_HOSTADDRESS。 |
| hostname | hostname | 返回系统的主机名(它是uname(1) -n 的输出),并设置 SI_HOSTNAME。 |
| installed | installed | 返回安装于系统上的 Solaris 操作环境的版本名称,并设置 SI_ROOTDISK 和 SI_INSTALLED。 |
| | | 如果 JumpStart 程序找到一个 Solaris 发行版但无法确定版本,则返回的版本为 SystemV。 |
| karch | karch | 返回系统的平台组,例如 i86pc、sun4m 和 sun4,并设置 SI_KARCH。有关平台名称的列表,请参见《Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide》。 |
| memsize | memsize | 返回系统上的物理内存大小(以 MB 为单位),并设置 SI_MEMSIZE。 |
| model | model | 返回系统的平台名称并设置 SI_MODEL。有关平台名称的列表,请参 见《Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide》。 |
| network | network | 返回系统的网络号,它由 JumpStart 程序通过在系统的 IP 地址和子网掩码之间执行逻辑"与"来确定。系统的 IP 地址和子网掩码是从ifconfig(1M) -a 的输出中列出的第一个不是 lo0 的地址中提取的。network 关键字设置SI_NETWORK。 |
| osname | osname | 返回在 CD 上找到的 Solaris 操作环境的版本和操作系统名称,并设置 SI_OSNAME。 |
| | | 如果 JumpStart 程序找到一个 Solaris 发行版但无法确定版本,则返回的版本为 SystemV。 |
| | rootdisk | 返回系统的根磁盘的名称和大小(以 MB 为单位),并设置 SI_ROOTDISK。 |
| totaldisk | totaldisk | 返回系统上的总磁盘空间(以 MB 为单位),并设置 si_totaldisk。总磁盘空间包括连接到系统上的所有可操作磁盘。 |

第 29 章

Solaris Live Upgrade (主题)

本部分提供有关使用 Solaris Live Upgrade 创建和升级非使用中的引导环境的说明。然后该引导环境可被切换为使用中的引导环境。

| 第 30 章 | 提供有关 Solaris Live Upgrade 进程的概述信息。 |
|--------|--|
| 第 31 章 | 提供在创建引导环境之前需要了解的信息。 |
| 第 32 章 | 提供安装 Solaris Live Upgrade、使用菜单和创建引导环境的逐步说明。 |
| 第 33 章 | 提供有关操作系统升级或在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件、切换引导环境使其成为使用中的引导环境,以 及从失败的升级中快速恢复的逐步说明。 |
| 第 34 章 | 提供有关维护引导环境和查看状态的逐步说明。 |
| 第 35 章 | 提供 Solaris Live Upgrade 的实例。 |
| 第 36 章 | 列出 Solaris Live Upgrade 命令。 |

Solaris Live Upgrade (概述)

本章介绍 Solaris Live Upgrade 进程。

注意:本书采用片这一术语,但某些 Solaris 文档和程序可能将片称为分区。

Solaris Live Upgrade 简介

Solaris Live Upgrade 提供了一种可以在系统继续操作时更新系统的方法。当前引导环境运行时,可以复制引导环境,然后升级副本。或者,如果不想升级,可以在引导环境上安装一个 Solaris Flash 归档文件。原始系统配置仍保持完全正常运行,不受升级或安装归档文件的影响。做好准备后,可以通过重新引导系统来激活新的引导环境。如果发生故障,只需重新引导即可快速恢复到原始引导环境。此开关消除了测试和评估进程中常见的停机时间。

通过 Solaris Live Upgrade 可以复制引导环境,而不影响当前运行的系统。然后可以执行以下操作:

- 升级系统。
- 将当前引导环境的磁盘配置更改为新引导环境中的其它文件系统类型、大小和布局。
- 维护许多具有不同映像的引导环境。例如,您可以创建一个包含当前修补程序的引导 环境,并创建另一个包含更新版本的引导环境。

在使用 Solaris Live Upgrade 之前,有必要对基本系统管理做一些了解。有关系统管理任务(如管理文件系统、安装、引导和管理交换)的背景信息,请参见《System Administration Guide: Basic Administration》。

Solaris Live Upgrade 进程

下面概述了为创建当前引导系统的副本、升级副本和切换升级副本使之成为使用中的引 导环境而必须执行的任务。

创建引导环境

创建引导环境的进程提供了一种将重要文件系统从使用中的引导环境复制到新引导环境 的方法。磁盘在必要时被重新组织,文件系统被定制,而重要文件系统则被复制到新的 引导环境中。

文件系统类型

Solaris Live Upgrade 可以区分两种类型的文件系统: 重要文件系统和可共享文件系 统。Solaris 操作环境必需的重要文件系统。这些文件系统是使用中和非使用中的引导环 境的 vfstab 中的独立安装点。根 (/)、/usr、/var 或 /opt 就属于这类文件系统。 这些文件系统始终从源复制到非使用中的引导环境。重要文件系统有时被称作不可共 享。可共享文件系统是用户定义的文件,如 /export, 它在使用中和非使用中的引导环 境的 vfstab 中包含相同的安装点。因此,在使用中的引导环境中更新共享文件也会更 新非使用中的引导环境中的数据。当您创建一个新的引导环境时,缺省情况下,可共享 文件系统将被共享。但是您可以指定一个目标片,然后文件系统被复制。 有关可共享文 件系统的详细信息,请参见第317页"关于为可共享文件系统选择片的原则"。

交换是特殊的可共享文件系统。与可共享文件系统一样,缺省情况下,所有交换片都被 共享。但如果您为交换指定一个目标目录,交换片将被复制。有关重新配置交换的过 程,请参见以下内容:

- "创建引导环境(字符界面)"步骤9
- 第 334 页"创建引导环境并重新配置交换(命令行界面)"

Solaris Live Upgrade 可以通过文件系统中的 RAID-1 卷(镜像)创建引导环境。有关 概述信息,请参见第 153 页"定制归档文件的文件和目录"。

复制文件系统

创建新引导环境的进程从标识未用的片开始,重要文件系统可以复制到这个片中。如果 片不可用,或片无法满足最低要求,则需要格式化一个新片。

定义了片之后,可以在文件系统被复制到目录中之前,在新的引导环境上重新配置文件 系统。您通过拆分和合并文件系统来重新配置它们,这提供了一种编辑 vfstab 以连接 和断开文件系统目录的简单方法。指定同一个安装点,可以将文件系统合并到父目录。 还可通过指定不同的安装点,将文件系统从父目录中拆分出来。


在非使用中的引导环境上配置了文件系统后,您开始自动复制。重要文件系统被复制到 指定目录中。可共享的文件系统不会被复制,但会被共享。但有一个例外情况:您可以 指定某些要复制的可共享文件系统。当文件系统从使用中的引导环境复制到非使用中的 引导环境时,这些文件将被定向到新的目录中。使用中的引导环境不会有任何变化。

- 有关拆分和合并文件系统的过程,请参见以下过程:
 - "创建引导环境(字符界面)"的步骤8或步骤7
 - 第325页"创建新引导环境"
 - 第 333 页"创建引导环境并拆分文件系统(命令行界面)"
- 有关使用镜像文件系统创建引导环境的概述,请参见第 296 页"使用镜像文件系统创建引导环境"。

下图显示了创建新引导环境的不同方法。

图形 30-1 显示了已复制到磁盘的其它片上以创建新引导环境的重要文件系统根 (/)。使用中的引导环境包含一个片上的根 (/)。新的引导环境是一个精确的副本,其根 (/) 在一个新片上。文件系统 /swap 和 /export/home 由使用中和非使用中的引导环境共享。

创建引导环境 - 从 root (/) 复制到 root (/)




- 当前发行版 X 关键文件系统 root (/)
- □ 非使用中的发行版 X 关键文件系统 root (/) /usr /opt
- ☑ 共享文件系统

图形 30-1 创建非使用中的引导环境 - 将根 (/) 复制到根 (/)

图形 30-2 显示了被拆分并复制到磁盘片上以创建新引导环境的重要文件系统。使用中 的引导环境包含一个片上的根 (/)。在那个片上,根 (/) 中包含 /usr、/var 和 /opt 目录。在新的引导环境中,根 (/) 被拆分,/usr 和 /opt 被放在不同的片上。文件系统 /swap 和 /export/home 被两个引导环境共享。

创建引导环境 - 分割文件系统




- 当前发行版 X 关键文件系统 root (/)
- 非使用中的发行版 X 关键文件系统 root (/) /usr /opt
- ☑ 共享文件系统

图形 30-2 创建非使用中的引导环境 - 拆分文件系统

图形 30-3 显示了被合并并复制到磁盘片上以创建新引导环境的重要文件系统。使用中的引导环境中包含根 (/)、/usr、/var 和 /opt,每个文件系统都在自己的片上。在新的引导环境中,/usr 和 /opt 在一个片上被合并到根 (/) 中。文件系统 /swap 和 /export/home 被两个引导环境共享。

创建引导环境 - 合并文件系统



- 当前发行版 X 关键文件系统 root (/)
- □ 非使用中的发行版 Y 关键文件系统 root (/) /usr /opt
- 共享文件系统

图形 30-3 创建非使用中的引导环境 - 合并文件系统

使用镜像文件系统创建引导环境

Solaris Live Upgrade 使用 Solaris 卷管理器技术创建包含镜像文件系统的引导环境。 Solaris 卷管理器提供了一种通过使用卷来可靠管理磁盘的有效方法。在 Solaris 卷管理器中可以启用并置、条和其它复杂配置。在 Solaris Live Upgrade 中可以启用这些任务的子集,例如创建根 (/) 文件系统的 RAID-1 卷。

卷可以跨几个磁盘对磁盘片进行分组,以便透明显示为操作环境的单个磁盘。Solaris Live Upgrade 仅限于为在 RAID-1 卷(镜像)内部包含单片并置的根 (/) 文件系统创建引导环境。这是由于引导 PROM 仅限于从要引导的片中选择一片。

296

创建引导环境时,可以使用 Solaris Live Upgrade 管理以下任务。

- 从 RAID-1 卷(镜像)中拆离单片并置(子镜像)。内容可以保留为新引导环境的内容(如果需要)。因为不复制内容,所以可以快速创建新的引导环境。子镜像从原始镜像中拆离后,将不再是镜像的一部分。对子镜像的读写也不再通过镜像进行。
- 创建包含镜像的引导环境。
- 最多只能将三个单片并置附加到新建的镜像中。

要使用 Solaris Live Upgrade 的镜像功能,必须至少创建一个状态数据库和三个状态数据库副本。状态数据库在磁盘上存储有关 Solaris Volume Manager 配置的状态的信息。状态数据库是多个已复制数据库副本的集合。每个副本都代表一个状态数据库副本。复制状态数据库时,应该防止单点故障引起的数据丢失。有关创建状态数据库的过程,请参见《Solaris Volume Manager Administration Guide》中的"State Database (Overview)"。

运行 lucreate 命令时使用 -m 选项可以创建镜像、拆离子镜像以及为新引导环境附加子镜像。

- 有关过程,请参见第 341 页"创建带 RAID-1 卷(镜像)的引导环境(命令行界面)"
- 有关在使用 Solaris Live Upgrade 时不支持的其它复杂 Solaris 卷管理器配置的详细信息,请参见《Solaris Volume Manager Administration Guide》中的"Storage Management Concepts"。

表 30-1 Solaris Live Upgrade 使用的 Solaris 卷管理器元素

| 术语 | 说明 |
|---------|---|
| 状态数据库 | 状态数据库在磁盘上存储有关 Solaris 卷管理器配置的状态的信息。状态数据库是多个已复制数据库副本的集合。每个副本都代表一个状态数据库副本。状态数据库可以跟踪所有已知状态数据库副本的位置和状态。 |
| 状态数据库副本 | 状态数据库的副本。副本可以确保数据库中的数据有效。 |
| 卷 | 一组物理片或其它卷,在系统中显示为单个逻辑设备。从应用程序或文件 系统的角度看,卷在功能上等同于物理磁盘。在某些命令行公用程序中, 卷称作元设备。 |

表 30-2 中显示了 Solaris Live Upgrade 可以管理的组件。

表 30-2 卷的类别

| 术语 | 说明 |
|----------|--|
| RAID-1 卷 | 通过保留多个副本复制数据的卷类。RAID-1 卷有时称为镜像。RAID-1 由一个或多个称为子镜像的 RAID-0 卷组成。 |
| RAID-0 卷 | 可以为条或并置的卷的类。这些组件也称为子镜像。条或并置是镜像的基 本生成块。 |

| 表 30–2 卷的类别 (续下) |
|----------------------------------|
|----------------------------------|

| 术语 | 说明 |
|-----|--|
| 镜像 | RAID-1 卷。参见 RAID-1 卷。 |
| 并置 | RAID-0 卷。如果片被并置,数据将写入第一个可用片,直到片已满。该片写满后,数据将依次写入下一个片。并置不提供数据冗余,除非它包含在镜像中。 |
| 子镜像 | 请参见 RAID-0 卷。 |

图形 30-4 显示了在两个物理磁盘上创建的、包含 RAID-1 卷(镜像) 的新引导环境。 以下命令创建了新的引导环境和镜像。


- # lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d30:mirror,ufs \
- -m /:c0t1d0s0,d31:attach -m /:c0t2d0s0,d32:attach \
- -m -:c0t1d0s1:swap -m -:c0t2d0s1:swap

此命令执行以下任务:

- 创建新的引导环境 second_disk。
- 创建镜像 d30 并配置 UFS 文件系统。
- 在每个物理磁盘的片 0 上创建单个设备并置。并置被命名为 d31 和 d32。
- 将两个并置添加到镜像 d30。
- 将根 (/) 文件系统复制到镜像。
- 在每个物理磁盘的片1上为交换配置系统。


创建包含镜像的新引导环境

包含 3 个物理磁盘的原始系统



命令: lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d30:mirror,ufs \
-m /:c0t1d0s0,d31:attach -m /:c0t2d0s0,d32:attach \
-m -:c0t1d0s1:swap -m -:c0t2d0s1:swap

新的引导环境 second_disk



d30 — RAID-1 卷 (镜像)

d31 — 单片并置(子镜像)

d32 — 单片并置(子镜像)

图形 30-4 创建引导环境并创建镜像

图形 30–5 显示了包含 RAID-1 卷(镜像)的新引导环境。以下命令创建了新的引导环境和镜像。


lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0tld0s0:detach,attach,preserve

此命令执行以下任务:


- 创建新的引导环境 second_disk。

创建新的引导环境和使用现有子镜像

包含 2 个物理磁盘的原始系统



命令: lucreate -n second_disk -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve



d10 — RAID-1 卷(镜像)

d11 — 单片并置 (子镜像)

d12 — 单片并置 (子镜像)

d20 — 新的 RAID-1 卷 (镜像)

图形 30-5 创建引导环境并使用现有子镜像


升级引导环境

创建引导环境后,可以在引导环境中执行升级。作为升级的一部分,引导环境可以包含任何文件系统的 RAID-1 卷(镜像)。升级并不影响使用中的引导环境中的任何文件。做好准备后,便可以启动新的引导环境,它将成为当前引导环境。

- 有关升级引导环境的过程,请参见第33章。
- 有关使用镜像文件系统升级引导环境的实例,请参见第 296 页"使用镜像文件系统创建引导环境"。

图形 30-6 显示了到非使用中的引导环境的升级。

升级引导环境




- 当前发行版 X 关键文件系统 root (/)
- 非使用中的发行版 X 关键文件系统 root (/) /usr /opt
- ☑ 共享文件系统

图形 30-6 升级非使用中的引导环境

如果不想升级,可以在引导环境上安装一个 Solaris Flash 归档文件。Solaris Flash 安装 功能允许您在系统上创建 Solaris 操作环境的单个引用安装。此系统称为主系统。然后,您可以在许多被称为克隆系统的系统上复制该安装。在这里,非使用中的引导环境就是一个克隆。当您在系统上安装 Solaris Flash 归档文件时,它会像初始安装那样替换现有引导环境中的所有文件。

有关安装 Solaris Flash 归档文件的过程,请参见第 358 页"在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件"。

图形 30-7 显示了在非使用中的引导环境上的 Solaris Flash 归档文件安装。



安装 Flash 归档文件

- 当前发行版 X 关键文件系统 root (/)
- 非使用中的发行版 Y 关键文件系统 root (/) /usr /opt
- 共享文件系统

图形 30-7 安装 Solaris Flash 归档文件


激活引导环境

当您准备好切换并使新的引导环境成为使用中时,只需快速激活新的引导环境并重新引 导。文件在您第一次引导新建的引导环境时在引导环境之间同步。"同步"是指某些系统 文件和目录从上一个使用中的引导环境复制到正在引导的引导环境。重新引导系统时, 在新的引导环境中安装的配置仍是使用中的。原始引导环境于是变成非使用中的引导环 境。

- 有关激活引导环境的过程,请参见第362页"激活引导环境"。
- 有关同步使用中和非使用中的引导环境的信息,请参见第 318 页 "在引导环境之间同 步文件"。

图形 30-8 显示了重新引导后从非使用中引导环境到使用中的引导环境的切换。

启动引导环境



- 当前发行版 Y 关键文件系统 root (/) /usr /opt
- □ 非使用中的发行版 X 关键文件系统 root (/)
- ☑ 共享文件系统

图形 30-8 启动非使用中的引导环境

回退到原始引导环境

如果显示故障,则可以通过激活和重新引导快速回退到原始引导环境。回退到原始引导环境可能是出于以下原因:

- 无法引导新的引导环境
- 新环境可以引导,但是不能完全工作
- 用户对结果不满意

使用回退只需要重新引导系统的时间,比备份并恢复到原始环境要快得多。不能引导的新引导环境会被保留。然后,就可以分析该故障。您只能回退到由 luactivate 用来启动新引导环境的引导环境。


您可以通过以下几种方式回退到以前的引导环境:

- 如果新的引导环境成功引导,但您对结果不满意,则用前一个引导环境的名称来运行 luactivate 命令并重新引导。
- 如果新的引导环境无法引导,则您在单用户模式下引导要回退的引导环境,运行 luactivate 命令并重新引导。
- 如果无法在单用户模式下引导,请执行以下操作之一:
 - 从 DVD 或 CD 介质或网络安装映像进行引导。
 - 在回退引导环境中安装根 (/) 文件系统。
 - 运行 luactivate 命令并重新引导。

有关回退的过程,请参见第 366 页"故障恢复:回退到原始引导环境(命令行界面)"。

图形 30-9 显示了您重新引导以回退时的切换。

回退到原始引导环境



- 当前发行版 X 关键文件系统 root (/)
- □ 非使用中的发行版 Y 关键文件系统 root (/) /usr /opt
- 共享文件系统

图形 30-9 回退到原始引导环境

维护引导环境

您还可以进行多种维护操作,如检查状态、重命名或删除引导环境。有关维护过程,请 参见第 34 章。

Solaris Live Upgrade (规划)

本章提供在安装和使用 Solaris Live Upgrade 之前供查看的原则和要求。您还应该查看第 48 页"升级核对表"中有关升级的常规信息。本章包含以下几节:

- 第 309 页 "Solaris Live Upgrade 要求"
- 第 311 页"使用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序"
- 第 313 页 "关于使用 lucreate 命令创建文件系统的原则"
- 第314页"关于为文件系统选择片的原则"
- 第317页"定制新引导环境的内容"
- 第318页"在引导环境之间同步文件"
- 第 320 页"从远程系统使用 Solaris Live Upgrade"

Solaris Live Upgrade 要求

Solaris Live Upgrade 的系统要求

Solaris Live Upgrade 包含在 Solaris 9 软件中。如果要使用 Solaris Live Upgrade 升级,需要在您的当前操作环境中安装 Solaris Live Upgrade 软件包。 您可以将引导环境升级到与您的计算机上安装的 Solaris Live Upgrade 软件包的发行版相同的 Solaris 操作环境的发行版。例如,如果在当前 Solaris 8 操作环境中,您安装了 Solaris 9 Live Upgrade 软件包,则可以将引导环境升级到 Solaris 9 市场发行版或更新发行版。

表 31–1 列出了 Solaris Live Upgrade 支持的发行版。

表 31-1 支持的 Solaris 发行版

| ———————————————————— 平台 | 您要从其升级的发行版 | 您要升级到的发行版 |
|----------------------------|---|----------------|
| 基于 SPARC 的系统 | Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 操作环境 | Solaris 8 操作环境 |
| 基于 SPARC 的系统 | Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 操作环境 | Solris 9 操作环境 |
| 基于 x86 的系统 | Solris 7 操作环境 | Solris 8 操作环境 |
| 基于 x86 的系统 | Solaris 7 或 Solaris 8 操作环境 | Solris 9 操作环境 |

注意: 您不能升级到 Solaris 7 操作环境。

您可以通过以下途径安装 Solaris Live Upgrade 软件包:

- Solaris DVD、Solaris Software 2 of 2 CD 或网络安装映像上的安装程序。
- pkgadd 命令。如果使用 pkgadd 命令,则软件包为 SUNWlur 和 SUNWluu, 必须 按照此顺序安装这些软件包。

有关安装 Solaris Live Upgrade 软件的说明,请参见第 323 页"安装 Solaris Live Upgrade" •

Solaris Live Upgrade 的磁盘空间要求

升级时请遵循常规磁盘空间要求。请参见第5章。

要估算创建引导环境所需的文件系统大小,请开始创建新的引导环境。计算文件系统大 小。然后您可以终止该进程。

新的引导环境上的磁盘必须能够用作引导设备。一些系统限定哪些磁盘可用作引导设 备。请参见您的系统文档,确定是否有任何引导限制。

创建新的引导环境前, 应准备好磁盘。检查以确保磁盘已正确格式化:

- 标识出足够大的片以容纳将要复制的文件系统。
- 标识出包含您希望在引导环境之间共享而不是复制的目录的文件系统。如果您想共享 某一目录,需要创建使该目录位于自己的片上的新引导环境。这样,该目录就是一个 文件系统,并且可以与将来的引导环境共享。有关创建单独的共享文件系统的详细信 息,请参见第317页"关于为可共享文件系统选择片的原则"。

创建 RAID-1 卷(镜像)时 Solaris Live Upgrade 的要求

Solaris Live Upgrade 使用 Solaris 卷管理器技术创建包含 RAID-1 卷(镜像)文件系统的引导环境。要使用 Solaris Live Upgrade 的镜像功能,必须至少创建一个状态数据库和三个状态数据库副本。状态数据库在磁盘上存储有关 Solaris 卷管理器配置的状态的信息。状态数据库是多个已复制数据库副本的集合。每个副本都代表一个状态数据库副本。复制状态数据库时,副本能够防止单点故障造成的数据丢失。有关创建状态数据库的过程,请参见《Solaris Volume Manager Administration Guide》中的"State Database (Overview)"。

Solaris Live Upgrade 未实现 Solaris 卷管理器的全部功能。 Solaris Live Upgrade 仅支持根 (/) 文件系统上具有单片并置的 RAID-1 卷(镜像)。镜像最多只能包含三个并置。有关创建镜像文件系统的原则,请参阅第 314 页 "关于为镜像的文件系统选择片的原则"。

使用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序

以下各节列出了 Solaris Live Upgrade 所需的软件包并提供了关于推荐的修补程序的信息。有关使用 Solaris Live Upgrade 添加软件包和修补程序的信息,请参见第 312 页"使用软件包和修补程序升级系统"。



小心:当升级、添加和删除软件包或修补程序时,Solaris Live Upgrade 要求软件包或修补程序符合 SVR4 高级封装原则。虽然 Sun 软件包符合这些原则,但 Sun 不能保证来自第三方供应商的软件包也符合这些原则。如果软件包不符合这些原则,则可能导致软件包中的软件在升级过程中运行失败,或改变使用中的引导环境。

有关使用 Solaris Live Upgrade 添加或删除软件包的详细信息,请参见手册页luupgrade(1M)。有关封装要求的详细信息,请参见附录 G。

必需的软件包

请在以下表格中检查当前操作环境中的软件包,使用 Solaris Live Upgrade 时需要这些软件包。 如果列中缺少适用于您的发行版的软件包,请使用 pkgadd 命令添加。

表 31-2 Solaris Live Upgrade 所需的软件包

| Solaris 2.6 发行版 | Solaris 7 发行版 | Solaris 8 发行版 |
|-----------------|---------------|---------------|
| SUNWadmap | SUNWadmap | SUNWadmap |
| SUNWadmc | SUNWadmc | SUNWadmc |
| SUNWjvrt | SUNWjvrt | SUNWj2rt |
| SUNWlibC | SUNWlibC | SUNWlibC |
| SUNWadmfw | | SUNWbzip |
| SUNWmfrun | | |
| SUNWloc | | |

要检查系统中的软件包, 请键入以下命令。

使用软件包和修补程序升级系统

可以使用 Solaris Live Upgrade 将修补程序和软件包添加到系统中。如果使用 Solaris Live Upgrade 向计算机添加修补程序,则系统仅在重新引导时才需要停机。可以使用 luupgrade 命令或 Solaris Flash 归档文件将修补程序和软件包添加到引导环境。

- 要将修补程序直接添加到引导环境,请创建一个新的引导环境并使用带有 -t 选项的 luupgrade 命令。要将软件包添加到引导环境,请使用带有-p选项的 luupgrade 命令。有关详细信息,请参见手册页 luupgrade(1M)。
- 或者,可以通过 Solaris Live Upgrade 安装 Solaris Flash 归档文件。归档文件包含引 导环境的完整副本,其中已包含新的软件包和修补程序。这个完整的引导环境或单引 用系统称为主系统。要创建 Solaris Flash 归档文件,首先要创建一个主系统。创建 主系统后,添加任何想要安装的修补程序和软件包。然后,创建主系统的 Solaris Flash 归档文件。使用 Solaris Live Upgrade 将该归档文件安装在新的引导环境中。 可以复制引导环境,并根据需要多次更改和分发引导环境。有关如何创建 Solaris Flash 归档文件的详细信息,请参见第 18 章。有关使用 Solaris Live Upgrade 安装 Solaris Flash 归档文件的信息,请参见第 358 页 "在引导环境中安装 Solaris Flash 归 档文件"。

[%] pkginfo [package_name]



小心:当升级、添加和删除软件包或修补程序时,Solaris Live Upgrade 要求软件包或修补程序符合 SVR4 高级封装原则。虽然 Sun 软件包符合这些原则,但 Sun 不能保证来自第三方供应商的软件包也符合这些原则。如果软件包不符合这些原则,则可能导致软件包中的软件运行失败,或改变使用中的引导环境。

有关使用 Solaris Live Upgrade 添加或删除软件包的详细信息,请参见手册页 luupgrade(1M)。有关封装要求的详细信息,请参见附录 G。

检查系统修补程序级别

Solaris Live Upgrade 软件可以在多个版本的 Solaris 操作环境中安装和运行。Solaris Live Upgrade 的正确操作需要适用于指定 OS 版本的最新推荐修补程序和安全修补程序。请参见 http://sunsolve.sun.com,了解适用于所运行的 Solaris 发行版的修补程序群集的正确修订级别。

关于使用 lucreate 命令创建文件系统的原则

lucreate -m 选项用于指定要在新引导环境中创建的文件系统及其数目。必须通过重复使用此选项,指定要创建的文件系统的确切数目。例如,使用一次 -m 选项指定在何处放置所有文件系统。将所有文件系统从原始的引导环境合并到一个由 -m 选项指定的文件系统中。如果您指定两次 -m 选项,则创建两个文件系统。使用 -m 选项来创建文件系统时,请遵循以下原则:

- 必须为新引导环境的根 (/) 文件系统指定一个 -m 选项。 如果运行 lucreate 但没有使用 -m 选项,则会显示"配置"菜单。"配置"菜单将文件重定向到新安装点,从而使您能够定制新引导环境。
- 任何存在于当前引导环境中并且没有在 -m 选项中指定的关键文件系统都被合并到所 创建的下一级文件系统中。
- 只有由 -m 选项指定的文件系统才能在新引导环境中创建。如果当前的引导环境中包含多个文件系统,并且您希望所具有的文件系统数与新创建的引导环境中相同,则必须为每个要创建的文件系统指定一个 -m 选项。例如,如果您有适用于根 (/) 目录、/opt 和 /var 的文件系统,则应该为新引导环境上的每个文件系统使用一个 -m 选项。
- 不要复制安装点。例如,不能有两个根 (/) 文件系统。

关于为文件系统选择片的原则

为引导环境创建文件系统时,所用规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统时的规则相同。Solaris Live Upgrade 无法防止您为关键文件系统创建无效配置。例如,您可以输入一个 lucreate 命令,它会为根目录 (/) 和 /kernel — 目录 (/) 的一个无效部分 — 创建单独的文件系统。

在为磁盘重新分片时,不要重叠片。如果存在这种情况,新的引导环境显得已经被创建,但当启动时,该引导环境却无法引导。重叠的文件系统可能被损坏。

要让 Solaris Live Upgrade 正常工作,活动引导环境上的 vfstab 文件必须有有效内容并且必须有至少一个根 (/) 项。

关于为根 (/) 文件系统选择片的原则

当您创建不活动引导环境时,需要标识出根 (/) 文件系统将被复制到的片。当您为根 (/) 文件系统选择片时,使用以下原则。片必须符合以下规则:

- 必须是系统可以从中引导的片。
- 必须满足推荐的最小值。
- 如果您有一个 sun4m 系统,则根 (/) 文件系统不能大于 2 GB。
- 可以在不同的物理磁盘上,或者在活动根(/)文件系统所在的同一个磁盘上。
- 可以是 Veritas 卷管理器卷,但不支持这些卷。

关于为镜像的文件系统选择片的原则

可以创建新的引导环境,它包含物理磁盘片、Solaris 卷管理器卷或 Veritas 卷管理器卷的任意组合。复制到新引导环境中的关键文件系统可以是以下类型:

- 物理片。
- 包含在 RAID-1 卷(镜像)中的单片并置。包含根 (/) 文件系统的片可以是 RAID-1 卷。
- 包含在 RAID-0 卷中的单片并置。包含根 (/) 文件系统的片可以是 RAID-0 卷。

创建新的引导环境时,lucreate -m 命令识别以下三种设备:

- /dev/dsk/cwtxdysz 格式的物理片
- /dev/md/dsk/dnum 格式的 Solaris 卷管理器卷
- /dev/vx/dsk/volume_name 格式的 Veritas 卷管理器卷

注意: 如果您在使用 Veritas VxVM 升级时遇到问题,请参见第 520 页"在运行 Veritas VxVm 时使用 Solaris Live Upgrade 进行升级,系统将发出应急信息"。

创建镜像文件系统的通用原则

指定卷

可以选择指定镜像或子镜像,或允许 lucreate 命令选择自由卷。

- 要指定卷,请在设备名后附加逗号和子镜像或镜像的名称。以下选项中指定了子镜像 d1。
 - -m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:attach
- 要使软件能够选择自由卷,请不要命名子镜像或镜像。在此选项中未指定子镜像,因此软件可以选择自由卷。
 - -m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:attach

卷命名的快捷方法

可以缩写物理磁盘片和 Solaris 卷管理器卷的名称。缩写是能够唯一标识设备的最短名称。例如,

- Solaris 卷管理器卷可由其 d*num* 标志来标识,因此,/dev/md/dsk/d10 可以简化为 d10。
- 如果系统包含一个控制器和多个磁盘,则可以使用 todoso; 但如果包含多个控制器,则应使用 cotodoso。

有关命名要求和原则的详细信息,请参阅《Solaris Volume Manager Administration Guide》中的"Overview of Solaris Volume Manager Components"。

检查卷的状态

如果镜像或子镜像需要维护或处于忙状态,则无法分离组件。应在创建新引导环境和使用 detach 关键字之前,使用 metastat 命令。metastat 命令用于检查镜像是处于重新同步的过程还是处于使用状态。有关信息,请参见手册页 metastat(1M)。

分离卷并重新同步镜像

如果使用 detach 关键字分离子镜像,则 lucreate 命令将检查当前是否正在重新同步 某个设备。如果正在重新同步设备,则无法分离子镜像,并会显示错误消息。

重新同步是指出现以下问题之后,将数据从一个子镜像复制到另一个子镜像的过程:

- 子镜像故障。
- 系统崩溃。
- 子镜像脱机之后又重新联机。
- 附加新的子镜像。

有关重新同步的详细信息,请参见《Solaris Volume Manager Administration Guide》中的"RAID 1 Volume (Mirror) Resynchronization"。

使用 Solaris 卷管理器命令

使用 lucreate 命令(而不是 Solaris 卷管理器命令)可以操作非使用中的引导环境中的卷。Solaris 卷管理器软件不识别引导环境,而 lucreate 命令包含检查操作,用于防止无意破坏引导环境。例如,lucreate 命令可以防止改写或删除 Solaris 卷管理器卷。

但是,如果您已经使用 Solaris 卷管理器软件创建了复杂 Solaris 卷管理器并置、条和镜像,则必须使用 Solaris 卷管理器软件操作它们。Solaris Live Upgrade 识别这些组件,并支持使用这些组件。使用 Solaris 卷管理器命令创建、修改或销毁卷组件之前,请使用 lustatus 或 lufslist 命令。这些命令可以确定包含文件系统(由 Solaris Live Upgrade 引导环境使用)的 Solaris 卷管理器卷。

为交换文件系统选择片的原则

为新引导环境配置交换

可以使用带 -m 选项的 lucreate 命令,通过三种方法配置交换片:

- 如果不指定交换片,则会为新引导环境配置属于当前引导环境的交换片。
- 如果指定了一个或多个交换片,则这些片是专供新引导环境使用的交换片。两个引导 环境不共享任何交换片。
- 可以指定共享交换片并为交换添加新片。

以下示例展示了配置交换的三种方式。当前引导环境是通过 c0t0d0s0 上的根 (/) 文件系统配置的。 交换文件系统位于 c0t0d0s1。

■ 以下示例中未指定交换片。新的引导环境包含位于 c0t1d0s0 上的根 (/) 文件系统。在 c0t0d0s1 上的当前引导环境和新引导环境之间可以共享交换。

lucreate -n be2 -m /:c0t1d0s0:ufs

■ 以下示例中指定了一个交换片。新的引导环境包含位于 c0t1d0s0 上的根 (/) 文件系统。新的交换文件系统在此 c0t1d0s1 上创建。 在当前引导环境和新引导环境之间不共享任何交换片。

lucreate -n be2 -m /:c0t1d0s0:ufs -m -:c0t1d0s1:swap

■ 以下示例中添加了一个交换片,另一个交换片由两个引导环境共享。新的引导环境包含位于 c0t1d0s0 上的根 (/) 文件系统。新的交换片在此 c0t1d0s1 上创建。 在当前引导环境和新引导环境之间共享 c0t0d0s1 上的交换片。

如果正在使用交换,则无法创建引导环境

如果交换片正被当前引导环境以外的任何引导环境使用,则引导环境创建失败。如果引导环境是使用-s选项创建的,则替换源引导环境可以使用交换片,但不能使用任何其它引导环境。

关于为可共享文件系统选择片的原则

Solaris Live Upgrade 将片的全部内容复制到指定的新引导环境片。您可能希望该片上有些大的文件系统可在引导环境之间共享(而不是复制),以节省空间和复制时间。必须复制对于操作环境(例如,根目录 [/] 和 /var)很关键的文件系统。诸如 /home 之类的文件系统不是关键文件系统,可以在引导环境之间共享。可共享的文件系统必须是用户定义的文件系统,并且在活动引导环境和新的引导环境上都必须位于单独的交换片上。您可以根据需要以几种方式重新配置磁盘。

- 您可以在创建新的引导环境之前重新划分磁盘片,并将可共享的文件系统放在自己的 片上。例如,如果根 (/) 目录、/var 和 /home 在同一个片上,则重新配置磁盘并将 /home 放在它自己的片上。当您创建任何新的引导环境时,缺省情况下,/home 与 新的引导环境共享。
- 如果您想共享一个目录,这个目录必须被拆分到自己的片上。这样,该目录就是一个可以与其它引导环境共享的文件系统。您可以使用 lucreate 命令和 -m 选项来创建一个新的引导环境并将一个目录拆分到它自己的片上。但是,新的文件系统还是不能与原始引导环境共享。您需要再次运行 lucreate 命令和 -m 选项来创建另一个引导环境。这样,两个新的引导环境就可以共享该目录了。

例如,如果您想从 Solaris 8 发行版升级到 Solaris 9 发行版并共享 /home,则可以运行带有 -m 选项的 lucreate 命令。您可以创建 Solaris 8 发行版,使 /home 在自己的片上作为独立的文件系统。然后再次运行带有 -m 选项的 lucreate 命令来复制该引导环境。这第三个引导环境就可以被升级到 Solaris 9 发行版。/home 在 Solaris 8 和 Solaris 9 发行版之间共享。

有关可共享和关键文件系统的说明,请参见第292页"文件系统类型"。

定制新引导环境的内容

创建新引导环境时,可以在复制到新引导环境的操作中排除某些目录和文件。如果已经排除了某个目录,还可以在已排除的目录下再次包含指定的子目录或文件。然后可以将这些恢复的子目录或文件复制到新的引导环境中。例如,可以将 /etc/mail 中的所有文件和目录排除在复制内容以外,但包含 /etc/mail/staff 中的所有文件和目录。以下命令将 staff 子目录复制到新的引导环境中。

lucreate -n second disk -x /etc/mail -y /etc/mail/staff



小心:请小心使用文件排除选项。请不要删除系统必需的文件或目录。

下表列出了用于删除和恢复目录和文件的 lucreate 命令选项。

| 如何指定? | 排除选项 | 包含选项 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 指定目录或文件的名称 | -x exclude_dir | -y include_dir |
| 使用包含列表的文件 | - f list_filename | -Y list_filename |
| | - z list_filename | - z list_filename |

有关创建引导环境时定制目录和文件的示例,请参见第346页"创建引导环境以及定制 内容(命令行界面)"。

在引导环境之间同步文件

在准备切换并启动新的引导环境时,应快速启动新的引导环境,并重新引导。当您第一 次引导一个新创建的引导环境时,文件在引导环境之间同步。"同步"是指可将某些关键 的系统文件和目录从上一个使用中的引导环境复制到正在引导的引导环境中。将复制那 些已更改的文件和目录。

向 /etc/lu/synclist 中添加文件

Solaris Live Upgrade 将检查已更改的关键文件。如果这些文件的内容在两个引导环境 中不同,则将它们从使用中的引导环境复制到新的引导环境。同步是针对关键文件(例 如,/etc/passwd 或 /etc/group 文件)而言的,新引导环境创建后,这些关键文件 可能会改变。

/etc/lu/synclist 文件包含同步的目录和文件的列表。某些情况下,可能希望将其 它文件从使用中的引导环境复制到新引导环境。如有必要,可以向 /etc/lu/synclist添加目录和文件。

添加未在 /etc/lu/synclist 中列出的文件可能导致系统无法引导。同步进程仅复制 文件和创建目录,不删除文件和目录。

以下 /etc/lu/synclist 文件示例显示了为此系统同步的标准目录和文件。

/var/spool/mqueue OVERWRITE
/var/spool/cron/crontabs OVERWRITE
/var/dhcp /etc/passwd OVERWRITE /etc/shadow OVERWRITE /etc/opasswd OVERWRITE /etc/oshadow OVERWRITE OVERWRITE /etc/group OVERWRITE OVERWRITE /etc/pwhist /etc/default/passwd OVERWRITE /etc/dfs /var/log/syslog APPEND /var/adm/messages APPEND

适于添加到 synclist 文件的目录和文件示例如下:

/var/yp OVERWRITE
/etc/mail OVERWRITE
/etc/resolv.conf OVERWRITE
/etc/domainname OVERWRITE

synclist 文件项可以是文件或目录。第二个字段是启动引导环境时更新的方法。有三种更新文件的方法:

- OVERWRITE 使用中的引导环境的文件内容将改写新引导环境文件的内容。如果在第二个字段中未指定任何操作,则 OVERWRITE 是缺省操作。如果条目是目录,则复制所有子目录。所有文件都将被覆写。新引导环境文件的日期、模式和拥有权与之前的引导环境的对应文件的相应信息相同。
- APPEND 将使用中的引导环境文件的内容添加到新引导环境文件的末尾。这可能导致文件中出现重复条目。目录不能以 APPEND 形式列出。 新引导环境文件的日期、模式和拥有权与之前的引导环境的对应文件的相应信息相同。
- PREPEND 将使用中的引导环境文件的内容添加到新引导环境文件的开头。这可能导致文件中出现重复条目。目录不能以 PREPEND 形式列出。 新引导环境文件的日期、模式和拥有权与之前的引导环境的对应文件的相应信息相同。

强制引导环境之间的同步

第一次从新创建的引导环境引导时,Solaris Live Upgrade 将新引导环境与上一个使用中的引导环境同步。完成此初始引导和同步之后,Solaris Live Upgrade 将不执行同步操作,除非请求了该操作。

- 要使用 CUI 强制进行同步操作,请在出现提示信息时键入 yes
- 要使用 CLI 强制进行同步操作,请使用带 -s 选项的 luactivate 命令

如果您要维护 Solaris 操作环境的多个版本,则可能希望强制进行同步操作。您可能希望在诸如 email 或 passwd/group 等文件中进行更改以进入要启动到的引导环境。如果您强制执行同步,则 Solaris Live Upgrade 将检查要同步的文件之间是否存在冲突。当引导新的引导环境并检测到冲突时,将发出警告,并且不对文件进行同步。尽管有这样

的冲突,启动仍可成功完成。如果更改了新引导环境和使用中的引导环境中的同一文 件,则可能发生冲突。例如,如果更改了初始引导环境中的 /etc/passwd 文件,然后 又更改了新引导环境中的 /etc/passwd 文件,则同步进程将无法为同步操作选择要复 制的文件。



小心: 使用此选项时要特别小心, 因为您可能没有注意到或者无法控制在上一个活动引 导环境中可能已发生的更改。例如,如果您正在当前引导环境中运行 Solaris 9 软件并 且通过强制同步引导回 Solaris 7 发行版,则文件可能在 Solaris 7 发行版上发生更改。 由于文件依赖于操作环境的发行版,并且由于 Solaris 9 文件可能与 Solaris 7 文件不兼 容,因此引导到 Solaris 7 发行版可能失败。

从远程系统使用 Solaris Live Upgrade

以远程方式(例如,通过终端线)查看字符界面时,可能需要将 TERM 环境变量设置为 VT220。此外,当使用公用桌面环境 (CDE) 时,将 TERM 变量的值设置为 dtterm 而不 是xterm。

第 32 章

使用 Solaris Live Upgrade 创建引导环境(任务)

本章解释如何安装 Solaris Live Upgrade、如何使用菜单以及如何创建引导环境。本章包含以下几节:

- 第 321 页"关于 Solaris Live Upgrade 界面"
- 第 321 页"使用 Solaris Live Upgrade 菜单"
- 第 323 页 "任务映射:安装 Solaris Live Upgrade 并创建引导环境"
- 第 323 页 "安装 Solaris Live Upgrade"
- 第 324 页 "启动和停止 Solaris Live Upgrade(字符界面)"
- 第325页"创建新引导环境"

关于 Solaris Live Upgrade 界面

您可以使用字符用户界面 (CUI) 或命令行界面 (CLI) 运行 Solaris Live Upgrade。以下几节介绍了 CUI 和 CLI 的过程。CUI 并不提供对所有 Solaris Live Upgrade 功能的访问。本文档中的 CLI 过程涉及了 Solaris Live Upgrade 命令的基本用法。请参见第 36 章以获取命令列表,还可以参阅相应的关联手册页,获取与这些命令一同使用的更多选项。

CUI 在多字节语言环境和 8 位语言环境中不运行。

使用 Solaris Live Upgrade 菜单



图形 32-1 Solaris Live Upgrade 主菜单

浏览 Solaris Live Upgrade 字符用户界面菜单要求使用箭头键和功能键。使用箭头键上 下浏览,然后进行选择或将光标放在字段中。要执行任务,请使用功能键。在菜单底 部,您可以看到表示键盘功能键的黑色矩形。第一个黑色矩形表示 F1,第二个表示 F2, 依次类推。使用中的矩形包含一个表示任务(如"保存")的字样。"配置"菜单表示 功能键编号和任务,而不是矩形。

- F3 始终表示"保存"并完成该菜单的任务。
- F6 始终表示"取消"并在不保存更改的情况下退出菜单。
- 其它功能键的任务因菜单而异。

在下面的过程中,可能要求您按功能键。如果您的功能键没有正确映射 Solaris Live Upgrade 菜单中的功能键,请使用 Control-F + 相应的数字键。

任务映射:安装 Solaris Live Upgrade 并创建引导环境

表 32-1 任务映射: 使用 Solaris Live Upgrade

| 任务 | 说明 | 参考 |
|-----------------------------|---------------------------------|--|
| 安装 Solaris Live Upgrade 软件包 | 在操作环境中安装软件包 | 第 323 页 "安装 Solaris Live Upgrade" |
| 启动 Solaris Live Upgrade | 启动 Solaris Live Upgrade 主 菜单 | 第 324 页"启动和停止 Solaris Live Upgrade(字符界面)" |
| 创建引导环境 | 复制文件系统并将其重新配置 为非使用中的引导环境 | 第 325 页"创建新引导环境" |

安装 Solaris Live Upgrade

如果从 Solaris 2.6、Solaris 7 或 Solaris 8 操作环境升级,需要在当前操作环境中安装 Solaris Live Upgrade 软件包。

▼ 安装 Solaris Live Upgrade

- 1. 插入 Solaris DVD 或 Solaris Software 2 of 2 CD。
- 2. 运行所使用的介质的安装程序。
 - 如果您使用的是 Solaris DVD,请将目录更改为安装程序所在的目录并运行安装程序。
 - # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools/installers
 - # ./liveupgrade20

Solaris Web Start 安装程序随即显示。

- 如果使用的是 Solaris Software 2 of 2 CD,则运行该安装程序。
 - % ./installer

Solaris Web Start 安装程序随即显示。

- 3. 从"安装"面板的"选择类型"中,单击"定制"。
- 4. 在"语言环境选择"面板上,单击要安装的语言。

5. 选择要安装的软件。

- 对于 DVD,在"组件选择"面板上,单击"下一步"安装软件包。
- 对于 CD,在"产品选择"面板上,单击"Solaris Live Upgrade 的缺省安装"并单击 其它软件选项以撤消对它们的选择。
- 6. 按照 Solaris Web Start 安装程序面板上的说明来安装该软件。

启动和停止 Solaris Live Upgrade(字符 界面)

此过程启动和停止 Solaris Live Upgrade 菜单程序。

▼ 启动 Solaris Live Upgrade 菜单

注意: 当远程查看字符界面时(例如通过提示行),可能需要将 TERM 环境变量设置为 VT220。此外,当使用公用桌面环境 (CDE) 时,将 TERM 变量的值设置为 dtterm 而不 是xterm。

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 键入:

/usr/sbin/lu

Solaris Live Upgrade 主菜单随即显示。



图形 32-2 Solaris Live Upgrade 主菜单

▼ 停止 Solaris Live Upgrade 菜单

● 从主菜单中,选择"退出"。

创建新引导环境

创建引导环境提供了一种将重要文件系统从使用中的引导环境复制到新引导环境的方法。使用 CUI 的"创建"菜单和"配置"子菜单以及 lucreate 命令,可以重新组织磁盘(如有必要)、定制文件系统以及将重要文件系统复制到新的引导环境。

在将文件系统复制到新引导环境之前,可对这些文件系统进行定制,以便将重要文件系统目录合并到它们的父目录或同父目录分开。缺省情况下,用户定义(可共享)的文件系统在引导环境间共享。但在需要时可以复制可共享的文件系统。交换(一个可共享的文件系统)也可以被拆分和合并。有关重要和可共享文件系统的概述,请参见第 292 页"文件系统类型"。

创建引导环境(字符界面)

1. 从主菜单中,选择"创建"。

系统显示"创建引导环境"子菜单。


2. 键入使用中的引导环境(如有必要)和新引导环境的名称并确认。首次创建引导环境 时,只需键入使用中的引导环境的名称。

引导环境名称的长度不能超过30个字符,只能包含字母数字字符,不能包含多字节 字符。

当前引导环境的名称: solaris 8 新引导环境的名称: Solaris 9

3. 要保存更改,请按 F3。

"配置"菜单随即显示。



图形 32-3 Solaris Live Upgrade 配置菜单

"配置"菜单包含以下几部分:

- 初始引导环境 位于屏幕顶部。要创建的引导环境位于屏幕底部。
- "设备"字段包含以下信息。
 - 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz。
 - Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum。
 - Veritas 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume name。
 - 在您选择重要文件系统之前,用于选择重要文件系统的区域一直是空的。重要 文件系统(如 /usr、/var 或 /opt)可以同根 (/) 文件系统拆分或合并。

■ 可共享文件系统(如 /export 或交换)显示在"设备"字段中。这些文件系统 在源和目标引导环境中包含的安装点相同。缺省情况下,交换是共享的,但您 也可以拆分和合并(添加和删除)交换片。

有关重要和可共享文件系统的概述,请参见第 292 页"文件系统类型"。

- FS_Type 字段使您能够更改文件系统类型。文件系统类型可以为以下类型之一:
 - vxfs,表示 Veritas 文件系统
 - swap,表示交换文件系统
 - ufs,表示 UFS 文件系统

4. (可选)以下任务可随时执行:

- 要将屏幕上的信息打印到 ASCII 文件,请按 F5。
- 要在文件系统列表中滚动,请按 Control-X。 然后,可以在使用中的引导环境和新引导环境的文件系统之间进行切换和滚动。
- 要随时退出"配置"菜单,请按 F6。
 - 如果位于"配置"菜单中,则不保存更改,并且不更改文件系统。
 - 如果位于"配置"子菜单中,则返回到"配置"菜单。

5. 按 F2 可选择可用片。

"选项"菜单向光标所在的字段显示系统中的可用片。菜单显示"片"字段和文件系统 FS_Type 字段。

- a. 使用箭头键将光标放在字段中以选择片或文件系统类型。
 - 将光标放在"片"字段中时,将显示所有可用片。对于根 (/),"选项"只显示符合根 (/) 文件系统限制的可用片。请参见第 314 页"关于为根 (/) 文件系统选择片的原则"。
 - 将光标放在 FS_Type 字段中时,将显示所有可用的文件系统类型。
 - 对当前文件系统可选择以粗体显示的片。片大小的估算方法是文件系统的大小加上 30% 以满足升级需要。
 - 以非粗体显示的片太小,无法支持给定的文件系统。要对磁盘片大小进行重新划分,请参见步骤 6。

b. 按回车键选择一个片。

片显示在"片"字段中,或者 FS_Type 字段中显示文件系统类型更改。

6. (可选)如果可用片不能满足最低要求,则要重新划分任何可用磁盘的片大小,这时请按 F4。

Solaris Live Upgrade"片配置"菜单随即显示。

format 命令运行,从而使您能够创建新片。按照屏幕上的指示创建新片。有关 format 命令的详细信息,请参见 format 手册页。

要浏览此菜单,请使用箭头键在"设备"字段和 FS_Type 字段之间移动。"大小"(兆字节)字段在选择设备的同时自动完成。

a. 要释放设备,请按 Control-D。

片现在可用,并在"选项"菜单中显示。

- b. 要返回到"配置"菜单,请按 F3。
- 7. (可选)对重要文件系统进行拆分即将这些文件系统放在不同的安装点上。要对文件系统进行拆分,请执行以下操作:

(要合并文件系统,请参见步骤8。)

a. 选择要拆分的文件系统。

可以将文件系统(如 /usr、/var 或 /opt)同它们的父目录拆分开或从父目录中排除。

注意: 当为引导环境创建文件系统时,其规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统的规则相同。Solaris Live Upgrade 无法防止您在重要文件系统上进行无效配置。例如,您可以输入 lucreate 命令,该命令会为根 (/) 和 /kernel(根 [/]的一个无效部分)创建单独的文件系统。

- b. 按F8。
- c. 键入新引导环境的文件系统名,例如:

输入将作为新引导环境中的单独文件系统的目录:/opt 对新文件系统进行验证后,将向屏幕上添加一个新行。

d. 要返回到"配置"菜单,请按F3。

"配置"菜单随即显示。

8. (可选)合并是指将文件系统放在同一安装点上。将文件系统合并到它的父目录中的步骤:

(要对文件系统进行拆分,请参见步骤7。)

a. 选择要合并的文件系统。

可以将文件系统(例如, /usr、/var 或 /opt)合并到它们的父目录中。

b. 按F9。

将要合并的文件系统随即显示,例如:

/opt 将合并到 / 中。

- c. 按回车键。
- d. 要返回到"配置"菜单,请按F3。

"配置"菜单随即显示。

- 9. (可选)决定是要添加还是要删除交换片。
 - 如果要拆分交换片并将它放在新片上,请继续执行步骤 10。

- 如果要删除交换片,请继续执行步骤 11。
- 10. (可选)要对交换片进行拆分,请执行以下操作:
 - a. 在"设备"字段中,选择要拆分的交换片。
 - b. 按F8。
 - c. 在提示符下,键入:

在新 BE 上键入将作为单独文件系统的目录: swap

d. 按 F2 选项。

"选项"菜单列出可用的交换片。

e. 选择将交换放置到其上的片。

片出现在"设备"字段中,于是您就拥有了一个新交换片。

- 11. (可选)要删除交换片,请执行以下操作:
 - a. 在"设备"字段中,选择要删除的交换片。
 - b. 按F9。
 - c. 在提示符下,键入 y。

Slice /dev/dsk/c0t4d0s0 将不作为交换分区。 请确认? [y, n]: y 交换片不再存在。

- 12. 决定是要立即创建引导环境还是将创建安排到以后进行:
 - 按 F3 可立即创建新引导环境。

保存配置,然后您将退出配置屏幕。复制文件系统,使引导环境成为可引导的, 并创建非使用中的引导环境。

创建引导环境可能需要一个小时或更多的时间,具体情况将视系统配置而定。 Solaris Live Upgrade 主菜单随即显示。

■ 如果要将创建安排到以后进行,请键入 y , 然后键入开始时间和电子邮件地址(如本例所示)。

要安排复制时间吗? v

以at'格式输入时间以安排创建时间: 8:15 PM

输入复制日志应发送到的地址: someone@anywhere.com

系统通过电子邮件通知您已完成。

有关时间格式的信息,请参见 at(1) 手册页。

一次只能安排一个工作的时间。

创建完成后,即可升级非使用中的引导环境。请参见第33章。

▼ 第一次创建引导环境(命令行界面)

运行 1ucreate 命令时使用 -m 选项,可以指定要在新引导环境中创建的文件系统和创建的文件系统数。您必须通过重复该选项来指定要创建的文件系统的确切数目。例如,使用一次 -m 选项指定在何处放置所有文件系统。将所有文件系统从原始的引导环境合并到一个由 -m 选项指定的文件系统中。如果您指定两次 -m 选项,则创建两个文件系统。当用 -m 选项来创建文件系统时,请遵循以下原则:

- 必须为新引导环境的根 (/) 文件系统指定一个 -m 选项。如果运行 lucreate 但没有使用 -m 选项,则会显示"配置"菜单。"配置"菜单将文件重定向到新安装点,从而使您能够定制新引导环境。
- 任何存在于当前引导环境中并且没有在 -m 选项中指定的重要文件系统都被合并到所创建的下一级文件系统中。
- 只有由 -m 选项指定的文件系统才能在新引导环境中创建。如果当前的引导环境中包含多个文件系统,并且您希望所具有的文件系统数与新创建的引导环境中相同,则必须为每个要创建的文件系统指定一个 -m 选项。例如,如果您有适用于根 (/)、/opt和/var的文件系统,则应该为新引导环境上的每个文件系统使用一个 -m 选项。
- 不要复制安装点。例如,不能有两个根 (/) 文件系统。
- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 要创建新引导环境,请键入:
 - # lucreate [-A 'BE_description'] -c BE_name \
 - -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m ...] -n BE_name
 - -A'BE_description'

(可选) 启用与引导环境名称 (BE_name) 相关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制,并且可以包含任何字符。

-с ВЕ пате

为使用中的引导环境指定名称 BE_name 。该选项不是必需的,仅在创建第一个引导环境时才使用。如果是第一次运行 lucreate 命令并省略了 -c 选项,则软件将创建缺省名称。

系统将根据以下条件选择缺省名称:

■ 如果可以确定物理引导设备,则使用物理引导设备的基本名称命名当前的引导 环境。

例如,如果物理引导设备为 /dev/dsk/c0t0d0s0,则当前引导环境的名称为 c0t0d0s0。

■ 如果无法确定物理引导设备,则将 uname 命令使用 -s 选项和 -r 选项返回的 名称组合起来作为引导环境的名称。

例如,如果 uname -s 返回操作环境的名称 SunOS,uname -r 返回版本号 5.9,则 SunOS5.9 就是当前引导环境的名称。

■ 如果以上两种方法都不能确定引导环境的名称,则使用名称 current 来命名 当前的引导环境。 注意:如果您在第一次创建引导环境后使用 -c 选项,则系统将忽略此选项,或显示错误消息。

- 如果指定的名称与当前引导环境的名称相同,则系统将忽略此选项。
- 如果指定的名称与当前引导环境的名称不同,则系统会显示错误消息并且创建 失败。以下实例显示了导致显示错误消息的引导环境名称。

lucurr

c0t0d0s0

lucreate -c cltldls1 -n newbe -m /:cltldls1:ufs

错误: 当前引导环境名称为 c0t0d0s0: 无法使用 <-c c1t1d1s1> 更改名称

-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m ...]

在 vfstab 中指定新的引导环境的文件系统配置。 作为变量被指定给 -m 选项的文件系统可以位于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。

- mountpoint 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 (连字符)。
- device 字段的值可以为以下值之一:
 - 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz
 - Solaris 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum
 - Veritas 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/md/vxfs/dsk/dnum
 - 重要字 merged, 指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并
- fs_options 字段的值可以为以下值之一:
 - ufs,表示 UFS 文件系统。
 - vxfs,表示 Veritas 文件系统。
 - swap,表示交换文件系统。交换安装点必须为 (连字符)。
 - 对于逻辑设备(镜像)的文件系统,应在文件系统上指定若干重要字。这些重要字可以创建逻辑设备、更改逻辑设备的配置或删除逻辑设备。有关这些重要字的说明,请参见第 341 页"创建带 RAID-1 卷(镜像)的引导环境(命令行界面)"。

-n BE_name

要创建的引导环境的名称。BE_name 在系统中必须唯一。

实例 32-1 创建引导环境(命令行)

在本例中,使用中的引导环境名称为 first_disk。文件系统的安装点通过使用 -m 选项表示。创建两个文件系统,根 (/) 和 /usr。新引导环境名称为 second_disk。说明 mydescription 与名称 second_disk 相关联。新引导环境 second_disk 中的交换自动与源 first disk 共享。

- # lucreate -A 'mydescription' -c first_disk
- -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \setminus
- -n second disk

当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见 第 33 章。

▼ 创建引导环境并合并文件系统(命令行界面)

注意:运行 lucreate 命令时使用-m选项,可以指定要在新引导环境中创建的文件系统和创建的文件系统数。您必须通过重复该选项来指定要创建的文件系统的确切数目。例如,使用一次-m选项指定在何处放置所有文件系统。将所有文件系统从原始的引导环境合并到一个文件系统中。如果您指定两次-m选项,则创建两个文件系统。

1. 以超级用户身份登录。

2. 键入:

- # lucreate [-A 'BE_description'] \
- -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \

[-m [...]] -m mountpoint:merged:fs_options -n BE_name

-A BE_description

(可选) 启用与引导环境名称 (BE_name) 相关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制,并且可以包含任何字符。

-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...]

指定新引导环境的文件系统的配置。作为变量被指定给-m选项的文件系统可以位于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。

- mountpoint 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 (连字符)。
- device 字段的值可以为以下值之一:
 - 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz
 - Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum
 - Veritas 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume_name
 - 重要字 merged, 指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并
- $fs_{options}$ 字段的值可以为以下值之一:
 - ufs,表示 UFS 文件系统。
 - vxfs,表示 Veritas 文件系统。
 - swap,表示交换文件系统。交换安装点必须为 (连字符)。
 - 对于逻辑设备(镜像)的文件系统,应在文件系统上指定若干重要字。这些重要字可以创建逻辑设备、更改逻辑设备的配置或删除逻辑设备。有关这些重要字的说明,请参见第 341 页"创建带 RAID-1 卷(镜像)的引导环境(命令行界面)"。

-n BE_name

要创建的引导环境的名称。BE_name 在系统中必须唯一。

实例 32-2 创建引导环境并合并文件系统(命令行界面)

在本例中,当前引导环境中的文件系统是根 (/)、/usr 和 /opt。/opt 文件系统与 其父文件系统 /usr 合并。新引导环境名称为 second_disk。说明 mydescription 与名称 second_disk 相关联。

- # lucreate -A 'mydescription' -c first_disk \
 -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s1:ufs \
 -m /usr/opt:merged:ufs -n second disk
- 当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见第 33 章。

▼ 创建引导环境并拆分文件系统(命令行界面)

注意:为引导环境创建文件系统时,规则与为 Solaris 操作环境创建文件系统时的规则相同。Solaris Live Upgrade 无法防止您在重要文件系统上进行无效配置。例如,您可以输入 lucreate 命令,该命令会为根 (/) 和 /kernel(根 [/] 的无效部分)创建单独的文件系统。

当将目录拆分成多个安装点时,在各个文件系统中不维护硬链接。例如,如果将/usr/stuff1/file 硬链接到 /usr/stuff2/file,并且将 /usr/stuff1 和/usr/stuff2 拆分成单独的文件系统,则文件之间的链接将不再存在。lucreate 发出警告信息,并创建一个符号链接以替换丢失的硬链接。

1. 以超级用户身份登录。

2. 键入:

- # lucreate [-A 'BE_description'] \
 -m mountpoint:device[, metadevice]:fs_options \
 [-m mountpoint:device[, metadevice]:fs_options] -n new_BE
- -A 'BE_description'

(可选) 启用与引导环境名称 (BE_name) 相关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制,并且可以包含任何字符。

- -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...] 指定新引导环境的文件系统的配置。作为变量被指定给 -m 选项的文件系统可以位 于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需 个数的文件系统。
 - mountpoint 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 (连字符)。
 - device 字段的值可以为以下值之一:
 - 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz
 - Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum
 - Veritas 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume_name

- 重要字 merged, 指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并
- fs options 字段的值可以为以下值之一:
 - ufs,表示 UFS 文件系统。
 - vxfs,表示 Veritas 文件系统。
 - swap,表示交换文件系统。交换安装点必须为 (连字符)。
 - 对于逻辑设备(镜像)的文件系统,应在文件系统上指定若干重要字。这 些重要字可以创建逻辑设备、更改逻辑设备的配置或删除逻辑设备。有关 这些重要字的说明,请参见第 341 页"创建带 RAID-1 卷(镜像)的引导 环境(命令行界面)"。

-n BE_name

要创建的引导环境的名称。BE name 在系统中必须唯一。

实例 32-3 创建引导环境并拆分文件系统(命令行界面)

在本例中,前面的命令在新引导环境中的多个磁盘片中拆分根(/)文件系统。假设 存在一个源引导环境, 其 /usr、/var 和 /opt 均在根 (/): /dev/dsk/c0t0d0s0 / 上。

在新引导环境中,拆分 /usr、/var 和 /opt,将这些文件系统安装到它们各自的片 上,如下所示:

/dev/dsk/c0t1d0s0 / /dev/dsk/c0t1d0s1 /var /dev/dsk/c0t1d0s7 /usr /dev/dsk/c0t1d0s5 /opt

mydescription说明与引导环境名称 second disk 相关联。

- # lucreate -A 'mydescription' -c first disk \
- -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s7:ufs \
- -m /var:/dev/dsk/c0tld0s1:ufs -m /opt:/dev/dsk/c0tld0s5:ufs \
- -n second disk

当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见 第33章。

创建引导环境并重新配置交换(命令行界面)

缺省情况下,交换片在引导环境之间共享。**不**使用-m选项指定交换,当前的引导环境 和新的引导环境就可以共享同一交换片。如果要重新配置新引导环境的交换,请使用-m 选项在新引导环境中添加或删除交换片。

注意:交换片不能被当前引导环境以外的任何引导环境使用,或者如果使用-s选项,则源引导环境除外。如果交换片由任何其它引导环境使用(无论它是交换、UFS还是任何其它文件系统),则引导环境创建失败。

您可以使用现有的交换片创建引导环境,然后在创建后编辑 vfstab 文件。

1. 以超级用户身份登录。

2. 键入:

- # lucreate [-A 'BE_description'] \
- -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \
- -m -:device:swap -n BE_name
- -A'BE description'

(可选) 启用与引导环境名称 (BE_name) 相关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制,并且可以包含任何字符。

-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...]

指定新引导环境的文件系统的配置。作为变量被指定给-m选项的文件系统可以位于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。

- mountpoint 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 (连字符)。
- device 字段的值可以为以下值之一:
 - 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz
 - Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum
 - Veritas 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume_name
 - 重要字 merged,指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并
- fs_options 字段的值可以为以下值之一:
 - ufs,表示 UFS 文件系统。
 - vxfs,表示 Veritas 文件系统。
 - swap,表示交换文件系统。交换安装点必须为 (连字符)。
 - 对于逻辑设备(镜像)的文件系统,应在文件系统上指定若干重要字。这些重要字可以创建逻辑设备、更改逻辑设备的配置或删除逻辑设备。有关这些重要字的说明,请参见第 341 页"创建带 RAID-1 卷(镜像)的引导环境(命令行界面)"。

-n BE_name

要创建的引导环境的名称。BE_name 必须唯一。

新引导环境通过将交换移动到另一个片或设备而创建。

实例 32-4 创建引导环境并重新配置交换(命令行界面)

在本例中,当前引导环境包含 /dev/dsk/c0t0d0s0 上的根 (/),且交换位于 /dev/dsk/c0t0d0s1 上。新引导环境将根 (/) 复制到 /dev/dsk/c0t4d0s0 并使用 /dev/dsk/c0t0d0s1 和 /dev/dsk/c0t4d0s1 作为交换片。 mydescription说明与引导环境名称 second_disk 相关联。

```
# lucreate -A 'mydescription' -c first_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m -:/dev/dsk/c0t0d0s1:swap \
-m -:/dev/dsk/c0t4d0s1:swap -n second disk
```

这些交换赋值只有在从 second_disk 引导后才有效。如果有一个长的交换片列表,请使用 -M 选项。请参见第 336 页"创建引导环境并使用列表重新配置交换(命令行界面)"。

当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见 第 33 章。

▼ 创建引导环境并使用列表重新配置交换(命令行界面)

如果交换片的列表很长,可以创建交换列表。1ucreate 在新引导环境中使用此交换片列表。

注意:交换片不能被当前引导环境以外的任何引导环境使用,或者如果使用-s选项,则源引导环境除外。如果交换片由任何其它引导环境使用(无论交换片包含交换、UFS还是任何其它文件系统),则引导环境创建失败。

- 1. 创建要在新引导环境中使用的交换片列表。此文件的位置和名称是用户定义的。在本例中,/etc/lu/swapslices 文件的内容是设备和片的列表:
 - -:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap
 - -:/dev/dsk/c0t3d0s2:swap
 - -:/dev/dsk/c0t4d0s2:swap
 - -:/dev/dsk/c0t5d0s2:swap
 - -:/dev/dsk/c1t3d0s2:swap
 - -:/dev/dsk/c1t4d0s2:swap
 - -:/dev/dsk/c1t5d0s2:swap
- 2. 键入:
 - # lucreate [-A 'BE_description'] \
 - -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \
 - -M slice_list -n BE_name
 - -A 'BE_description'

(可选) 启用与引导环境名称 (BE_name) 相关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制,并且可以包含任何字符。

-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...]

指定新引导环境的文件系统的配置。作为变量被指定给-m选项的文件系统可以位于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。

- mountpoint 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 (连字符)。
- device 字段的值可以为以下值之一:
 - 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz
 - Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum
 - Veritas 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume name
 - 重要字 merged, 指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并
- fs_options 字段的值可以为以下值之一:
 - ufs,表示 UFS 文件系统。
 - vxfs,表示 Veritas 文件系统。
 - swap,表示交换文件系统。交换安装点必须为 (连字符)。
 - 对于逻辑设备(镜像)的文件系统,应在文件系统上指定若干重要字。这些重要字可以创建逻辑设备、更改逻辑设备的配置或删除逻辑设备。有关这些重要字的说明,请参见第 341 页"创建带 RAID-1 卷(镜像)的引导环境(命令行界面)"。

-M slice_list

-m 选项的列表,它被收集到文件 $slice_list$ 中。以为 -m 指定的格式指定这些变量。以散列标记 (#) 开头的注释行被忽略。如果引导环境包含一个长文件系统列表,则 -M 选项很有用。注意,可以组合 -m 和 -M 选项。例如,可以将交换片存储在 $slice_list$ 中并使用 -m 指定根 (/) 和 /usr 片。

-m 和 -M 选项支持列出特定安装点的多个片。在处理这些片的过程中,lucreate 跳过任何不可用片并选择第一个可用片。

-n BE name

要创建的引导环境的名称。BE_name 必须唯一。

实例 32-5 创建引导环境并使用列表重新配置交换(命令行界面)

在本例中,新引导环境中的交换是 /etc/lu/swapslices 文件中标记的片列表。 说明 mydescription 与名称 second disk 相关联。

- # lucreate -A 'mydescription' -c first disk \
- -m /:/dev/dsk/c02t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c02t4d0s1:ufs \setminus
- -M /etc/lu/swapslices -n second disk

当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见 第 33 章。

▼ 创建引导环境并复制可共享文件系统(命令行界面)

如果希望将可共享的文件系统复制到新的引导环境,请使用 -m 选项指定要复制的安装点。否则,缺省情况下将共享可共享的文件系统,并在 vfstab 文件中维护同一安装点。适用于可共享文件系统的任何更新均同时适用于这两个引导环境。

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 创建引导环境。
 - # lucreate [-A 'BE_description'] \
 - -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options \
 - [-m] mountpoint:device[,metadevice]:fs_options -n BE_name
 - -A'BE description'

(可选)启用与引导环境名称 (BE_name) 相关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制,并且可以包含任何字符。

-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...] 指定新引导环境的文件系统的配置。作为变量被指定给 -m 选项的文件系统可以位 于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需 个数的文件系统。

- mountpoint 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 (连字符)。
- device 字段的值可以为以下值之一:
 - 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz
 - Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum
 - Veritas 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume_name
 - 重要字 merged,指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并
- fs_options 字段的值可以为以下值之一:
 - ufs,表示 UFS 文件系统。
 - vxfs,表示 Veritas 文件系统。
 - swap,表示交换文件系统。交换安装点必须为 (连字符)。
 - 对于逻辑设备(镜像)的文件系统,应在文件系统上指定若干重要字。这些重要字可以创建逻辑设备、更改逻辑设备的配置或删除逻辑设备。有关这些重要字的说明,请参见第 341 页"创建带 RAID-1 卷(镜像)的引导环境(命令行界面)"。
- -n BE_name

要创建的引导环境的名称。BE_name 必须唯一。

实例 32-6 创建引导环境并复制可共享文件系统(命令行界面)

在本例中,当前引导环境包含两个文件系统,根 (/) 和 /home。在新引导环境中,根 (/) 拆分成两个文件系统:根 (/) 和 /usr。将 /home 文件系统复制到新引导环境中。mydescription说明与引导环境名称 second_disk 相关联。

- # lucreate -A 'mydescription' -c first_disk \
 -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
- 338 Solaris 9 12/03 安装指南 2003 年 12 月

实例 32-6 创建引导环境并复制可共享文件系统(命令行界面) (续下)

-m /home:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs -n second_disk

当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见第 33 章。

▼ 从另一个源创建引导环境(命令行界面)

lucreate 命令创建一个基于使用中的引导环境中的文件系统的引导环境。如果要基于引导环境而不是使用中的引导环境创建引导环境,请使用带 -s 选项的 lucreate。

注意:如果激活新引导环境并需要后退,则您将引导回上次激活的引导环境而非源引导环境。

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 创建引导环境。
 - # lucreate [-A 'BE_description'] -s source_BE_name
 - -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options -n BE_name
 - -A 'BE_description'

(可选) 启用与引导环境名称 (BE_name) 相关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制,并且可以包含任何字符。

- -s source_BE_name
 - 为新引导环境指定源引导环境。源不会是使用中的引导环境。
- -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...] 指定新引导环境的文件系统的配置。作为变量被指定给 -m 选项的文件系统可以位 于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需 个数的文件系统。
 - mountpoint 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 (连字符)。
 - device 字段的值可以为以下值之一:
 - 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz
 - Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum
 - Veritas 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume_name
 - 重要字 merged,指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并
 - fs_options 字段的值可以为以下值之一:
 - ufs,表示 UFS 文件系统。
 - vxfs,表示 Veritas 文件系统。
 - swap,表示交换文件系统。交换安装点必须为 (连字符)。

■ 对于逻辑设备(镜像)的文件系统,应在文件系统上指定若干重要字。这些重要字可以创建逻辑设备、更改逻辑设备的配置或删除逻辑设备。有关这些重要字的说明,请参见第 341 页"创建带 RAID-1卷(镜像)的引导环境(命令行界面)"。

-n BE_name

要创建的引导环境的名称。BE_name 在系统中必须唯一。

实例 32-7 从另一个源中创建引导环境(命令行界面)

在本例中,基于名为 third_disk 的源引导环境中的根 (/) 文件系统创建引导环境。 Third_disk 不是使用中的引导环境。说明 mydescription 与名为 second_disk 的新引导环境相关联。

lucreate -A 'mydescription' -s third_disk \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -n second disk

当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见第 33 章。

▼ 为 Flash 归档文件创建空引导环境(命令行界面)

使用 lucreate 命令的多数选项时,该命令将创建一个基于使用中的引导环境中的文件系统的引导环境。运行 lucreate 命令时选择 -s-选项,lucreate 命令将快速创建空引导环境。然后,新引导环境便可以与 Solaris Flash 归档文件一起安装。仅保存新引导环境的配置信息。直到将归档文件装入其中,才真正创建了引导环境。

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 创建空引导环境。
 - # lucreate -A 'BE name' -s \
 - -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options -n BE_name
 - -A'BE_description'

(可选) 启用与引导环境名称 (BE_name) 相关联的引导环境说明的创建。说明的长度不受限制,并且可以包含任何字符。

-s-

指定应创建空引导环境。

- -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...] 指定新引导环境的文件系统的配置。作为变量被指定给 -m 选项的文件系统可以位 于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需 个数的文件系统。
 - mountpoint 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 (连字符)。
 - device 字段的值可以为以下值之一:
 - 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz
 - Solaris 卷管理器元设备的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum

- Veritas 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/vx/dsk/volume_name
- 重要字 merged,指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并
- $fs_{options}$ 字段的值可以为以下值之一:
 - ufs,表示 UFS 文件系统。
 - vxfs,表示 Veritas 文件系统。
 - swap,表示交换文件系统。交换安装点必须为 (连字符)。
 - 对于逻辑设备(镜像)的文件系统,应在文件系统上指定若干重要字。这些重要字可以创建逻辑设备、更改逻辑设备的配置或删除逻辑设备。有关这些重要字的说明,请参见第 341 页"创建带 RAID-1 卷(镜像)的引导环境(命令行界面)"。

-n BE_name

要创建的引导环境的名称。BE_name 在系统中必须唯一。

实例 32-8 为 Flash 归档文件创建引导环境(命令行界面)

在本例中,创建了引导环境但不包含文件系统。说明 mydescription 与名为 second_disk 的新引导环境相关联。

lucreate -A 'mydescription' -s - \
-m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -n second_disk

当空引导环境的创建完成后,可安装和激活 Flash 归档文件(使之可以引导)。请参见第 33 章。

▼ 创建带 RAID-1 卷(镜像)的引导环境(命令行界 面)

创建引导环境时,Solaris Live Upgrade 使用 Solaris 卷管理器技术创建 RAID-1 卷。创建引导环境时,可以使用 Solaris Live Upgrade 管理以下任务。

- 删除 RAID-1 卷(镜像)中的单片并置(子镜像)。可以保存内容,使其成为新引导环境的内容(如有必要)。因为不复制内容,所以可以快速创建新的引导环境。子镜像从镜像拆离后,不再是初始镜像的一部分。对子镜像的读写操作不再通过镜像进行。
- 创建包含镜像的引导环境。
- 将单片并置附加到新创建的镜像之中。

要使用 Solaris Live Upgrade 的镜像功能,必须创建状态数据库和状态数据库副本。状态数据库在磁盘上存储有关 Solaris 卷管理器配置的状态的信息。

- 有关创建状态数据库的信息,请参见"State Database (Overview)" in *Solaris Volume Manager Administration Guide*。
- 有关 Solaris 卷管理器和 Solaris Live Upgrade 所能够提供的任务的概述,请参见 第 296 页"使用镜像文件系统创建引导环境"。

- 有关在使用 Solaris Live Upgrade 时不允许的复杂 Solaris 卷管理器配置的详细信息,请参见《Solaris Volume Manager Administration Guide》中的"Storage Management Concepts"。
- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 要创建新引导环境,请键入:
 - # lucreate [-A 'BE_description'] \
 - -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...] \
 - -n BE_name
 - -A'BE description'

(可选) 创建与引导环境名称 BE_name 相关联的引导环境说明。 说明的长度不受限制,并且可以包含任何字符。

-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m...] 在 vfstab 中指定新的引导环境的文件系统配置。 作为变量被指定给 -m 选项的文件系统可以位于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。

- mountpoint 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 (连字符)。
- device 字段的值可以为以下值之一:
 - 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz
 - Solaris 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum
 - Veritas 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/md/vxfs/dsk/dnum
 - 重要字 merged,指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并
- fs_options 字段的值可以为以下类型的文件系统和重要字之一:
 - ufs,表示 UFS 文件系统。
 - vxfs,表示 Veritas 文件系统。
 - swap,表示交换文件系统。交换安装点必须为 (连字符)。
 - 对于逻辑设备(镜像)的文件系统,应在文件系统上指定若干重要字。这 些重要字可以创建逻辑设备、更改逻辑设备的配置或删除逻辑设备。
 - mirror在指定的设备上创建 RAID-1 卷或镜像。在其后的 -m 选项中,必须指定 attach,以便将至少一个并置附加到新镜像中。指定的设备必须正确命名。例如,逻辑设备名 /dev/md/dsk/d10 或简化名称 d10 可用作镜像名称。有关命名设备的详细信息,请参见《Solaris Volume Manager Administration Guide》中的"Overview of Solaris Volume Manager Components"。
 - detach 删除卷中与指定安装点相关联的并置。不需要指定卷。
 - attach 将并置附加到与指定安装点相关联的镜像中。指定的物理磁盘 片将转化为单个设备并置,以附加到镜像中。要指定并置以附加到磁盘 中,应在该设备名称后附加逗号和此并置的名称。如果省略逗号和并置 名称,则 lucreate 将为并置选择一个空闲的卷。

lucreate 仅允许创建包含单一物理片的并置。此命令允许您最多将三个并置附加到镜像中。

■ preserve 保存现有的文件系统及其内容。使用此重要字,您可以跳过复制源引导环境内容的复制过程。保存内容可以快速创建新引导环境。对于某个特定的安装点,您仅可以对一个物理设备使用 preserve。如果使用 preserve,lucreate 将检查设备内容是否适合于指定的文件系统。此检查是有限的,并不能保证适用性。

preserve 重要字可用于物理片和 Solaris 卷管理器卷。

- 当 UFS 文件系统在物理片上时,如果使用 preserve 重要字,则 UFS 文件系统的内容将保存在此片上。在以下 -m 选项的实例中, preserve 重要字将物理设备 c0t0d0s0 的内容保存为根 (/) 文件 系统安装点的文件系统。
 - -m /:c0t0d0s0:preserve,ufs
- 当 UFS 文件系统在卷上时,如果使用 preserve 重要字,则 UFS 文件系统的内容将保存在卷上。

在以下-m选项的实例中, preserve 重要字将 RAID-1 卷(镜像)d10 的内容保存为根 (/) 文件系统安装点的文件系统。

-m /:d10:preserve,ufs

在以下 -m 选项的实例中,RAID-1 卷(镜像)d10 被配置为根 (/) 文件系统安装点的文件系统。单片并置 d20 从其当前镜像中拆离。d20 附加到镜像 d10 中。根 (/) 文件系统保存在子镜像 d20 中。

-m /:d10:mirror,ufs -m /:d20:detach,attach,preserve

-n BE name

要创建的引导环境的名称。BE name 在系统中必须唯一。

当新引导环境的创建完成后,可将它升级和启动(使之可以引导)。请参见第 33 章。

实例 32-9 使用镜像创建引导环境并指定设备(命令行)

在本实例中,使用 -m 选项指定文件系统安装点。

- mydescription 说明与 another disk 名称相关联。
- lucreate 为安装点根 (/) 配置 UFS 文件系统。并创建镜像 d10。该镜像是复制 到镜像 d10 的当前引导环境的根 (/) 文件系统的容器。镜像 d10 中的所有数据 都被覆写。
- c0t0d0s0 和 c0t1d0s0 两个片分别是 d1 和 d2 子镜像。这两个子镜像被添加 到镜像 d10。
- 新引导环境被命名为 another disk。
- # lucreate -A 'mydescription' \
- -m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
 -m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:attach \
- -m /:/dev/dsk/c0t1c0s0,d2:attach -n another disk

当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见 第 33 章。

实例 32-10 使用镜像创建引导环境并不指定子镜像名称(命令行)

在本实例中, 使用 -m 洗项指定文件系统安装点。

- mydescription 说明与 another disk 名称相关联。
- lucreate 为安装点根 (/) 配置 UFS 文件系统。并创建镜像 d10。该镜像是复制 到镜像 d10 的当前引导环境的根 (/) 文件系统的容器。镜像 d10 中的所有数据 都被覆写。
- c0t0d0s0 和 c0t1d0s0 两个片被指定用作子镜像。子镜像未指定,但 lucreate 命令从可用卷名称列表中选择名称。这两个子镜像被附加到镜像 d10 中。
- 新引导环境被命名为 another disk。

```
# lucreate -A 'mydescription' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:attach \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach -n another disk
```

当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见 第 33 章。

实例 32-11 创建引导环境并拆离子镜像(命令行)

在本实例中,使用-m选项指定文件系统安装点。

- mydescription 说明与 another disk 名称相关联。
- lucreate 为安装点根 (/) 配置 UFS 文件系统。并创建镜像 d10。
- 从当前镜像中删除片 c0t0d0s0。此片被指定为子镜像 d1 并添加到镜像 d10。 子镜像(即根 [/] 文件系统)内容被保存,不进行任何复制。片 c0t1d0s0 为 子镜像 d2,被添加到镜像 d10。
- 新引导环境被命名为 another disk。

```
# lucreate -A 'mydescription' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:detach,attach,preserve \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0,d2:attach -n another_disk
```

可以按照以下实例缩写此实例。缩写物理设备名和逻辑设备名。省略子镜像 d1 和 d2 的说明符。

```
# lucreate -A 'mydescription' \
-m /:d10:ufs,mirror \
-m /:c0t0d0s0:detach,attach,preserve \
-m /:c0t1d0s0:attach -n another_disk
```

当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见第 33 章。

实例 32-12 创建引导环境、拆离子镜像以及保存其内容(命令行)

在本实例中, 使用 -m 选项指定文件系统安装点。

- mydescription 说明与 another disk 名称相关联。
- lucreate 为安装点根 (/) 配置 UFS 文件系统。创建 d20 镜像。
- 从当前镜像中删除片 c0t0d0s0,并将其添加到镜像 d20 中。不指定子镜像名称。子镜像(即根[/]文件系统)内容被保存,不进行任何复制。
- 新引导环境被命名为 another disk。

```
# lucreate -A 'mydescription' \
-m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0:detach,attach,preserve \
-n another disk
```

当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见 第 33 章。

实例 32-13 创建一个包含两个镜像的引导环境(命令行)

在本实例中,使用 -m 选项指定文件系统安装点。

- mydescription 说明与 another disk 名称相关联。
- lucreate 为安装点根 (/) 配置 UFS 文件系统。并创建镜像 d10。该镜像是复制 到镜像 d10 的当前引导环境的根 (/) 文件系统的容器。镜像 d10 中的所有数据 都被覆写。
- c0t0d0s0 和 c0t1d0s0 两个片分别是 d1 和 d2 子镜像。 这两个子镜像被添加 到镜像 d10。
- lucreate 为安装点 /opt 配置 UFS 文件系统。 并创建镜像 d11。此镜像是复制到镜像 d11 的当前引导环境的 /opt 文件系统的容器。镜像 d11 上的所有数据将被覆写。
- c2t0d0s1 和 c3t1d0s1 两个片分别是 d3 和 d4 子镜像。这两个子镜像被添加到镜像 d11。
- 新引导环境被命名为 another disk。

```
# lucreate -A 'mydescription' \
-m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
-m /:/dev/dsk/c0t0d0s0,d1:attach \
-m /:/dev/dsk/c0t1d0s0,d2:attach \
-m /opt:/dev/md/dsk/d11:ufs,mirror \
-m /opt:/dev/dsk/c2t0d0s1,d3:attach \
-m /opt:/dev/dsk/c3t1d0s1,d4:attach -n another disk
```

当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见 第 33 章。

▼ 创建引导环境以及定制内容(命令行界面)

可以使用以下选项修改新引导环境中文件系统的内容。目录和文件并不被复制到新的引导环境。

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 要创建新引导环境,请键入:

lucreate -m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m ...] \
[-x exclude_dir] [-y include] [-Y include_list_file] [-f exclude_list_file] \
[-z filter_list] [-I] -n BE_name

-m mountpoint:device[,metadevice]:fs_options [-m ...]

在 vf stab 中指定新的引导环境的文件系统配置。 作为变量被指定给 -m 选项的文件系统可以位于同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘上。根据需要多次使用此选项以创建所需个数的文件系统。

- mountpoint 可以是任何有效的安装点或表示交换分区的 (连字符)。
- device 字段的值可以为以下值之一:
 - 磁盘设备的名称,格式为 /dev/dsk/cwtxdysz
 - Solaris 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/md/dsk/dnum
 - Veritas 卷管理器卷的名称,格式为 /dev/md/vxfs/dsk/dnum
 - 重要字 merged, 指示指定安装点处的文件系统要与其父文件系统合并
- fs_options 字段的值可以为以下值之一:
 - ufs,表示 UFS 文件系统。
 - vxfs,表示 Veritas 文件系统。
 - swap,表示交换文件系统。交换安装点必须为 (连字符)。
 - 对于逻辑设备(镜像)的文件系统,应在文件系统上指定若干重要字。这些重要字可以创建逻辑设备、更改逻辑设备的配置或删除逻辑设备。有关这些重要字的说明,请参见第 341 页"创建带 RAID-1 卷(镜像)的引导环境(命令行界面)"。

-x exclude_dir

通过以下方式可以排除文件和目录:不将它们复制到新的引导环境中。您可以使用这个选项的多个实例排除多个文件或目录。

exclude_dir 是目录名或文件名。

-y include_dir

将列出的目录和文件复制到新的引导环境。当您排除了某个目录,但需要恢复单个子目录或文件时使用该选项。

include_dir 是要包含的子目录或文件的名称。

-Y list_filename

将目录和文件从列表复制到新的引导环境中。当您排除了某个目录,但需要恢复单个子目录或文件时使用该选项。

■ list_filename 是一个包含列表的文件的完整路径。

- list_filename 文件必须每行包含一个文件。
- 如果某一行项是目录,则包括此目录下的所有子目录和文件。如果某一行项是 文件,则仅包括此文件。

-f list_filename

利用列表不将目录和文件复制到新的引导环境,从而排除这些目录和文件。

- list_filename 是一个包含列表的文件的完整路径。
- list_filename 文件必须每行包含一个文件。

-z list_filename

使用列表将目录和文件复制到新的引导环境。列表中的每个文件或目录都使用加号"+"或减号"-"进行标注。加号表示被包含的文件或目录,减号表示被排除的文件或目录。

- list filename 是一个包含列表的文件的完整路径。
- *list_filename* 文件必须每行包含一个文件。文件名前的加号或减号后必须跟随一个空格。
- 如果行项为目录,且由 + (加号)指示,则包括此目录下的所有子目录和文件。如果行项为文件,且由 + (加号)指示,则仅包括此文件。

- I

覆写对系统文件的完整性检查。使用此选项时应多加小心。

为了防止删除引导环境中的重要系统文件,lucreate 命令将运行完整性检查。此检查将检查系统软件包数据库中注册的所有文件,如果排除了所有文件,则停止引导环境的创建。使用该选项将覆写完整性检查。使用此选项能够更快地创建引导环境,但可能检测不出问题。

-n BE name

要创建的引导环境的名称。BE name 在系统中必须唯一。

实例 32-14 创建引导环境以及排除文件(命令行)

在本实例中,新引导环境被命名为 second_disk。源引导环境包含一个文件系统,即根 (/)。在新的引导环境中,/var 文件系统从根 (/) 拆分出来,并被置于另一个片上。lucreate 命令为安装点根 (/) 和 /var 配置 UFS 文件系统。此外,两个/var 邮件文件(根 和 staff)不被复制到新的引导环境。在源引导环境和新建的引导环境之间,自动共享交换。

lucreate -n second disk \

- -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /var/mail:c0t2d0s0:ufs \
- -x /var/mail/root -x /var/mail/staff

实例 32-15 创建引导环境以及排除和包含文件(命令行)

在本实例中,新引导环境被命名为 second_disk。源引导环境包含操作环境的一个文件系统,即根 (/)。还包含名为 /mystuff 的文件系统。 lucreate 为安装点根 (/) 和 /mystuff 配置 UFS 文件系统。 只将 /mystuff 中的两个目录复制到新的引导环境,即 /latest 和 /backup。在源引导环境和新建的引导环境之间,自动共享交换。

lucreate -n second disk \

-m /:/dev/dsk/c01t0d0s0:ufs -m /mystuff:c1t1d0s0:ufs \

实例 32-15 创建引导环境以及排除和包含文件(命令行) (续下)

-x /mystuff -y /mystuff/latest -y /mystuff/backup

当新引导环境的创建完成后,可将它升级和激活(使之可以引导)。请参见第 33 章。

使用 Solaris Live Upgrade 进行升级(任务)

本章解释如何使用 Solaris Live Upgrade 来升级并激活非活动引导环境。本章还解释了如何从激活失败中恢复。本章包含以下几节:

- 第349页"任务图:升级引导环境"
- 第350页"升级引导环境"
- 第 358 页 "在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件"
- 第 362 页"激活引导环境"
- 第366页"故障恢复:回退到原始引导环境(命令行界面)"

可以通过菜单或命令行界面 (CLI) 来使用 Solaris Live Upgrade。本章对使用这两种界面的过程都进行了介绍。这些过程并未涵盖使用 Solaris Live Upgrade 的所有可能情况。有关命令的详细信息,请参见第 36 章和相应的手册页(这些手册页更为全面地记录了CLI 选项)。

任务图:升级引导环境

表 33-1 任务图: 使用 Solaris Live Upgrade 进行升级

| 任务 | 说明 | 参考 |
|---------------------------------|--|--|
| 升级引导环境或安装 Solaris Flash 归档文件 | ■ 使用操作环境映像升级非使用中的引导环境 ■ 在非使用中的引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件 | ■ 第 350 页 "升级引导环境" ■ 第 358 页 "在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件" |
| 激活非活动引导环境 | 使更改生效并将非使用中的引导环境切换到使用中的引导环境 | 第 362 页"激活引导环境" |

表 33-1 任务图: 使用 Solaris Live Upgrade 进行升级 (续下)

| 任务 | 说明 | 参考 |
|----------------------|----------------------|--|
| (可选)如果激活时失败则切 换回去 | 如果失败则重新激活到原始引 导环境 | 第 366 页"故障恢复:回退到 原始引导环境(命令行界面) " |

升级引导环境

使用"升级"菜单或 luupgrade 命令升级引导环境。本部分介绍从位于以下介质中的文 件升级非使用中的引导环境的过程:

- NFS 服务器
- 本地文件
- 本地磁带
- 本地设备,包括 DVD 或 CD

注意:如果安装需要多张 CD,则必须使用命令行界面过程来升级。请参见第 352 页 "从多张 CD 升级操作系统映像(命令行界面)"。

升级原则

使用最新的操作环境升级引导环境时,不会影响使用中的引导环境。新文件与非使用中 的引导环境的重要文件系统合并,但可共享的文件系统并没有更改。

如果已创建 Solaris Flash 归档文件,那么可以在非使用中的引导环境中安装归档文件, 而无需进行升级。新文件覆写非使用中的引导环境的重要文件系统,但共享文件没有更 改。请参见第 358 页"在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件"。

可以升级包含物理磁盘片、Solaris 卷管理器卷或 Veritas 卷管理器卷的任意组合的非使 用中的引导环境。为根 (/) 文件系统选择的片必须是包括在 RAID-1 卷 (镜像) 中的单 片并置。有关使用镜像文件系统创建引导环境的过程,请参见第 341 页"创建带 RAID-1卷(镜像)的引导环境(命令行界面)"。

使用 Solaris Live Upgrade 添加和删除软件包



小心:当升级、添加和删除软件包或修补程序时,Solaris Live Upgrade 要求软件包或修补程序符合 SVR4 高级封装原则。虽然 Sun 软件包符合这些原则,但 Sun 不能保证来自第三方供应商的软件包也符合原则。如果软件包不符合这些原则,则可能导致软件包中的软件运行失败,或改变使用中的引导环境。

有关使用 Solaris Live Upgrade 添加和删除软件包的详细信息,请参见以下内容:

- 有关规划的信息,请参见第 311 页"使用 Solaris Live Upgrade 来管理软件包和修补程序"。
- 有关命令和选项的信息,请参见手册页 luupgrade(1M)。
- 有关封装要求的详细信息,请参见附录 G。

▼ 在引导环境中升级操作系统映像(字符界面)

要通过本过程进行升级,必须只使用一张 CD、DVD 或者组合安装映像。对于需要多张 CD 的安装,必须按以下过程进行操作:第 352 页"从多张 CD 升级操作系统映像(命令行界面)"。

- **1.** 从 Solaris Live Upgrade 主菜单上,选择"升级"。 即显示"升级"菜单屏幕。
- 2. 键入新的引导环境的名称。
- 3. 键入 Solaris 安装映像所在位置的路径。

| 安装介质类型 | 说明 |
|---------------|-----------------------|
| 网络文件系统 | 指定安装映像所在的网络文件系统的路径。 |
| 本地文件 | 指定安装映像所在的本地文件系统的路径。 |
| 本地磁带 | 指定本地磁带设备和安装映像在磁带上的位置。 |
| 本地设备、DVD 或 CD | 指定本地设备和安装映像的路径。 |

- 如果您正在使用 DVD 或一张 CD,请键入该光盘的路径,如本例所示: 软件包介质:/cdrom/Solaris 9/s0
- 如果您在网络上有一个组合映像,请键入网络文件系统的路径,如本例所示: 软件包介质: /net/installmachine/export/Solaris_9/os_image
- 4. 若要升级,请按 F3 键。
- 5. 升级完成后,将显示主菜单。

▼ 在引导环境中升级操作系统映像(命令行界面)

要通过本过程进行升级,必须只使用一张 CD、DVD 或者组合安装映像。 如果安装需要多张 CD,则必须按以下过程进行操作:第 352 页"从多张 CD 升级操作系统映像(命令行界面)"。

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 通过键入下面的内容来指示要升级的引导环境和安装软件的路径:
 - # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
 - -u 在引导环境中升级操作系统映像
 - -n BE_name 指定要升级的引导环境的名称
 - -s os_image_path 指定包含操作系统映像的目录的路径名

实例 33-1 在引导环境中升级操作系统映像(命令行界面)

在本例中,升级了 second disk 引导环境。

- # luupgrade -u -n second disk \
- -s /net/installmachine/export/Solaris_9/OS_image

▼ 从多张 CD 升级操作系统映像(命令行界面)

如果操作系统映像驻留在两张或多张 CD 中,请使用本升级过程。

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 通过键入下面的内容来指示要升级的引导环境和安装软件的路径:
 - # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path
 - -u 在引导环境中升级操作系统映像
 - -n BE_name 指定要升级的引导环境的名称
 - -s os_image_path 指定包含操作系统映像的目录的路径名
- 3. 当安装程序完成第一张 CD 内容的安装时,请插入第二张 CD。
- 4. 此步骤与前一步骤相同,但其中 -u 选项被 -i 选项取代。另外,通过菜单或文本选择运行第二张 CD 上的安装程序。
 - 此命令使用菜单运行第二张 CD 上的安装程序。
 - # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path
 - 此命令使用文本运行第二张 CD 上的安装程序并且无需用户交互。
 - # luupgrade -i -n BE_name -s os_image_path -O '-nodisplay -noconsole'

在指定的介质上查找安装程序并运行该程序。

使用 -s 指定安装程序。

-n BE name 指定要升级的引导环境的名称。

-s os_image_path 指定包含操作系统映像的目录的路径名。

-O'-nodisplay -noconsole' (可选)以文本模式运行第二张 CD 上的安装程序并且无需用户交互。

引导环境已经做好激活准备。请参见第 366 页"故障恢复:回退到原始引导环境(命令行界面)"。

实例 33-2 SPARC: 从多张 CD 升级操作系统映像 (命令行界面)

在本例中,second_disk 引导环境得到升级并且安装映像位于两张 CD 上: Solaris Software 1 of 2 和 Solaris Software 2 of 2 CD。-u 选项确定 CD 组上是否有足够的空间用于全部软件包。-O 选项和 -nodisplay 以及 -noconsole 选项禁止在读取第二张 CD 后显示字符用户界面。如果使用了这些选项,就不会提示输入信息。忽略这些选项可显示该界面。

插入 Solaris Software 1 of 2 CD 并键入:

-i

luupgrade -u -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0/s0

插入 Solaris Software 2 of 2 CD 并键入:

luupgrade -i -n second_disk -s /dev/cdrom/cdrom0 -0 '-nodisplay \
-noconsole'

注意:运行 luupgrade 命令时使用 -i 选项安装任何附加 CD。

▼ 创建由 Solaris Live Upgrade 使用的配置文件

本过程显示了如何使用 Solaris Live Upgrade 创建配置文件。运行 luupgrade 命令时使用 -i 选项,可以通过此配置文件升级非使用中的引导环境。

有关使用此配置文件的过程的信息,请参见以下章节:

- 有关使用配置文件进行升级的信息,请参见第 357 页"使用 Solaris Live Upgrade 进行带有配置文件的升级(命令行界面)"。
- 有关使用配置文件进行 Solaris Flash 安装的信息,请参见第 361 页"使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)"。

1. 使用文本编辑器创建一个文本文件。

为该文件提供一个说明性的名称。确保配置文件的名称能够反映您要使用该配置文件 在系统上安装 Solaris 软件的方式。例如,您可以将此配置文件命名为 upgrade_Solaris_9。

2. 向该配置文件中添加配置文件重要字和值。

下表中的升级重要字只能用在 Solaris Live Upgrade 配置文件中。

- 有关使用 upgrade 或 flash_install 的 Install_type 重要字值的安装信 息,请参见表 33-2。
- 有关使用 flash update 的 Install type 重要字值的安装信息,请参见表 33–3。

表 33-2 Solaris Live Upgrade 配置文件重要字和说明

| 重要字 | 说明 |
|--|---|
| (必需)Install_type | 确定是要升级系统上现有的 Solaris 环境,还是要在系统上安装 Solaris Flash 归档文件。使用下列包含此重要字的值: 用于升级的 upgrade 用于 Solaris Flash 安装的 flash_install 用于 Solaris Flash 差别安装的 flash_update |
| (Solaris Flash 归档文件所 必需的) archive_location | 从指定的位置检索 Solaris Flash 归档文件。有关该重要字可以使用的值的列表,请参见第 263 页 "archive_location 关键字"。 |
| (可选) cluster (添加或 删除群集) | 指定是要在系统上将要安装的软件组中添加群集,还是要从中删除群集。 有关该重要字可以使用的值的列表,请参见第 272 页 "cluster 配置文件关键字(添加软件组)"。 |
| (可选)geo | 指定在升级系统时要安装或添加的区域语言环境。有关该重要字可以使用的值的列表,请参见第 277 页 "geo 配置文件关键字"。 |
| (可选) local_customization | 在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件之前,您可以创建定制脚本保存克隆系统上的本地配置。local_customization重要字指定保存这些脚本的目录。该值是克隆系统上脚本的路径。有关部署前和部署后脚本的信息,请参见第 161 页"创建定制脚本"。 |
| (可选) locale | 指定在升级系统时要安装或添加的语言环境软件包。有关该重要字可以使用的值的列表,请参见第 280 页 "locale 配置文件关键字"。 |
| (可选) package | 指定是要在系统上将要安装的软件组中添加软件包,还是从中删除软件包。有关该重要字可以使用的值的列表,请参见第 282 页 "package 配置文件关键字"。 |

表 33–3 用于创建差别归档文件的 Solaris Live Upgrade 配置文件重要字和说明

| 重要字 | 说明 |
|------------------|---|
| (必需)Install_type | 定义要在系统中安装 Solaris Flash 归档文件的安装。差别归档 文件的值为 flash_update。 |

| 重要字 | 说明 |
|-----------------------------|--|
| (必需) archive_location | 从指定的位置检索 Solaris Flash 归档文件。有关该重要字可以使用的值的列表,请参见第 263 页 "archive_location 关键字"。 |
| (可选) forced_deployment | 在不同于软件预期的克隆系统上强制安装 Solaris Flash 差别归档文件。如果使用的是 forced_deployment,所有新文件都将被删除,使克隆系统返回预期状态。如果您不确定要删除文件,请使用缺省设置终止安装以保护新文件。 |
| (可选) local_customization | 在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件之前,您可以创建定制脚本保存克隆系统上的本地配置。local_customization重要字指定保存这些脚本的目录。该值是克隆系统上脚本的路径。有关部署前和部署后脚本的信息,请参见第 161 页"创建定制脚本"。 |
| (可选) no_content_check | 在使用 Solaris Flash 差别归档文件安装克隆系统时,可以使用 no_content_check 重要字来忽略逐个文件验证过程。逐个 文件验证能确保克隆系统是主系统的复制品。除非您能确定克隆系统是原始主系统的副本,否则请尽量避免使用该重要字。 |
| (可选) no_master_check | 在使用 Solaris Flash 差别归档文件安装克隆系统时,可以使用 no_master_check 重要字来忽略文件检查。不检查克隆系统 文件。检查将确保克隆系统从原始主系统生成。除非您能确定 克隆系统是原始主系统的副本,否则请尽量避免使用该重要 字。 |

- 3. 将配置文件保存在本地系统的目录中。
- 4. 确保 root 拥有该配置文件,并且权限被设置为 644。
- 5. 测试配置文件(可选)。

有关测试配置文件的过程的信息,请参见第 356 页 "测试 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件"。

实例 33-3 创建 Solaris Live Upgrade 配置文件

在此实例中,配置文件提供升级参数。该配置文件将使用 Solaris Live Upgrade 的 luupgrade 命令以及 -u 和 -j 选项升级一个非使用中的引导环境。该配置文件添加了一个软件包或一个群集。配置文件中添加了区域语言环境和其它语言环境。如果将语言环境添加到该配置文件中,请确保创建了带有额外磁盘空间的引导环境。

| # | profile keywords | profile values |
|---|------------------|----------------|
| # | | |
| | install_type | upgrade |
| | package | SUNWxwman add |
| | cluster | SUNWCacc add |
| | geo | C_Europe |
| | locale | zh_TW |
| | locale | zh_TW.BIG5 |
| | locale | zh_TW.UTF-8 |
| | | |

实例 33-3 创建 Solaris Live Upgrade 配置文件 (续下)

| locale | zh_HK.UTF-8 |
|--------|---------------|
| locale | zh_HK.BIG5HK |
| locale | zh |
| locale | zh_CN.GB18030 |
| locale | zh_CN.GBK |
| locale | zh_CN.UTF-8 |

实例 33-4 创建 Solaris Live Upgrade 配置文件以安装差别归档文件

Solaris Live Upgrade 可以通过配置文件的以下实例在克隆系统上安装差别归档文件。只添加、删除或更改差别归档文件指定的文件。Solaris Flash 归档文件可以从 NFS 服务器进行检索。由于映像是通过原始主系统生成的,因此不检查克隆系统中是否存在有效的系统映像。此配置文件与 Solaris Live Upgrade 中的 luupgrade 命令以及 -u 选项和 -j 选项一起使用。

| # profile keywords | profile values |
|--------------------|---|
| # | |
| install_type | flash_update |
| archive_location | nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive |
| no_master_check | |

要使用 luupgrade 命令安装差别归档文件,请参见第 361 页"使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)"。

▼ 测试 Solaris Live Upgrade 要使用的配置文件

创建配置文件后,使用 luupgrade 命令测试配置文件。 通过检查 luupgrade 生成的 安装输出,可以迅速确定配置文件是否按预期的要求运行。

● 测试配置文件。

luupgrade -u -n BE_name -D -s os_image_path -j profile_path

-u 在引导环境中升级操作系统映像

-n BE_name 指定要升级的引导环境的名称。

-D luupgrade 命令使用选定引导环境的磁盘配置测试带有 -j 选

项的配置文件选项。

-s os_image_path 指定包含操作系统映像的目录的路径名。此目录可以位于安装

介质上,如 DVD-ROM、CD-ROM,也可以是 NFS 或 UFS 目

录。

- j profile_path 为进行升级而配置的配置文件的路径。配置文件必须在本地计

算机的目录中。

实例 33-5 使用 Solaris Live Upgrade 测试配置文件

在以下实例中,配置文件被命名为 upgrade_Solaris_9。该配置文件在名为 u1b08 的非使用中的引导环境中进行了成功的测试。

luupgrade -u -n ulb08 -D -s /net/installsvr/export/ul/combined.ulwos \ -j /var/tmp/flash profile

验证介质 /net/installsvr/export/u1/combined.u1wos 的内容。

该介质是标准 Solaris 介质。

该介质包含操作系统升级映像。

该介质包含 Solaris 版本 9。

查找要使用的升级配置文件模板。

查找操作系统升级程序。

检查是否存在先前安排的 Live Upgrade 请求。

为 BE ulb08 创建升级配置文件。

为 BE ulb08 确定要安装或升级的封装。

仿真 BE ulb08 的操作系统升级。

操作系统升级仿真已完成。

信息: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup 包含升级操作的日志。

信息: var/sadm/system/data/upgrade_cleanup 包含需要清除操作的日志。

引导环境 u1b08 的 Solaris 升级已完成。

现在您可以使用该配置文件升级非使用中的引导环境。

▼ 使用 Solaris Live Upgrade 进行带有配置文件的升级(命令行界面)

此过程逐步说明了如何使用配置文件升级操作环境。

要使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件,请参见第 361 页"使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)"。

如果在配置文件中添加了语言环境,请确保创建了带有额外磁盘空间的引导环境。

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 创建配置文件。

有关可以在 Solaris Live Upgrade 配置文件中使用的升级重要字列表,请参见表 33–2。

- 3. 键入:
 - # luupgrade -u -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
 - ·u 在引导环境中升级操作系统映像
 - -n BE_name 指定要升级的引导环境的名称。

指定包含操作系统映像的目录的路径名。此目录可以位于安装 -s os_image_path

介质上,如 DVD-ROM、CD-ROM,也可以是 NFS 或 UFS 目

-j profile_path 配置文件的路径。配置文件必须在本地计算机的目录中。有关

创建配置文件的详细信息,请参见第 353 页"创建由 Solaris

Live Upgrade 使用的配置文件"。

引导环境已经做好激活准备。

实例 33-6 使用定制 JumpStart 配置文件升级引导环境(命令行界面)

本例中,归档文件安装在 second disk 引导环境中。使用-j选项访问配置文件。 引导环境已经做好激活准备。要创建配置文件,请参见第 353 页"创建由 Solaris Live Upgrade 使用的配置文件"。

luupgrade -u -n second disk \

- -s /net/installmachine/export/solarisX/OS image \
- -j /var/tmp/profile

在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件

本部分介绍如何使用 Solaris Live Upgrade 安装存储在以下位置的 Solaris Flash 配置文

- HTTP 服务器
- FTP 服务器 仅从命令行使用此路径
- NFS 服务器
- 本地文件
- 本地磁带
- 本地设备,包括 DVD 或 CD

注意: 有关与归档文件存储关联的路径的正确语法实例, 请参见第 263 页 "archive location 关键字"。

安装 Solaris Flash 归档文件时将覆写新引导环境中除共享文件外的所有文件。

要使用 Solaris Flash 安装特征,需要先安装主系统并创建 Solaris Flash 归档文件。有关 Solaris Flash 的详细信息,请参见第 16 章。

▼ 在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件(字符界面)

1. 从 Solaris Live Upgrade 主菜单中选择"Flash"。

将显示"Flash 非使用中的引导环境"菜单。

2. 键入您想在其中安装 Solaris Flash 归档文件的引导环境的名称以及安装介质的位置

引导环境的名称: Solaris 9软件包介质: /net/install-svr/export/Solaris 9/latest

3. 按 F1 键添加归档文件。

显示"归档文件选择"子菜单。

Location - Retrieval Method

<No Archives added> - Select ADD to add archives

通过此菜单可以生成归档文件列表。要添加或删除归档文件,请执行以下步骤。

a. 要将归档文件添加至菜单,请按 F1 键。

显示"选择检索方法"子菜单。

HTTP

NFS

本地文件

本地磁带

本地设备

b. 在"选择检索方法"菜单上,选择 Solaris Flash 归档文件的位置。

| 所选介质 | 提示符 |
|------|--|
| HTTP | 指定访问 Solaris Flash 归档文件需要的 URL 和代理信息。 |
| NFS | 指定 Solaris Flash 归档文件所在的网络文件系统的路径。 您还可以指定归档文件的名称。 |
| 本地文件 | 指定 Solaris Flash 归档文件所在的本地文件系统的路径。 |
| 本地磁带 | 指定本地磁带设备以及 Solaris Flash 归档文件在磁带上的位置。 |
| 本地设备 | 指定本地设备、Solaris Flash 归档文件的路径和 Solaris Flash 归档文件所在的文件系统的类型。 |

即显示"检索"子菜单,它与下面的实例相似,具体取决于您选择的介质。 NFS 位置:

c. 键入归档文件的路径,如下例所示。

NFS 位置: host:/path/to archive.flar

- d. 按 F3 键将归档文件添加到该列表。
- e. (可选)要从菜单中删除归档文件,请按 F2 键。
- f. 当该列表包含您要安装的归档文件时,按 F6 键退出。
- 4. 按 F3 键安装一个或多个归档文件。

Solaris Flash 归档文件即被安装在引导环境中。除可共享的文件外,引导环境中的所有文件都被覆写。

引导环境已做好激活准备。请参见第363页"激活引导环境(字符界面)"。

▼ 在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件(命令行 界面)

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 键入:

luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -a archive

-f 指示从 Solaris Flash 归档文件安装操作系统。

-n BE_name 指定要使用归档文件安装的引导环境的名称。

-s os_image_path 指定包含操作系统映像的目录的路径名。此目录可以位于安装

介质上,如 DVD-ROM、CD-ROM,也可以是 NFS 或 UFS 目

录。

-a archive 归档文件的路径(如果本地文件系统中包含 Solaris Flash 归档

文件)。使用-s选项和-a选项指定的操作系统映像的版本必

须相同。

实例 33-7 在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)

本实例中,归档文件安装在 second_disk 引导环境中。归档文件保存在本地系统中。对应 -s 和 -a 选项的操作系统都是 Solaris 9 发行版。除可共享文件外,second disk 上的所有文件都被覆写。

- # luupgrade -f -n second disk \
- -s /net/installmachine/export/Solaris_9/OS_image \
- -a /net/server/archive/Solaris_9

引导环境已经做好激活准备。

▼ 使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件(命令行 界面)

本过程提供使用配置文件安装 Solaris Flash 归档文件或差别归档文件的步骤。

如果在配置文件中添加了语言环境,请确保创建了带有额外磁盘空间的引导环境。

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 创建配置文件。

有关可以在 Solaris Live Upgrade 配置文件中使用的重要字列表,请参见表 33-2。

- 3. 键入:
 - # luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -j profile_path
 - -f 指示从 Solaris Flash 归档文件安装操作系统。
 - -n BE_name 指定要升级的引导环境的名称。
 - -s os_image_path 指定包含操作系统映像的目录的路径名。此目录可以位于安装

介质上,如 DVD-ROM、CD-ROM,也可以是 NFS 或 UFS 目

录。

-j profile_path 为 Flash 安装配置的配置文件的路径。配置文件必须在本地计

算机的目录中。

引导环境已经做好激活准备。

实例 33-8 通过配置文件在引导环境中安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面) 在此实例中,配置文件提供归档文件的安装位置。

profile keywords profile values
-----install_type flash_install

archive location nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive

创建配置文件后,可以运行 luupgrade 命令并安装归档文件。使用 -j 选项访问配置文件。

- # luupgrade -f -n second disk \
- -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
- -j /var/tmp/profile

引导环境已经做好激活准备。要创建配置文件,请参见第 353 页"创建由 Solaris Live Upgrade 使用的配置文件"。

▼ 使用配置文件重要字安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)

通过此过程可以安装 Solaris Flash 归档文件,并在命令行(而不是从配置文件)使用 archive location 重要字。 您可以不使用配置文件而快速地检索归档文件。

1. 以超级用户身份登录。

2. 键入:

luupgrade -f -n BE_name -s os_image_path -J 'profile'

-f 指示从 Solaris Flash 归档文件升级操作系统。

-n BE_name 指定要升级的引导环境的名称。

-s os_image_path 指定包含操作系统映像的目录的路径名。此目录可以位于安装

介质上,如 DVD-ROM、CD-ROM,也可以是 NFS 或 UFS 目

录。

-J'profile' 指定 archive location 配置文件重要字。有关重要字的值

的信息,请参见第 263 页 "archive location 关键字"。

引导环境已经做好激活准备。

实例 33-9 使用配置文件重要字安装 Solaris Flash 归档文件(命令行界面)

本实例中,归档文件安装在 second_disk 引导环境中。使用 -J 选项和 archive_location 重要字检索归档文件。除可共享文件外,second_disk 上的 所有文件都被覆写。

luupgrade -f -n second_disk \

- -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
- -J 'archive_location http://example.com/myflash.flar'

激活引导环境

激活引导环境后,便可以在下次重新引导系统时引导该引导环境。 如果在引导新建的使用中的引导环境时失败,还可以快速切换回初始引导环境。请参见第 366 页"故障恢复:回退到原始引导环境(命令行界面)"。

要成功激活一个引导环境,该引导环境必须满足以下条件:

- 该引导环境必须处于"完全"状态。要检查状态,请参见第 372 页"显示所有引导环境的状态"。
- 如果该引导环境不是当前引导环境,那么您将无法使用 lumount(1M) 或 mount(1M) 安装该引导环境的分区。

■ 您要激活的引导环境不能参与比较操作。请参见第 376 页"比较引导环境"。

注意:如果您希望重新配置交换,请在引导非使用中的引导环境之前进行此项更改。缺省情况下,所有引导环境共享同一交换设备。要重新配置交换,请参见"创建新的引导环境"的步骤 9或第 334 页"创建引导环境并重新配置交换(命令行界面)"。

▼ x86: (可选)在激活前升级引导软盘

如果不是使用 Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘 引导系统,可以跳过此步骤。如果使用 Device Configuration Assistant 进行引导,您需要升级引导软盘。此步骤通过覆写现有软盘或者写入一个新软盘,使引导软盘和您当前的系统版本匹配。

- 1. 插入 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘。该软盘是被覆写的现有软盘或新软盘。
- 2. 使用此版本的最新映像升级引导软盘。
- 3. 弹出引导软盘。
- 4. 键入:

volcheck

- 5. 将 boot/solaris/bootenv.rc 文件复制到软盘中。
 cp /a/boot/solaris/bootenv.rc /floppy/floppy0/solaris/bootenv.rc
- **6. 检查软盘上的输出和输入设备,确保其正确。如果不正确,升级这些设备。** 现在您已经做好了激活新引导环境的准备。

▼ 激活引导环境(字符界面)

第一次从新创建的引导环境引导时,Solaris Live Upgrade 软件将新的引导环境与上一个使用中的引导环境同步。"同步"是指某些重要系统文件和目录从上一个使用中的引导环境复制到正在引导的引导环境中。初始引导后,Solaris Live Upgrade 不执行此同步,除非在提示强制同步时请求此操作。

有关同步的详细信息,请参见第 318 页"在引导环境之间同步文件"。

- 1. 从 Solaris Live Upgrade 主菜单中选择"激活"。
- 2. 键入要激活的引导环境的名称:

引导环境的名称: Solaris 9您是否希望强制执行 Live Upgrade 同步操作: no

- 3. 您可以继续,也可以强制执行文件同步。
 - 按回车键继续。

引导环境第一次引导时,文件将自动同步。

■ 您可以强制执行文件同步,但在使用此功能时要小心。每个引导环境中的操作系 统必须与同步的文件相兼容。要强制执行文件同步,请键入:

您是否希望强制执行 Live Upgrade 同步操作: yes



小心:使用强制同步时要特别小心,因为您可能没有注意到或者无法控制在上一 个使用中的引导环境中可能已发生的更改。例如,如果您正在当前引导环境中运 行 Solaris 9 软件并且通过强制同步引导回 Solaris 7 发行版,则文件可能在 Solaris 7 发行版上发生更改。由于文件依赖于操作环境的发行版,并且由于 Solaris 9 文件可能与 Solaris 7 文件不兼容, 因此引导到 Solaris 7 发行版可能失 败。

- 4. 按 F3 键开始激活过程。
- 5. 按回车键继续。

在下次重新引导时新的引导环境即被激活。

6. 要激活非活动引导环境,请重新引导:

init 6

▼ 激活引导环境(命令行界面)

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 要激活引导环境,请键入:

/usr/sbin/luactivate BE_name

BE_name 指定要激活的引导环境的名称。

3. 重新引导。

init 6



小心: 仅使用 init 或 shutdown 命令重新引导。如果使用 reboot、halt 或 uadmin 命令,则系统将不切换引导环境。上一个使用中的引导环境再次引导。

实例 33-10 激活引导环境(命令行界面)

在本例中, second_disk 引导环境在下次重新引导时激活。

- # /usr/sbin/luactivate second disk
- # init 6

▼ 激活引导环境并同步文件(命令行界面)

第一次从新创建的引导环境引导时,Solaris Live Upgrade 软件将新的引导环境与上一个使用中的引导环境同步。"同步"是指某些重要系统文件和目录从上一个使用中的引导环境复制到正在引导的引导环境中。初始引导后,Solaris Live Upgrade 不执行此同步,除非使用 luactivate 命令和 -s 选项强制同步。

有关同步的详细信息,请参见第318页"在引导环境之间同步文件"。

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 要启动引导环境,请键入:
 - # /usr/sbin/luactivate -s BE_name
 - -s 在上一个使用中的引导环境和新引导环境之间强制文件同步。第一次激活引导环境时,引导环境之间的文件将在随后激活时同步。如果不使用-s 选项,则不同步文件。



小心:使用此选项时要特别小心,因为您可能没有注意到或者无法控制在上一个使用中的引导环境中可能已发生的更改。例如,如果您正在当前引导环境中运行 Solaris 9 软件并且通过强制同步引导回 Solaris 7 发行版,则文件可能在 Solaris 7 发行版上发生更改。由于文件依赖于操作环境的发行版,并且由于 Solaris 9 文件可能与 Solaris 7 文件不兼容,因此引导到 Solaris 7 发行版可能失败。

BE name 指定要激活的引导环境的名称

3. 重新引导。

init 6

实例 33-11 激活引导环境(命令行界面)

在本例中, second disk 引导环境在下次重新引导时被激活并且文件被同步。

- # /usr/sbin/luactivate -s second_disk
- # init 6

故障恢复:回退到原始引导环境(命令行 界面)

如果在升级后检测到故障,或者如果应用程序与已升级的组件不兼容,则按以下过程之 一(取决于您的平台)恢复到原始引导环境。 对于基于 SPARC 的系统,第一个过程将 运行 luactivate 切换回原始引导环境。如果第一个过程失败,则使用第二个过程从 DVD-ROM、CD-ROM 或网络映像引导。对于基于 x86 的系统, 选择基于 root (/) 文 件系统所安装的位置(在相同或不同的物理磁盘上)的过程。

在成功创建新的引导环境后回退

当您成功地启动新的引导环境但对结果不满意时,请按此过程进行操作。

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 键入:
 - # /usr/sbin/luactivate BE_name 指定要激活的引导环境的名称 BE_name
- 3. 重新引导。

init 6

上一个有效的引导环境成为使用中的引导环境。

▼ SPARC: 从失败的引导环境激活中回退

- 如果在引导新的引导环境时发生失败,并且可以以单用户模式引导原始引导环境,则 使用此过程回退到原始引导环境。
- 如果需要从介质或网络安装映像引导,请参见第 367 页 "SPARC: 使用 DVD、CD 或 网络安装映像退回到原始引导环境"。
- 1. 在 OK 提示符下,将计算机从 Solaris DVD、Solaris 安装 CD、网络或本地磁盘引 导到单用户状态:

OK boot cdrom -s

或

OK boot net -s

或

OK boot device_name -s

device_name 指定可以从该处引导系统的设备的名称,例如 /dev/dsk/c0t0d0s0

2. 键入:

/sbin/luactivate BE_name

BE_name 指定要激活的引导环境的名称

- 如果此命令未能显示提示符,请转到第 367 页 "SPARC: 使用 DVD、CD 或网络 安装映像退回到原始引导环境"。
- 如果显示了提示符,则继续。
- 3. 在提示符下,键入:

您要回退以激活引导环境 <磁盘名称> 吗(yes 或 no)? yes 显示一条消息显示退回激活成功。

4. 重新引导。

init 6

上一个有效的引导环境成为使用中的引导环境。

▼ SPARC: 使用 DVD、CD 或网络安装映像退回到原始引导环境

使用此过程从 DVD、CD 或网络安装映像引导。您需要从上一个使用中的引导环境安装 root (/) 片。然后运行 luactivate 命令,该命令执行切换操作。当重新引导时,上一个使用中的引导环境被引导并再次运行。

1. 在 OK 提示符下,从 Solaris DVD、Solaris 安装 CD、网络或本地磁盘将计算机引导到单用户状态:

OK boot cdrom -s

或

OK boot net -s

或

OK boot device_name -s

device_name 指定操作系统副本所在的磁盘和片的名称,例如/dev/dsk/c0t0d0s0

2. 如有必要,检查回退引导环境根 (/) 的文件系统的完整性。

fsck device name

指定您要回退到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。设 device_name 备名的输入格式为:/dev/dsk/cwtxdysz。

3. 将使用中的引导环境根 (/) 片安装到某些目录,如 /mnt:

mount device_name /mnt

device_name 指定您要回退到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。设 备名的输入格式为:/dev/dsk/cwtxdysz。

4. 从使用中的引导环境根 (/) 片键入:

/mnt/sbin/luactivate

luactivate 激活上一个有效的引导环境并指示结果。

5. 卸载 /mnt

umount /mnt

6. 重新引导。

init 6

上一个有效的引导环境成为使用中的引导环境。

▼ x86: 使用不同磁盘上的引导环境回退

引导新的引导环境时可能会失败。如果用于引导环境的 root (/) 文件系统在不同物理磁 盘上,可以使用以下过程回退到原始引导环境。

- 1. 重新启动计算机,然后进入相应的 BIOS 菜单。
 - 如果您的引导设备是 SCSI 设备,请参考您的 SCSI 控制器上的文档,了解如何进 入 SCSI BIOS。
 - 如果引导设备由 BIOS 维护,请参考系统 BIOS 文档,了解如何进入系统 BIOS。
- 2. 参考相应的 BIOS 文档,将引导设备改回到原始引导环境的引导设备(如果引导设备 不同)。
- 3. 保存 BIOS 修改。
- 4. 退出 BIOS,开始引导进程。
- 5. 键入 b -s,将计算机引导到单用户状态。
- 6. 键入:
 - # /sbin/luactivate
- 7. 重新引导。

▼ x86: 使用同一个磁盘上的引导环境回退

引导时可能会失败。如果 root(/) 文件系统在同一个物理磁盘上,请使用以下过程回退到原始引导环境。您需要从上一个使用中的引导环境安装根 (/) 片。然后运行luactivate 命令,该命令执行切换操作。当重新引导时,上一个使用中的引导环境被引导并再次运行。

1. 决定如何引导系统。

- 如果从 Solaris DVD 或 Solaris 安装 CD 引导,请插入光盘。系统的 BIOS 必须支持从 DVD 或 CD 引导。
- 如果从网络引导,请使用 Preboot Execution Environment (PXE) 网络引导。系统 必须支持 PXE。使用系统 BIOS 的配置工具或网络适配器的配置安装工具,启用 系统的 PXE。
- 如果从软盘引导,将 Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘 插入到系统的软盘驱动器中。

仅x86:可以通过以下方法将 Device Configuration Assistant 软件复制到软盘:

- 按照以下步骤,将该软件从 Solaris *x86 Platform Edition* DVD 或 Solaris Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD 复制到软盘:附录 I。
- 从 Solaris Developer Connection (网址为 http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes) 下载软件并将其复制 到软盘。

按照屏幕上的指示进行操作,直到显示"当前引导参数"菜单。

- 2. 键入 b -s, 将计算机引导到单用户状态。
- 3. 如有必要,检查回退引导环境根 (/) 的文件系统的完整性。
 - # fsck mount_point

mount_point 已知并且可靠的根文件系统。

- 4. 将使用中的引导环境根片安装到某个目录(例如/mnt/sbin):
 - # mount device_name /mnt/sbin

device_name 指定您要回退到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。设备名的输入格式为:/dev/dsk/cwtxdysz。

5. 从使用中的引导环境根片键入:

/mnt/sbin/luactivate

luactivate 启动上一个有效的引导环境并指示结果。

6. 卸载/mnt/sbin。

umount device_name /mnt/sbin

device_name 指定您要回退到的引导环境的磁盘设备中根 (/) 文件系统的位置。设备名的输入格式为:/dev/dsk/cwtxdysz。

7. 重新引导。

init 6

上一个有效的引导环境成为使用中的引导环境。

第 34 章

维护 Solaris Live Upgrade 引导环境(任务)

本章解释各种维护任务,例如使引导环境文件系统保持最新或删除引导环境。本章包含以下几节:

- 第 371 页 "Solaris Live Upgrade 维护概述"
- 第 372 页 "显示所有引导环境的状态"
- 第373页"更新以前配置的引导环境"
- 第375页"取消预定的创建、升级或复制作业"
- 第376页"比较引导环境"
- 第377页"删除非使用中的引导环境"
- 第378页"显示使用中的引导环境的名称"
- 第 379 页"更改引导环境的名称"
- 第380页"添加或更改与引导环境名称相关联的说明"
- 第382页"查看引导环境的配置"

Solaris Live Upgrade 维护概述

表 34-1 Solaris Live Upgrade 维护概述

| 任务 | 说明 | 参考 | |
|-----------|----------------------------------|----------------------------|--|
| (可选) 查看状态 | ■ 查看引导环境是已激活、正被激活、已经预定要激活还是正在比较中 | ■ 第 372 页"显示所有引导环境的 状态" | |
| | ■ 比较使用中和非使用中的引导环 境 | ■ 第 376 页"比较引导环境" | |
| | ■ 显示使用中的引导环境的名称 | ■ 第 378 页"显示使用中的引导环境的名称" | |

表 34–1 Solaris Live Upgrade 维护概述 (续下)

| 任务 | 说明 | 参考 |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | ■ 查看引导环境的配置 | ■ 第 382 页"查看引导环境的配置" |
| (可选) 更新非使用中的引导环境 | 再次从使用中的引导环境中复制文件 系统,但不更改文件系统的配置 | 第 373 页 "更新以前配置的引导环境" |
| (可选) 其它任务 | ■ 删除引导环境 | ■ 第 377 页"删除非使用中的引导 环境" |
| | ■ 更改引导环境的名称 | ■ 第 379 页"更改引导环境的名称" |
| | ■ 添加或更改与引导环境名称相关 联的说明 | ■ 第 380 页"添加或更改与引导环境名称相关联的说明" |
| | ■ 取消预定工作 | ■ 第 375 页"取消预定的创建、升级或复制作业" |

显示所有引导环境的状态

使用"状态"菜单或 lustatus 命令显示有关引导环境的信息。如果未指定引导环境,则显示系统上所有引导环境的状态信息。

显示每个引导环境的以下详细信息:

- 名称 每个引导环境的名称。
- 完成 指示没有正在进行中的复制或创建操作。同时,引导环境可以被引导。任何当前的活动或者创建或升级操作的失败都将导致引导环境是未完成的。例如,如果复制操作正在进行,或已针对引导环境进行了预定,则该引导环境将被视为是未完成的。
- 使用中 指示这是否是使用中的引导环境。
- ActiveOnReboot 指示引导环境在系统下次重新引导时是否成为使用中的引导环境。
- CopyStatus 指示引导环境的创建或复制是预定的、使用中的还是正在进行升级。 SCHEDULED 状态禁止您执行即时升级复制、重命名或升级操作。

▼ 显示所有引导环境的状态(字符界面)

● 从主菜单中,选择"状态"。

显示一个类似如下所示的表:

boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status

| disk_a_S7 | yes | yes | yes | no | - |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| disk_b_S7database | yes | no | no | yes | COPYING |
| disk_b_S8 | no | no | no | yes | - |

注意:在本实例中,您不能对 disk_b_S8(因为它尚未完成)或 disk_b_S7database(因为即时升级操作正在进行)执行复制、重命名或升级操作。

▼ 显示所有引导环境的状态(命令行界面)

1. 以超级用户身份登录。

2. 键入:

lustatus BE_name

BE_name 指定要查看其状态的非使用中的引导环境的名称。如果省略 BE_name,则 lustatus 显示系统中所有引导环境的状态。

在本实例中,显示所有引导环境的状态。

lustatus second_disk

| boot environment | Is | | Active | Can | Copy |
|-------------------|----------|-----|----------|--------|---------|
| Name | Complete | | OnReboot | Delete | Status |
| disk_a_S7 | yes | yes | yes | no | - |
| disk_b_S7database | yes | no | no | yes | COPYING |
| disk_b_S8 | no | no | no | yes | - |

注意: 您不能对 disk_b_S8 (因为它尚未完成) 或 disk_b_S7database (因为即时升级操作正在进行) 执行复制、重命名或升级操作。

更新以前配置的引导环境

通过"复制"菜单或 1umake 命令,可以更新以前配置的引导环境的内容。使用中的(源)引导环境中的文件系统被复制到目标引导环境。目标上的数据被破坏。引导环境的状态必须为"完成"才能从中进行复制。请参见第 372 页"显示所有引导环境的状态",以确定引导环境的状态。

可将复制作业安排到以后进行,一次只能安排一个作业。要取消预定复制,请参见第 375 页"取消预定的创建、升级或复制作业"。

更新以前配置的引导环境(字符界面)

- 1. 从主菜单中,选择"复制"。
- 2. 键入要更新的非使用中的引导环境的名称:

目标引导环境的名称: solaris8

- 3. 继续进行复制或将复制安排到以后进行:
 - 要继续进行复制,请按回车键。 非使用中的引导环境随即更新。
 - 要将复制安排到以后进行,请键入 y、时间(通过使用 at 命令格式),以及将 结果发送到的电子邮件地址:

是否要安排复制? y

以"at"格式输入时间以安排复制: 8:15 PM

输入复制日志应发送到的地址:

someone@anywhere.com

有关时间格式的信息,请参见 at(1) 手册页。

非使用中的引导环境随即更新。

要取消预定复制,请参见第375页"取消预定的创建、升级或复制作业"。

更新以前配置的引导环境(命令行界面)

此过程复制源文件以覆写以前创建的引导环境中的过期文件。

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 键入:
 - # lumake -n BE_name [-s source_BE] [-t time] [-m email_address]
 - -n BE_name 指定包含要替换的文件系统的引导环境的名称。
 - (可选) 指定包含要复制到目标引导环境的文件系统的源引导环 -s source_BE

境的名称。如果省略该选项,则 lumake 使用当前引导环境作

为源引导环境。

(可洗)设置批处理作业在指定的时间覆写指定引导环境中的文 -t time

件系统。时间以手册页 at(1) 指定的格式提供。

(可选) 使您能够在命令完成时将 lumake 输出通过电子邮件 -m email_address

发送到指定的地址。不检查 email address。该选项只能与 -t 一

起使用。

实例 34-1 更新以前配置的引导环境(命令行界面)

在本实例中,first_disk 中的文件系统被复制到 second_disk。当作业完成时,向 anywhere.com 处的 Joe 发送一个电子邮件。

lumake -n second_disk -s first_disk -m joe@anywhere.com

first_disk 中的文件被复制到 second_disk 并发送电子邮件作为通知。要取消预定 复制,请参见第 375 页"取消预定的创建、升级或复制作业"。

取消预定的创建、升级或复制作业

引导环境的预定创建、升级或复制作业可以在作业即将开始前被取消。在 GUI 中通过"创建引导环境"、"升级引导环境"或"复制引导环境"菜单,可以将作业预定在特定的时间进行。在 CLI 中,可通过 1umake 命令来预定作业。无论何时,在系统上只能预定一个作业。

- ▼ 取消预定的创建、升级或复制作业(字符界面)
 - 1. 从主菜单中,选择"取消"。
 - 2. 要查看可取消的引导环境的列表,按 F2。
 - 3. 选择要取消的引导环境。 作业不再在指定的时间执行。
- ▼ 取消预定的创建、升级或复制作业(命令行界面)
 - 1. 以超级用户身份登录。
 - 2. 键入:
 - # lucancel

作业不再在指定的时间执行。

比较引导环境

使用"比较"菜单或 lucompare 来检查使用中的引导环境和其它引导环境之间的差别。 要进行比较,非使用中的引导环境必须处于完成状态,且不能有待决的复制作业。请参 见第 372 页"显示所有引导环境的状态"。

指定的引导环境不能有任何使用 lumount 或 mount 安装的分区。

▼ 比较引导环境(字符界面)

- 1. 从主菜单中,选择"比较"。
- 2. 选择"与原始引导环境比较"或"与使用中的引导环境比较"。
- 3. 按F3。
- 4. 键入原始(使用中的)引导环境、非使用中的引导环境的名称和文件路径:

父级名称: solaris8 子级名称:solaris8-1

"存储输出"的文件的完整路径名:/tmp/compare

5. 要保存到文件,按F3。

"比较"菜单显示以下文件属性:

- 模式。
- 链接数。
- 属主。
- 校验和 仅当指定引导环境中的文件的所有上述字段与使用中的引导环境中的文 件匹配时才计算校验和。如果所有内容都匹配,但校验和不同,则不同的校验和 将附加到比较文件的项中。
- 大小。
- 文件是否只存在于一个引导环境中。
- 6. 要返回到"比较"菜单,按F3。

▼ 比较引导环境(命令行界面)

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 键入:
 - # /usr/sbin/lucompare -i infile (or) -t -o outfile BE_name
 - i *infile* 比较 *infile* 中列出的文件。要比较的文件应为绝对文件名。如果文件中的项是目录,则比较将递归到该目录。使用该选项或 t,但不要同时使用两者。
 - -t 只比较非二进制文件。此比较对每个文件使用 file(1) 命令以确定该文件是否为文本文件。使用该选项或 -i, 但不要同时使用两者。
 - -o outfile 将差别输出重定向到 outfile。
 - BE_name 指定与使用中的引导环境进行比较的引导环境的名称。

实例34-2 比较引导环境(命令行界面)

在本实例中,将 first_disk 引导环境(源)与 second_disk 引导环境进行比较,并将结果发送到文件。

- # /usr/sbin/lucompare -i /etc/lu/compare/ \
- -o /var/tmp/compare.out second disk

删除非使用中的引导环境

使用"删除"菜单或 ludelete。不能删除活动引导环境或要在下次重新引导时激活的引导环境。要删除的引导环境必须是已完成的。已完成的引导环境不会参加可能会更改其状态的操作。使用第 372 页 "显示所有引导环境的状态"确定引导环境的状态。此外,不能删除包含用 lumount 安装的文件系统的引导环境。

▼ 删除非使用中的引导环境(字符界面)

- 1. 从主菜单中,选择"删除"。
- 2. 键入要删除的非使用中的引导环境的名称:

引导环境的名称: solaris8 删除非使用中的引导环境。

- 删除非使用中的引导环境(命令行界面)
 - 1. 以超级用户身份登录。
 - 2. 键入:

ludelete BE_name

指定要删除的非使用中的引导环境的名称 BE_name

实例 34-3 删除非使用中的引导环境(命令行界面)

在本实例中,将删除引导环境 second_disk。

ludelete second_disk

显示使用中的引导环境的名称

使用"当前"菜单或 lucurr 命令显示当前运行的引导环境的名称。如果在系统中未配置 任何引导环境,则将显示信息"未定义任何引导环境"。注意,lucurr 只报告当前引导 环境的名称,而不是在下次重新引导时处于使用中状态的引导环境。请参见第 372 页" 显示所有引导环境的状态",以确定引导环境的状态。

- ▼ 显示使用中的引导环境的名称(字符界面)
 - 从主菜单中,选择"当前"。 使用中的引导环境的名称或信息"未定义任何引导环境"随即显示。
- ▼ 显示使用中的引导环境的名称(命令行界面)
 - 键入:
 - # /usr/sbin/lucurr

实例 34-4 显示使用中的引导环境的名称(命令行界面)

在本实例中,显示当前引导环境的名称。

/usr/sbin/lucurr

solaris8

更改引导环境的名称

当您将引导环境从一个 Solaris 发行版升级到另一个时,对引导环境进行重命名通常很有用。例如,在操作系统升级之后,可以将引导环境 solaris7 重命名为 solaris8。使用"重命名"菜单或 lurename 命令更改非使用中的引导环境的名称。

新名称必须遵循以下限制。

- 长度不超过 30 个字符。
- 只能由字母数字字符和非 UNIX shell 专用的 ASCII 字符组成。请参见 sh(1) 的"引用"部分。
- 只包含单字节的8位字符。
- 在系统中唯一。

在重命名引导环境之前,其状态必须是"完成"。请参见第 372 页 "显示所有引导环境的状态",以确定引导环境的状态。不能重命名包含用 1umount 或 mount 安装的文件系统的引导环境。

▼ 更改非使用中的引导环境的名称(字符界面)

- 1. 从主菜单中,选择"重命名"。
- 2. 键入要重命名的引导环境,然后键入新名称。
- 3. 要保存更改,按 F3。

▼ 更改非使用中的引导环境的名称(命令行界面)

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 键入:
 - # lurename -e BE_name -n new_name
 - -e BE_name 指定要更改的非使用中的引导环境的名称
 - -n new_name 指定非使用中的引导环境的新名称
 - 在本实例中,second_disk 被重命名为 third_disk。
 - # lurename -e second_disk -n third_disk

添加或更改与引导环境名称相关联的说明

可以将说明与引导环境名称相关联。说明永远不能替代名称。尽管引导环境名称在长度和字符方面受到限制,但说明可以为任意长度并且可以包含任何内容。说明可以是简单文本,也可以同gif文件一样复杂。可以在以下时间创建此说明:

- 在使用 lucreate 命令创建引导环境并使用 -A 选项时
- 在使用 ludesc 命令创建引导环境之后

有关运行 lucreate 命令时使用 -A 选项的详细信息,请参见第 330 页 "第一次创建引导环境(命令行界面)"。有关在创建完引导环境后创建说明的详细信息,请参见以下过程或手册页 ludesc(1M)。

▼ 使用文本添加或更改引导环境的说明

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 键入:
 - # /usr/sbin/ludesc -n BE_name 'BE_description'
 - -n BE_name 'BE_description' 指定引导环境名称以及与此名称相关联的新说明

实例 34-5 使用文本向引导环境名称中添加说明

在本实例中,将引导环境说明添加到名为 second_disk 的引导环境中。该说明是括在单引号中的文本。

/usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 9 test build'

▼ 使用文件添加或更改引导环境名称的说明

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 键入:
 - # /usr/sbin/ludesc -n BE_name -f file_name
 - -n BE_name 指定引导环境名称

file_name 指定与引导环境名称相关联的文件

实例34-6使用文件向引导环境名称中添加说明

在本实例中,将引导环境说明添加到名为 second_disk 的引导环境中。该说明包含在 gif 文件中。

/usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif

▼ 从文本说明确定引导环境名称

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 键入:
 - # /usr/sbin/ludesc -A 'BE_description'
 - -A'BE_description' 显示与说明相关联的引导环境名称

实例 34-7 从说明确定引导环境名称

在本实例中,引导环境 second_disk 的名称是通过对说明使用 -A 选项确定的。

/usr/sbin/ludesc -A 'Solaris 9 test build'
second_disk

▼ 从文件中的说明确定引导环境名称

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 键入:
 - # /usr/sbin/ludesc -f file_name
 - -f file_name 显示与位于文件中的说明相关联的引导环境名称

实例34-8 从文件中的说明确定引导环境名称

在本实例中,引导环境 $second_disk$ 的名称是通过使用 -f 选项和包含说明的文件的名称确定的。

/usr/sbin/ludesc -f rose.gif
second_disk

▼ 从名称确定引导环境说明

- 1. 以超级用户身份登录。
- 2. 键入:

/usr/sbin/ludesc -n BE_name

-n BE_name 显示与引导环境名称相关联的说明

实例 34-9 从名称确定引导环境说明

在本实例中, 说明是通过对引导环境名称使用 -n 选项确定的。

/usr/sbin/ludesc -n second disk Solaris 9 测试生成

查看引导环境的配置

使用"列表"菜单或 lufslist 命令列出引导环境的配置。输出包含磁盘片(文件系 统)、文件系统类型和每个引导环境安装点的文件系统大小。

- ▼ 查看每个非使用中的引导环境的配置(字符界面)
 - 1. 从主菜单中,选择"列表"。
 - 2. 要查看引导环境的状态,请键入名称。

引导环境的名称: solaris8

3. 按F3。

下面的实例显示一个列表。

| Filesystem | fstype | size(Mb) Mounted on |
|--|-------------|-----------------------|
| /dev/dsk/c0t0d0s1 /dev/dsk/c0t4d0s3 | swap ufs | 512.11 - 3738.29 / |
| /dev/dsk/c0t4d0s4 | ufs | 510.24 /opt |

- 4. 要返回到"列表"菜单,按 F6。
- ▼ 查看引导环境的配置(命令行界面)
 - 1. 以超级用户身份登录。
 - 2. 键入:

lufslist

BE_name 指定引导环境的名称以查看文件系统说明 下面的实例显示一个列表。

| Filesystem | fstype | size(Mb) | Mounted on |
|-------------------|--------|----------|------------|
| /dev/dsk/c0t0d0s1 | swap | 512.11 | - |
| /dev/dsk/c0t4d0s3 | ufs | 3738.29 | / |
| /dev/dsk/c0t4d0s4 | ufs | 510.24 | /opt |

Solaris Live Upgrade (实例)

本章提供了创建引导环境的实例,然后使用字符用户界面 (CUI) 或命令行界面 (CLI) 升级或激活它。此外,还提供切换回原始引导环境的实例。

使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的实例(命令行界面)

在本实例中,通过在运行 Solaris 7 发行版的系统上使用 lucreate 命令创建一个新引导环境。通过使用 luupgrade 命令将这个新引导环境升级到 Solaris 9 发行版。通过使用 luactivate 命令激活已升级的引导环境。此外,还提供了回退到原始引导环境的实例。

在使用中的引导环境中安装 Live Upgrade

- 1. 插入 Solaris DVD 或 Solaris Software 2 of 2 CD。
- 2. 遵循针对不同介质所使用的步骤。
 - 如果您使用的是 Solaris DVD,请将目录更改到安装程序所在的目录并运行安装程序。
 - # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools/Installers
 - # ./liveupgrade20

Solaris Web Start 安装程序随即显示。

- 如果使用的是 Solaris Software 2 of 2 CD,则运行该安装程序。
 - % ./installer

Solaris Web Start 安装程序随即显示。

- 3. 从"安装"面板的"选择类型"中,单击"定制"。
- 4. 在"语言环境选择"面板上,单击要安装的语言。
- 5. 选择要安装的软件。
 - 对于 DVD, 在"组件选择"面板上, 单击"下一步"安装软件包。
 - 对于 CD,在"产品选择"面板上,单击"Solaris Live Upgrade 的缺省安装"并单击 其它软件选项以撤消对它们的选择。
- 6. 按照 Solaris Web Start 安装程序面板上的说明来安装该软件。

创建引导环境

使用-c选项将源引导环境命名为 c0t4d0s0。不需要命名源引导环境,只在创建第一个引导环境时才需要进行命名。有关使用-c选项命名的详细信息,请参见步骤 2中的说明。

将新引导环境命名为 c0t15d0s0。-A 选项创建一个与引导环境名称相关联的说明。

将根 (/) 文件系统复制到新引导环境。同时,创建了一个新的交换片,而不是共享源引导环境的交换片。

lucreate -A 'BE_description' -c c0t4d0s0 -m /:/dev/dsk/c0t15d0s0:ufs \
-m -:/dev/dsk/c0t15d0s1:swap -n c0t15d0s0

升级非使用中的引导环境

将非使用中的引导环境命名为 c0t15d0s0。从网络中获取用于升级的操作系统映像。

luupgrade -n c0t15d0s0 -u -s /net/ins-svr/export/Solaris_9 \
combined.solaris wos

检查引导环境是否可引导

lustatus 命令报告引导环境创建是否完成。lustatus 还显示引导环境是否可引导。

lustatus

| boot environment | Is | Active | Active | Can | Сору |
|------------------|----------|--------|----------|--------|--------|
| Name | Complete | Now | OnReboot | Delete | Status |
| | | | | | |
| c0t4d0s0 | yes | yes | yes | no - | |
| c0t15d0s0 | yes | no | no | yes - | |

激活非使用中的引导环境

使用 luactivate 命令使 c0t15d0s0 引导环境可引导。然后,重新引导系统,于是 c0t15d0s0 就成为使用中的引导环境。c0t4d0s0 引导环境现在处于非使用中状态。

luactivate c0t15d0s0

init 6

回退到源引导环境

三种回退过程取决于新引导环境的激活情况:

- 激活成功,但您希望回退到原始引导环境。请参见实例 35-1。
- 激活失败,而您可以引导回原始引导环境。请参见实例 35-2。
- 启动失败,且您必须通过使用介质或网络安装映像引导回原始引导环境。请参见实例 35-3。

实例 35-1 在忽略引导环境创建成功的情况下回退

在本实例中,原始 c0t4d0s0 引导环境在已成功激活的情况下仍重新启用为使用中的引导环境。设备名称为 first disk。

/usr/sbin/luactivate first_disk
init 6

实例 35-2 SPARC: 从失败的引导环境激活中回退

在本实例中,新引导环境是不可引导的,您必须返回到 OK 提示符,然后在单用户模式下从原始引导环境 c0t4d0s0 中引导。

OK boot net -s # /sbin/luactivate first_disk 是否要回退到使用中的引导环境 c0t4d0s0 (yes 或 no)? yes # init 6

原始引导环境 c0t4d0s0 成为使用中的引导环境。

实例 35-3 SPARC: 使用 DVD、CD 或网络安装映像回退到原始引导环境

在本实例中,新引导环境是不可引导的,您无法从原始引导环境中引导,因此必须使用介质或网络安装映像。设备为 /dev/dsk/c0t4d0s0。原始引导环境 c0t4d0s0 成为使用中的引导环境。

OK boot net -s # fsck /dev/dsk/c0t4d0s0 # mount /dev/dsk/c0t4d0s0 /mnt # /mnt/sbin/luactivate 是否要回退到使用中的引导环境 c0t4d0s0 (yes 或 no)? yes # umount /mnt # init 6

拆离和升级镜像某一面的实例


该实例显示如何完成下列任务:

- 在新引导环境中创建 RAID-1卷(镜像)
- 分开镜像以及升级一半镜像
- 将另一半镜像(并置)附加到新镜像中

图形 35-1 显示包括三个物理磁盘的当前引导环境。

分离和升级 RAID-1 卷 (镜像)的一面

包含 3 个物理磁盘的原始系统



创建包含镜像的引导环境

图形 35-1 拆离和升级 RAID-1 卷(镜像)的一面

- 1. 创建包含镜像的新引导环境 second_disk。 下列命令执行这些任务。
 - lucreate 为安装点根 (/) 配置 UFS 文件系统。并创建镜像 d10。该镜像是复制 到镜像 d10 的当前引导环境的根 (/) 文件系统的容器。镜像 d10 中的所有数据 都被覆写。
 - c0t1d0s0 和 c0t2d0s0 两个片被指定用作子镜像。这两个子镜像被附加到镜像 d10 中。
 - # lucreate -c first disk -n second disk \
 - -m /:/dev/md/dsk/d10:ufs,mirror \
 - -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:attach \
 - -m /:/dev/dsk/c0t2d0s0:attach
- 2. 激活 second disk 引导环境。
 - # /usr/sbin/luactivate second_disk
 # init 6
- 3. 创建另一个引导环境 third_disk。 下列命令执行这些任务。
 - lucreate 为安装点根 (/) 配置 UFS 文件系统。创建 d20 镜像。

- 从当前镜像中删除片 c0t1d0s0, 并将其添加到镜像 d20 中。子镜像(即根 [/] 文件系统)内容被保存,不进行任何复制。
- # lucreate -n third disk \
- -m /:/dev/md/dsk/d20:ufs,mirror \
- -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:detach,attach,preserve
- 4. 通过安装 Solaris Flash 归档文件升级新的引导环境third_disk。归档文件位于本地系统中。对应-s和-a选项的操作系统都是 Solaris 9 发行版。除可共享文件外,third disk上的所有文件都被覆写。
 - # luupgrade -f -n third_disk \
 - -s /net/installmachine/export/Solaris 9/OS image \
 - -a /net/server/archive/Solaris 9
- 5. 激活 third disk 引导环境以使该引导环境成为当前运行系统。
 - # /usr/sbin/luactivate third_disk
 - # init 6
- 6. 删除引导环境 second_disk。
 - # ludelete second disk
- 7. 下列命令执行这些任务。
 - 清除镜像 d10。
 - 检查 c0t2d0s0 并置的数目。
 - 将 metastat 命令发现的并置附加到镜像 d20 中。metattach 命令使用镜像 d20 中的并置同步新附加的并置。并置上的所有数据都被覆写。
 - # metaclear d10

metastat -p | grep c0t2d0s0

dnum 1 1 c0t2d0s0


metattach d20 dnum

num 是在 metastat 命令中发现的并置数目

新引导环境 third_disk 已经升级,并成为当前运行系统。third_disk 包含已镜像的根 (/) 文件系统。

图形 35-2 显示通过使用上述实例中的命令拆离和升级镜像的全过程。

分离和升级 RAID-1 卷(镜像)的一面(续)



图形 35-2 拆离和升级 RAID-1 卷(镜像)的一面(继续)

使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的实例(字符界面)

在本实例中,在运行 Solaris 7 发行版的系统上创建新引导环境。将新引导环境升级到 Solaris 9 发行版。然后,激活升级的引导环境。

在使用中的引导环境中安装 Live Upgrade

- 1. 插入 Solaris DVD 或 Solaris Software 2 of 2 CD。
- 2. 运行所使用的介质的安装程序。
 - 如果您使用的是 Solaris DVD,请将目录更改到安装程序所在的目录并运行安装程序。
 - # cd /cdrom/cdrom0/Solaris 9/Tools/Installers
 - # ./liveupgrade20

Solaris Web Start 安装程序随即显示。

- 如果使用的是 Solaris Software 2 of 2 CD,则运行该安装程序。
 - % ./installer

Solaris Web Start 安装程序随即显示。

- 3. 从"安装"面板的"选择类型"中,单击"定制"。
- 4. 在"语言环境选择"面板上,单击要安装的语言。
- 5. 选择要安装的软件。
 - 对于 DVD, 在"组件选择"面板上, 单击"下一步"安装软件包。
 - 对于 CD,在"产品选择"面板上,单击"Solaris Live Upgrade 的缺省安装"并单击 其它软件选项以撤消对它们的选择。
- 6. 遵循 Solaris Web Start 安装程序面板上的说明来安装该软件。

创建引导环境

在本实例中,将源引导环境命名为 c0t4d0s0。将根 (/) 文件系统复制到新引导环境。同时,创建了一个新的交换片,而不是共享源引导环境的交换片。

- 1. 显示字符界面:
 - # /usr/sbin/lu




图形 35-3 Solaris Live Upgrade 主菜单

2. 从主菜单中,选择"创建"。

当前引导环境的名称: c0t4d0s0 新引导环境的名称: c0t15d0s0

3. 按F3。



图形 35-4 Solaris Live Upgrade 配置菜单

- 4. 从"配置"菜单中,按 F2 以显示"选项"菜单。
- 5. 为根 (/) 选择磁盘 c0t15d0 中的片 0。
- 6. 从"配置"菜单中,通过选择要拆分的交换片,在 c0t15d0 上创建一个新交换片。
- 7. 按 F2 以显示"选项"菜单。
- 8. 为新交换片选择磁盘 c0t15d0 中的片 1。
- 9. 按 F3 以创建新引导环境。

升级非使用中的引导环境

从网络中获取用于升级的操作系统映像。

1. 从主菜单中,选择"升级"。

新引导环境的名称: c0t15d0s0

Package Media: /net/ins3-svr/export/Solaris_9/combined.solaris_wos

2. 按F3。

激活非使用中的引导环境

使 c0t15d0s0 引导环境可引导。然后,重新引导系统,于是 c0t15d0s0 就成为使用中的引导环境。c0t4d0s0 引导环境现在处于非使用中状态。

1. 从主菜单中,选择"启动"。

引导环境的名称: c0t15d0s0 是否要强制进行 Live Upgrade 同步操作: no

- 2. 按F3。
- 3. 按回车键。
- 4. 键入:

init 6

如果必须返回,请使用上一个实例中的命令行过程:第 387 页"回退到源引导环境"。

第 36 章

Solaris Live Upgrade(命令参考)

下表显示了可以在命令行键入(而不是使用菜单)的命令。Solaris Live Upgrade 中包括所有列出的命令行公用程序的手册页。

表 36–1 Solaris Live Upgrade 命令行选项

| 任务 | 命令 |
|---|----------------|
| 激活不活动的引导环境 | luactivate(1M) |
| 取消预定的复制或创建作业。 | lucancel(1M) |
| 将使用中的引导环境与非使用中的引导环境进 行比较。 | lucompare(1M) |
| 重新复制文件系统以更新非使用中的引导环境。 | lucopy |
| 创建引导环境。 | lucreate(1M) |
| 命名使用中的引导环境。 | lucurr(1M) |
| 删除引导环境。 | ludelete(1M) |
| 在引导环境名中添加说明。 | ludesc(1M) |
| 列出每个引导环境的重要文件系统。 | lufslist(1M) |
| 允许安装引导环境中的所有文件系统。该命令 使您能够在引导环境未启用时修改其中的文 件。 | lumount(1M) |
| 重命名引导环境。 | lurename(1M) |
| 列出所有引导环境的状态。 | lustatus(1M) |
| 允许卸载引导环境中的所有文件系统。该命令 使您能够在引导环境未启用时修改其中的文 件。 | luumount(1M) |

表 **36–1** Solaris Live Upgrade 命令行选项 (**续下**)

| 任务 | 命令 |
|-------------------------------------|---------------|
| 在非使用中的引导环境上升级操作环境或安装 Flash 归档文件。 | luupgrade(1M) |

第 37 章

使用 WAN Boot 通过广域网安装(主 题)

本节提供通过广域网 (WAN) 安装系统的说明。

| 第 38 章 | 提供关于 WAN Boot 安装进程的概述信息。 |
|--------|-----------------------------|
| 第 39 章 | 提供在执行 WAN Boot 安装之前需要了解的信息。 |
| 第 40 章 | 提供关于如何准备 WAN Boot 安装的说明。 |
| 第 41 章 | 提供通过 WAN 安装客户机的说明。 |
| 第 42 章 | 提供 WAN Boot 安装的实例。 |
| 第 43 章 | 列出 WAN Boot 命令及配置文件关键字和语法。 |

WAN Boot (概述)

本章概述了 WAN Boot 安装方法。 本章包括以下主题。

- 第 399 页 "什么是 WAN Boot?"
- 第 400 页 "何时使用 WAN Boot"
- 第 400 页 "WAN Boot 如何工作(概述)"
- 第 403 页 "WAN Boot 支持的安全配置(概述)"

什么是 WAN Boot?

WAN Boot 安装方法 使您可以使用 HTTP 在广域网 (WAN) 上引导和安装软件。 使用WAN Boot,您可以通过大型公用网络(其网络基础结构可能并不可靠)在基于 SPARC 的系统上安装 Solaris 操作环境。 您可以使用带有安全功能的 WAN Boot 来保护数据的保密性和安装映像的完整性。

WAN Boot 安装方法使您可以通过公用网络将加密的 Solaris Flash 归档文件传输到基于 SPARC 的远程客户机。 然后,WAN Boot 程序将通过执行定制 JumpStart 安装来安装 客户机系统。 要保护安装的完整性,您可以使用专用密钥来验证和加密数据。 您也可以将系统配置为使用数字证书来通过安全 HTTP 连接传输安装数据和文件。

要执行 WAN Boot 安装,请通过 HTTP 或安全 HTTP 连接从 Web 服务器下载以下信息来安装基于 SPARC 的系统。

- wanboot 程序 wanboot 程序是装入 WAN Boot 最小根文件系统、客户机配置文件和安装文件的次级引导程序。 wanboot 程序执行的任务类似于 ufsboot 或inetboot 次级引导程序执行的任务。
- WAN Boot 文件系统 WAN Boot 使用几个不同文件来配置客户机并检索数据以安装客户机系统。 这些文件位于 Web 服务器的 /etc/netboot 目录中。 wanboot-cgi 程序将这些文件作为一个文件系统(称为 WAN Boot 文件系统)传输到客户机。

- WAN Boot 最小根文件系统 WAN Boot 最小根文件系统是 Solaris 最小根文件系统的一个版本,该版本已经过修改以执行 WAN Boot 安装。与 Solaris 最小根文件系统统相似,WAN Boot 最小根文件系统包含一个内核和刚好足够安装 Solaris 环境的软件。WAN Boot 最小根文件系统包含 Solaris 最小根文件系统中的一个软件子集。
- 定制 JumpStart 配置文件 要安装该系统,WAN Boot 需要将sysidcfg、rules.ok 和配置文件传输到客户机。然后,WAN Boot 使用这些文件在客户机系统上执行定制 JumpStart 安装。
- Solaris Flash 归档文件 Solaris Flash 归档文件是从主系统中复制的一个文件集合。然后,您可以使用此归档文件来安装客户机系统。 WAN Boot 使用定制 JumpStart 安装方法将 Solaris Flash 归档文件安装到客户机系统上。当您将归档文件安装在客户机系统上后,该系统的配置与主系统完全相同。

然后,通过使用定制 JumpStart 安装方法将归档文件安装在客户机上。

您可以通过使用密钥和数字证书来保护先前列出的信息的传送。

有关 WAN Boot 安装中事件序列的详细说明,请参见第 400 页"WAN Boot 如何工作(概述)"。

何时使用 WAN Boot

WAN Boot 安装方法使您可以远程安装基于 SPARC 的系统。 在安装那些只能通过公共 网络访问的远程服务器和客户机时,您可能需要使用 WAN Boot。


如果要安装位于局域网 (LAN) 上的系统, WAN Boot 安装方法可能需更多的配置和管理。有关如何通过 LAN 安装系统的信息,请参见第9章。

WAN Boot 如何工作(概述)

WAN Boot 使用服务器、配置文件、公共网关接口 (CGI) 程序以及安装文件的组合来安装基于 SPARC 的远程客户机。本节说明了 WAN Boot 安装中的一般事件序列。

WAN Boot 安装中的事件序列

图形 38-1显示了 WAN Boot 安装中的基本事件序列。在此图中,基于 SPARC 的客户机通过 WAN 从 Web 服务器和安装服务器检索配置数据和安装文件。



图形 38-1 WAN Boot 安装中的事件序列

1. 可以通过以下方式之一引导客户机。

- 通过在 Open Boot PROM (OBP) 中设置网络接口变量,从网络引导。
- 使用 DHCP 选项从网络引导。
- 从本地 CD-ROM 引导。
- 2. 客户机 OBP 包含来自以下来源之一的配置信息。
 - 用户在命令行中键入的引导变量值
 - 来自 DHCP 服务器(如果网络使用 DHCP)
- 3. 客户机 OBP 请求 WAN Boot 次级引导程序 (wanboot)。 客户机 OBP 从以下来源下载 wanboot 程序。
 - 来自称作 WAN Boot 服务器的特定 Web 服务器(使用超文本传输协议 [HTTP])
 - 来自本地 CD-ROM(此图未显示)
- 4. wanboot 程序从 WAN Boot 服务器请求客户机配置信息。
- 5. wanboot 程序通过 wanboot-cqi 程序从 WAN Boot 服务器配置文件。该配置文件 作为 WAN Boot 文件系统被传输到客户机。
- 6. wanboot 程序请求从 WAN Boot 服务器下载 WAN Boot 最小根文件系统。
- 7. wanboot 程序使用 HTTP 或安全 HTTP 从 WAN Boot 服务器下载 WAN Boot 最小 根文件系统。
- 8. wanboot 程序从 WAN Boot 最小根文件系统装入和执行 UNIX 内核。
- 9. UNIX 内核通过 Solaris 安装程序来定位和装载 WAN Boot 文件系统。
- 10. 安装程序请求从安装服务器下载 Solaris Flash 归档文件和定制 JumpStart 文件。 安装程序通过 HTTP 或 HTTPS 连接来下载归档文件和定制 JumpStart 文件。
- 11. 安装程序执行定制 JumpStart 安装以将 Solaris Flash 归档文件安装到客户机上。

在 WAN Boot 安装期间保护数据

WAN Boot 安装方法使您可以使用散列密钥、加密密钥以及数字证书来在安装期间保护 系统数据。本节简要说明了 WAN Boot 安装方法支持的不同数据保护方法。

使用散列密钥检查数据的完整性

要保护从 WAN Boot 服务器传输到客户机的数据, 您可以生成一个散列消息认证代码 (HMAC) 密钥。将此散列密钥安装在 WAN Boot 服务器和客户机上。WAN Boot 服务 . 器使用此密钥标记传输到客户机的数据。然后,客户机使用此密钥检验 WAN Boot 服务 器传输的数据的完整性。将散列密钥安装到客户机后,客户机在将来安装 WAN Boot 时 会使用此密钥。

有关如何使用散列密钥的说明,请参见第426页"创建散列密钥和加密密钥"。

使用加密密钥加密数据

WAN Boot 安装方法使您可以加密从 WAN Boot 服务器传输到客户机的数据。您可以使用 WAN Boot 公用程序创建三重数据加密标准 (3DES) 或高级加密标准 (AES) 加密密钥。然后,可以将此密钥提供给 WAN Boot 服务器和客户机。WAN Boot 使用此加密密钥加密要从 WAN Boot 服务器发送到客户机的数据。客户机可以使用此密钥解密安装期间传输的加密的配置文件和安全文件。

一旦将加密密钥安装到客户机,客户机将在将来安装 WAN Boot 时使用此密钥。

您的站点可能不允许使用加密密钥。要确定您的站点是否允许加密,请询问站点的安全管理员。如果您的站点允许加密,请询问您的安全管理员应当使用哪种加密密钥,是 3DES 还是 AES。

有关如何使用加密密钥的说明,请参见第426页"创建散列密钥和加密密钥"。

使用 HTTPS 保护数据

WAN Boot 支持使用通过安全套接字层 (HTTPS) 的 HTTP 以在 WAN Boot 服务器和客户机之间传输数据。通过使用 HTTPS,您可以要求服务器或服务器和客户机在安装期间进行自我认证。HTTPS 也加密安装期间从服务器传送到客户机的数据。

HTTPS 使用数字证书认证通过网络交换数据的系统。数字证书是一个文件,用于将系统(服务器或客户机)标识为联机通信期间可以信任的系统。您可以向外部认证机构请求数字证书,或创建您自己的证书和认证机构。

要使客户机信任服务器并接受来自服务器的数据,您必须在服务器上安装数字证书。然后,您可以指示客户机信任此证书。您可以通过向客户机提供数字证书来要求客户机向服务器做自我认证。然后,您可以指示服务器当客户机在安装期间出示证书时接受证书的签名者。

要在安装期间使用数字证书,您必须配置 Web 服务器使用 HTTPS。 有关如何使用 HTTPS 的信息,请参见 Web 服务器文档。

有关在 WAN Boot 安装期间使用数字证书的要求,请参见第 411 页"数字证书要求"。 有关如何在 WAN Boot 安装中使用数字证书的说明,请参见第 424 页"使用数字证书进行服务器和客户机验证"。

WAN Boot 支持的安全配置(概述)

WAN Boot 支持各种安全级别。您可以使用 WAN Boot 中支持的安全功能组合以满足网络的需要。越安全的配置要求的管理越多,但是也会在更大程度上保护系统数据。对于更重要的系统或要通过公用网络安装的系统,您可以在第 404 页 "安全 WAN Boot 安装配置"中选择配置。对于不太重要的系统或半专用网络上的系统,可以考虑第 404 页 "不安全 WAN Boot 安装配置"中说明的配置。

本节简要说明了可以用于设置 WAN Boot 安装的安全级别的不同配置。 本节也说明了 这些配置需要的安全机制。

安全 WAN Boot 安装配置

此配置可以保护服务器和客户机之间数据交换的完整性,并且有助于交换内容的保密。 此配置使用 HTTPS 连接,并使用 3DES 或 AES 算法来加密客户机配置文件。此配置也 要求服务器在安装期间对客户机做出自我认证。安全 WAN Boot 安装要求以下安全功 能。

- WAN Boot 服务器和安装服务器上已启用 HTTPS
- WAN Boot 服务器和客户机上具有 HMAC SHA1 散列密钥
- WAN Boot 服务器和客户机的 3DES 或 AES 加密密钥
- WAN Boot 服务器的认证机构的数字证书

如果希望在安装期间也要求客户机认证,还必须使用以下安全功能。

- WAN Boot 服务器的专用密钥
- 客户机的数字证书

有关需要与此配置一起安装的任务的列表,请参见表 40-1。

不安全 WAN Boot 安装配置

此安全配置对管理的要求最低,但是对从 Web 服务器到客户机的数据传送提供的安全保 证也最低。您无须创建散列密钥、加密密钥或数字证书。无须配置 Web 服务器以使用 HTTPS。 然而,这种通过 HTTP 连接传输安装数据和文件的配置容易使安装遭到网络 窃听。

如果希望客户机检查已传输数据的完整性,您可以在此配置中使用 HMAC SHA1 散列 密钥。但是,Solaris Flash 归档文件不受该散列密钥的保护。安装期间归档文件只能在 服务器和客户机之间进行不安全的传送。

有关需要与此配置一起安装的任务的列表,请参见表 40-1。

第39章

准备安装 WAN Boot (规划)

本章说明了如何准备您的网络以进行 WAN Boot 安装。 本章包括以下主题。

- 第 405 页 "WAN Boot 要求和原则"
- 第 412 页 "WAN Boot 安全限制"
- 第 412 页 "收集 WAN Boot 安装的信息"

WAN Boot 要求和原则

本节说明了执行 WAN Boot 安装的系统要求。

表 39-1 WAN Boot 安装的系统要求

系统和说明

要求

WAN Boot 服务器 – WAN Boot 服务器是 Web 服务器,提供wanboot 程序、配置和安全文件以及 WAN Boot 最小根文件系统。

- WAN Boot 服务器 WAN Boot 操作系统 Solaris 9 12/03 操作环境或兼容版本
 - 必须将其配置为 Web 服务器
 - Web 服务器软件必须支持 HTTP 1.1
 - 如果您要使用数字证书,则 Web 服务器软件必须支持 HTTPS

系统和说明

安装服务器 – 安装服务器提供安 装客户机所需的 Solaris Flash 归 档文件和定制 JumpStart 文件。

- 可用磁盘空间 每个 Solaris Flash 归档文件使用的空间
- 介质驱动器 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器
- 操作系统 Solaris 9 12/03 操作环境或兼容版本

如果安装服务器是不同于 WAN Boot 服务器的系统,则安装 服务器必须满足以下附加要求。

- 必须将其配置为 Web 服务器
- Web 服务器软件必须支持 HTTP 1.1
- 如果您要使用数字证书,则 Web 服务器软件必须支持 **HTTPS**

客户机系统 - 您要通过 WAN 安 ■ 内存 - 256 MB 的 RAM 装的远程系统

- CPU 至少为 UltraSPARC II 处理器
- 硬盘 至少 2 GB 的硬盘空间
- OBP 已启用 WAN Boot 的 PROM 如果客户机没有相应的 PROM,则必须有 CD-ROM 驱动

要确定您的客户机是否有已启用 WAN Boot 的 PROM,请 参见第 442 页 "检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持"。

使用 DHCP 服务器来提供客户 机配置信息。

(可选) DHCP 服务器 - 您可以 如果您使用的是 SunOS DHCP 服务器,则必须执行以下任务 之一。

- 将此服务器升级为 EDHCP 服务器。
- 重命名 Sun 供应商选项以满足选项的八字符长度限制。关 于针对 WAN 安装的 Sun 供应商选项的详细信息,请参见 第 438 页" (可选) 通过 DHCP 服务器提供配置信息"。

如果 DHCP 服务器位于不同于此客户机的其它子网中,则您 必须配置 BOOTP 中继代理。关于如何配置 BOOTP 中继代理 的详细信息,请参见《System Administration Guide: IP Services》中的"Configuring DHCP Service (Task)"。

(可选)日志服务器-缺省情况 下,WAN 安装过程中所有的引 导和安装日志消息均显示在客户 机控制台上。如果要在其它系统 上查看这些消息,您可以将一个 系统指定为日志服务器。

必须将其配置为 Web 服务器。

注意:如果在安装过程中使用 HTTPS,则日志服务器与 WAN Boot 服务器必须为同一个系统。

(可选) 代理服务器 – 您可以将 WAN Boot 功能配置为在下载安 装数据和文件的过程中使用 HTTP 代理。

如果安装使用 HTTPS,则必须将代理服务器配置为隧道 HTTPS .

Web 服务器软件要求和原则

您在 WAN Boot 服务器和安装服务器中使用的 Web 服务器软件必须满足以下要求。

- 操作系统要求 WAN Boot 提供能够将数据和文件转换为客户机所期望的特定格式的公共网关接口 (CGI) 程序 (wanboot-cgi)。要使用这些脚本执行 WAN Boot 安装,Web 服务器软件必须在 Solaris 9 12/03 操作环境或兼容版本中运行。
- 文件大小限制 您的 Web 服务器软件可能会限制您可以通过 HTTP 进行传输的文件的大小。 检查您的 Web 服务器文档以确保软件可以传输与 Solaris Flash 归档文件大小相同的文件。
- SSL 支持 如果您要在 WAN Boot 安装中使用 HTTPS,则 Web 服务器软件必须支持 SSL 版本 3。

服务器配置选项

您可以定制 WAN Boot 所需的服务器的配置以满足您的网络需要。您可以将所有服务器放在一个系统上,或者将这些服务器放在多个系统上。

- 单服务器 如果您要将 WAN Boot 数据和文件集中在一个系统上,则可以将所有服务器放在同一台计算机上。您可以在一个系统上管理所有不同的服务器,并且您只需要将一个系统配置为 Web 服务器。但是,单个服务器可能不支持同时进行大量 WAN Boot 安装所需的通信量。
- **多服务器** 如果您要在网络中分发安装数据和文件,则可以将这些服务器放在多台计算机上。您可以设置一个中央 WAN Boot 服务器,并将多个安装服务器配置为放置网络中的多个 Solaris Flash 归档文件。如果您将安装服务器和日志服务器放在独立的计算机上,则必须将这些服务器配置为 Web 服务器。

在文档根目录中存储安装和配置文件

wanboot-cgi 程序在 WAN Boot 安装过程中传输以下文件。


- wanboot 程序
- WAN Boot 最小根文件系统
- 定制 JumpStart 文件
- Solaris Flash 归档文件

要启用 wanboot-cgi 程序以传输这些文件,您必须将这些文件存储在 Web 服务器软件可以访问的目录中。可访问这些文件的一种方法是将这些文件放在您的 Web 服务器上的文档根目录中。

文档根目录(即主文档目录)是您的 Web 服务器上的目录,您可以在其中存储可用于客户机的文件。您可以在您的 Web 服务器软件中命名并配置此目录。关于在您的 Web 服务器上设置文档根目录的详细信息,请参见您的 Web 服务器文档。

您可能要创建文档根目录的不同子目录以存储不同的安装和配置文件。例如,您可能要为要安装的每组客户机创建特定的子目录。如果您计划在网络中安装多个不同发行版的Solaris 操作环境,则可能要为每个发行版创建子目录。

图形 39–1 显示了文档根目录的基本结构样例。在本例中,WAN Boot 服务器和安装服务器位于同一台计算机上。服务器运行的是 Apache Web 服务器软件。



图形 39-1 文档根目录结构样例

此样例文档目录使用以下结构。

- /opt/apache/htdocs 目录是文档根目录。
- WAN Boot 最小根文件系统 (miniroot) 目录包含 WAN Boot 最小根文件系统。
- wanboot 目录包含 wanboot 程序。
- Solaris Flash (flash) 目录包含安装客户机和子目录 archives 所需的定制 JumpStart 文件。archives 目录包含 Solaris 9 Flash 归档文件。

注意:如果 WAN Boot 服务器和安装服务器是不同的系统,则您可能要将 flash 目录 存储在安装服务器上。请确保 WAN Boot 服务器可以访问这些文件和目录。

关于如何创建文档根目录的信息,请参见您的 Web 服务器文档。关于如何创建和存储这 些安装文件的详细说明,请参见第 428 页"创建定制 JumpStart 安装文件"。

在 /etc/netboot 分层结构中存储配置和安全信息

/etc/netboot 目录包含 WAN Boot 安装所需的配置信息、专用密钥、数字证书和认 证机构。本节说明您可以在 /etc/netboot 目录中创建以定制您的 WAN Boot 安装的 文件和目录。

定制 WAN Boot 安装的范围

在安装过程中,wanboot-cgi 程序在 WAN Boot 服务器上的 /etc/netboot 目录中搜索客户机信息。wanboot-cgi 程序将此信息转换到 WAN Boot 文件系统中,然后将WAN Boot 文件系统传输到客户机。您可以在 /etc/netboot 目录内创建子目录以定制 WAN 安装的范围。使用以下目录结构可以定义如何在您要安装的客户机之间共享配置信息。

- **全局配置** 如果您希望您的网络上的所有客户机都共享配置信息,请将要共享的文件存储在目录 /etc/netboot 中。
- 针对网络的配置 如果您希望仅特定子网上的那些计算机共享配置信息,请将要共享的配置文件存储在 /etc/netboot 的子目录中。子目录应遵循以下命名惯例。

/etc/netboot/net-ip

在本例中,*net-ip* 是客户机子网的 IP 地址。例如,如果您希望 IP 地址为 192.168.255.0 的子网上的所有系统都共享配置文件,请创建 /etc/netboot/192.168.255.0 目录。然后,将配置文件存储在此目录中。

■ 针对客户机的配置 – 如果您希望仅特定客户机使用引导文件系统,请将引导文件系统 文件存储在 /etc/netboot 的子目录中。子目录应遵循以下命名惯例。

/etc/netboot/net-ip/client-ID

在本例中,net-ip 是子网的 IP 地址。client-ID 是由 DHCP 服务器指定的客户机 ID,或者是用户指定的客户机 ID。 例如,如果您希望子网 192.168.255.0 上客户机 ID 为 010003BA152A42 的系统使用特定配置文件,请创建目录

/etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42。然后,将相应的文件存储 在此目录中。

在 /etc/netboot 目录中指定安全和配置信息

通过创建以下文件并将这些文件存储在 /etc/netboot 目录中,您可以指定安全和配置信息。

- wanboot.conf 此文件为 WAN Boot 安装指定客户机配置信息。
- 系统配置文件 (system.conf) 此系统配置文件指定客户机的 sysidcfg 文件和定制 JumpStart 文件的位置。
- keystore 此文件包含客户机的 HMAC SHA1 散列密钥、3DES 或 AES 加密密钥 以及 SSL 专用密钥。
- truststore 此文件包含客户机应当信任的证书签名机构颁发的数字证书。这些受信赖证书指示客户机在安装过程中信任服务器。
- certstore 此文件包含客户机的数字证书。

注意: certstore 文件必须位于客户机 ID 目录中。关于 /etc/netboot 目录的子目录的详细信息,请参见第 409 页 "定制 WAN Boot 安装的范围"。

关于如何创建和存储这些文件的详细说明,请参见以下过程。

- 第 433 页"创建系统配置文件"
- 第 435 页"创建 wanboot.conf 文件"
- 第 426 页"创建散列密钥和加密密钥"
- 第 424 页"使用数字证书进行服务器和客户机验证"


在 /etc/netboot 目录中共享安全和配置信息

要在您的网络上安装客户机,可能要在若干个不同的客户机之间或在整个子网上共享安全和配置文件。通过在 /etc/netboot/net-ip/client-ID、/etc/netboot/net-ip 和 /etc/netboot 目录中分发您的配置信息,您可以共享这些文件。wanboot-cgi 程序搜索这些目录以查找最适合客户机的配置信息,并在安装过程中使用该信息。

wanboot-cgi 程序按以下顺序搜索客户机信息。

- 1. /etc/netboot/net-ip/client-ID wanboot-cgi 程序首先检查针对客户机的配置信息。如果 /etc/netboot/net-ip/client-ID 目录包含所有客户机配置信息,则wanboot-cgi 程序不检查 /etc/netboot 目录中其它位置的配置信息。
- 2. /etc/netboot/net-ip 如果需要的所有信息都不在 /etc/netboot/net-ip/client-ID 目录中,则 wanboot-cgi 程序会继续检查 /etc/netboot/net-ip 目录中的子 网配置信息。
- 3. /etc/netboot 如果剩余的信息不在 /etc/netboot/net-ip 目录中,则wanboot-cgi 程序会继续检查 /etc/netboot 目录中的全局配置信息。

图形 39-2 说明您如何设置 /etc/netboot 目录才能定制您的 WAN Boot 安装。



图形 39-2 /etc/netboot 目录样例

图形 39-2 中的 /etc/netboot 目录布局使您可以执行以下 WAN Boot 安装。

- 当您安装客户机 01832AA440 时, wanboot-cgi 程序使用 /etc/netboot/192.168.255.0/01832AA440 目录中的以下文件。
 - system.conf
 - keystore
 - truststore
 - certstore

wanboot-cgi 程序随后使用 /etc/netboot/192.168.255.0 目录中的 wanboot.conf 文件。

- 当您安装的客户机位于 192.168.255.0 子网上时,wanboot-cgi 程序将使用 /etc/netboot/192.168.255.0 目录中的 wanboot.conf、keystore 和 truststore 文件。wanboot-cgi 程序随后使用 /etc/netboot 目录中的 system.conf 文件。
- 当您安装的客户机不在 192.168.255.0 子网上时,wanboot-cgi 程序将使用 /etc/netboot 目录中的以下文件。
 - wanboot.conf
 - system.conf
 - keystore
 - truststore

存储 wanboot-cqi 程序

wanboot-cgi 程序将数据和文件从 WAN Boot 服务器传输到客户机。您必须确保该程序位于客户机可以访问的 WAN Boot 服务器上的目录中。使客户机可以访问此程序的一种方法是将此程序存储在 WAN Boot 服务器的 cgi-bin 目录中。可能需要配置您的 Web 服务器软件以将 wanboot-cgi 程序用作 CGI 程序。关于 CGI 程序要求的信息,请参见您的 Web 服务器文档。

数字证书要求

如果要在 WAN Boot 安装中添加安全保护,可以使用数字证书来启用服务器和客户机认证。WAN Boot 在联机事务中可以使用数字证书建立服务器或客户机的标识。数字证书由认证机构 (CA) 颁发。 这些证书包含序列号、终止日期、一份证书持有者的公共密钥和认证机构的数字签名。

如果在您的安装过程中需要服务器或客户机和服务器认证,则您必须在服务器上安装数字证书。使用数字证书时请遵循以下原则。

- 如果您要使用数字证书,则必须将数字证书格式化为公共密钥加密标准 #12 (PKCS#12) 文件的一部分。
- 如果您创建自己的证书,则必须将证书创建为 PKCS#12 文件。
- 如果您从第三方证书颁发机获取您的证书,请请求 PKCS#12 格式的证书。

关于在您的 WAN Boot 安装过程中如何使用 PKCS#12 证书的详细说明,请参见 第 424 页"使用数字证书进行服务器和客户机验证"。

WAN Boot 安全限制

当 WAN Boot 提供若干不同的安全功能时, WAN Boot 将忽略这些潜在的不安全性。

- 拒绝服务 (DoS) 攻击 拒绝服务攻击可以采取多种形式,目标是阻止用户访问特定 服务。DoS 攻击可以用大量数据破坏网络或侵略性地消耗有限的资源。其它 DoS 攻 击在转换时控制系统间传输的数据。WAN Boot 安装方法 不保护服务器或客户机免 受 DoS 攻击。
- 服务器上被破坏的二进制 在执行安装之前,WAN Boot 安装方法 不检查 WAN Boot 最小根文件系统或 Solaris Flash 归档文件的完整性。在执行安装之前,请根据 http://sunsolve.sun.com的 Solaris 指纹数据库来检查您的 Solaris 二进制的
- 加密密钥和散列密钥保密性 如果您将加密密钥或散列密钥与 WAN Boot 配合使 用,则必须在安装过程中在命令行中键入密钥值。请为您的网络采取必要的预防措 施,以确保这些密钥值保持其保密性。
- 网络名称服务的泄漏 如果您在您的网络上使用名称服务,在执行 WAN Boot 安装 之前,请检查您的名称服务的完整性。

收集 WAN Boot 安装的信息

您需要为 WAN Boot 安装收集多种信息,以配置您的网络。在准备通过 WAN 进行安装 时,您可能需要记下该信息。

使用以下工作表记录您的网络的 WAN Boot 安装信息。

- 表 39-2
- 表 39-3

客户机的主机名 客户机的 MAC 地址

| 所需的信息 安装服务器信息 ■ 安装服务器上 WAN Boot 最小根文件系统的路径 ■ 安装服务器上定制 JumpStart 文件的路径 |
|---|
| ■ 安装服务器上 WAN Boot 最小根文件系 统的路径 ■ 安装服务器上定制 JumpStart 文件的路 |
| 径 |
| WAN Boot 服务器信息 ■ WAN Boot 服务器上 wanboot 程序的 路径 ■ WAN Boot 服务器上 wanboot-cgi 程序的 URL ■ WAN Boot 服务器上 /etc/netboot 分层结构中客户机的子目录的路径 ■ (可选) PKCS#12 证书文件的文件名 ■ (可选) WAN 安装所需的所有计算机的主机名(除 WAN Boot 服务器以外) ■ (可选) 网络代理服务器的 IP 地址和 TCP 端口号 |
| 可选的服务器信息 ■ 日志服务器上 bootlog-cgi 脚本的 URL ■ 网络代理服务器的 IP 地址和 TCP 端口 号 |
| 表 39-3 用于收集客户机信息的工作表 |
| 信息 说明 |
| 客户机子网的 IP 地址 |
| 客户机路由器的 IP 地址 |
| 客户机的 IP 地址 |
| 客户机的子网掩码 |

准备通过 WAN Boot (任务) 安装

本章说明了为 WAN Boot 安装准备网络所需的以下任务。

- 第415页"任务图:准备通过广域网安装"
- 第 418 页 "配置 WAN Boot 服务器"
- 第 428 页 "创建定制 JumpStart 安装文件"
- 第 433 页 "创建配置文件"
- 第 438 页"(可选)通过 DHCP 服务器提供配置信息"
- 第 439 页" (可选) 配置 WAN Boot 日志服务器"

任务图:准备通过广域网安装

下表列出了准备 WAN Boot 安装需要执行的任务。 请查看任务说明以确定 WAN Boot 安装配置是否需要该任务。

- 有关使用 HTTPS 的安全 WAN Boot 安装的说明,请参见第 404 页"安全 WAN Boot 安装配置"。
- 有关不安全 WAN Boot 安装的说明,请参见第 404 页"不安全 WAN Boot 安装配置"。

要使用 DHCP 服务器或日志服务器,请完成表底部所列的可选任务。

表 40-1 任务图: 准备执行 WAN Boot 安装

| 任务 | 说明 | 参考 |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 确定要在安装中使用的安全功 能。 | 查看安全功能和配置以确定要在 WAN Boot 安装中使用的安全级别。 | 第 402 页 "在 WAN Boot 安装期间保护数据" |
| | | 第 403 页 "WAN Boot 支持的 安全配置(概述)" |

| 任务 | 说明 | 参考 |
|--|---|---|
| 收集 WAN Boot 安装信息。 | 填写工作表以记录执行 WAN Boot 安装所需的所有信息。 | 第 412 页 "收集 WAN Boot 安 装的信息" |
| 在 WAN Boot 服务器上创建文档根目录。 | 创建文档根目录和任何子目录 以供配置文件和安装文件使 用。 | 第 418 页"创建文档根目录" |
| | 安全安装配置和不安全安装配 置均需要此任务。 | |
| 创建 WAN Boot 最小根文件系统。 | 使用 setup_install_server 命 令创建 WAN Boot 最小根文件 系统。 | 第 418 页 "SPARC: 创建 WAN Boot 最小根文件系统" |
| | 安全安装配置和不安全安装配 置均需要此任务。 | |
| 在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序。 | 将 wanboot 程序复制到 WAN Boot 服务器的文档根目录中。 | 第 420 页 "在 WAN Boot 服务 器上安装 wanboot 程序" |
| | 安全安装配置和不安全安装配 置均需要此任务。 | |
| 在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot-cgi 程序。 | 将 wanboot-cgi 程序复制到 WAN Boot 服务器的 CGI 目录 中。 | 第 423 页 "将 wanboot-cgi 程序复制到 WAN Boot 服务器 " |
| | 安全安装配置和不安全安装配 置均需要此任务。 | |
| 设置 /etc/netboot 分层结 构。 | 使用 WAN Boot 安装所需的配置文件和安全文件总装 /etc/netboot 分层结构。 | 第 422 页 "在 WAN Boot 服务 器上创建 /etc/netboot 分 层结构" |
| | 安全安装配置和不安全安装配 置均需要此任务。 | |
| 配置 Web 服务器以使用安全 HTTP 进行更安全的 WAN Boot 安装。 | 标识使用 HTTPS 执行 WAN 安装所需的 Web 服务器要求。 | 第 424 页"(可选)使用 HTTPS 保护数据" |
| | 安全安装配置需要此任务。 | |
| 格式化数字证书以进行更安全的 WAN Boot 安装。 | 将 PKCS#12 文件拆分为专用密 钥和证书以供 WAN 安装使 用。 | 第 425 页"创建信任证书和客户机专用密钥" |
| | 安全安装配置需要此任务。 | |

| 任务 | 说明 | 参考 |
|--------------------------------------|--|--|
| 创建散列密钥和加密密钥以进 行更安全的 WAN Boot 安装。 | 使用 wanbootutil keygen 命令创建 HMAC SHA1、 3DES 或 AES 密钥。 | 第 426 页"创建散列密钥和加密密钥" |
| | 安全安装配置需要此任务。对 于检查数据完整性的不安全安 装,请完成此任务以创建 HMAC SHA1 散列密钥。 | |
| 创建 Solaris Flash 归档文件。 | 使用 flar create 命令创建 要安装在客户机上的软件的归 档文件。 | 第 429 页"创建 Solaris Flash 归档文件" |
| | 安全安装配置和不安全安装配 置均需要此任务。 | |
| 为定制 JumpStart 安装创建安 装文件。 | 使用文本编辑器创建以下文件: | 第 429 页 "创建 sysidcfg 文 件" |
| | ■ sysidcfg ■ 配置文件 | 第 430 页"创建配置文件" |
| | ■ rules.ok | 第 431 页 "创建 rules 文件" |
| | ■ 开始脚本■ 结束脚本 | 第 433 页"(可选)创建开始 脚本和结束脚本" |
| | 安全安装配置和不安全安装配 置均需要此任务。 | |
| 创建系统配置文件。 | 在 system.conf 文件中设置配置信息。 | 第 434 页"创建系统配置文件" |
| | 安全安装配置和不安全安装配 置均需要此任务。 | |
| 创建 WAN Boot 配置文件。 | 在 wanboot . conf 文件中设置配置信息。 | 第 436 页"创建 wanboot.conf 文件" |
| | 安全安装配置和不安全安装配 置均需要此任务。 | |
| (可选)将 DHCP 服务器配置 为支持 WAN Boot 安装。 | 在 DHCP 服务器中设置 Sun 供应商选项和宏。 | 第 63 页"使用 DHCP 服务预 先配置系统配置信息(任务) " |
| (可选)设置日志服务器。 | 配置专用系统以显示引导和安 装日志消息。 | 第 439 页"(可选)配置 WAN Boot 日志服务器" |

配置 WAN Boot 服务器

WAN Boot 服务器是 Web 服务器,可在 WAN Boot 安装期间提供引导和配置数据。有 关 WAN Boot 服务器的系统要求列表,请参见表 39-1。

本节说明了为 WAN Boot 安装配置 WAN Boot 服务器所需的以下任务。

- 第418页"创建文档根目录"
- 第 418 页"创建 WAN Boot 最小根文件系统"
- 第 420 页 "在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序"
- 第 422 页 "在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构"
- 第 423 页 "将 WAN Boot CGI 程序复制到 WAN Boot 服务器"
- 第 424 页 "(可选)使用 HTTPS 保护数据"

创建文档根目录

要提供配置文件和安装文件,必须使 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器软件可以访问这些文件。使这些文件可访问的一个方法是将它们存储在 WAN Boot 服务器的文档根目录中。

如果要通过文档根目录来提供配置文件和安装文件,则必须创建此文档根目录。有关如何创建文档根目录的信息,请参见 Web 服务器文档。有关如何设计文档根目录的详细信息,请参见第 407 页 "在文档根目录中存储安装和配置文件"。

创建 WAN Boot 最小根文件系统

WAN Boot 使用已被修改的特殊 Solaris 最小根文件系统来执行 WAN Boot 安装。WAN Boot 最小根文件系统包含 Solaris 最小根文件系统中软件的子集。为了执行 WAN Boot 安装,必须将最小根文件系统从 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 复制到 WAN Boot 服务器。请在 setup_install_server 命令中使用 - w 选项将 WAN Boot 最小根文件系统从 Solaris 软件介质复制到系统硬盘。

此过程将使用 SPARC 介质创建 SPARC WAN Boot 最小根文件系统。如果要通过基于 x86 的服务器提供 SPARC WAN Boot 最小根文件系统,则必须在 SPARC 计算机上创建最小根文件系统。创建最小根文件系统后,请将最小根文件系统复制到基于 x86 的服务器上的文档根目录中。

有关 setup install server 命令的附加信息,请参见第 12 章。

▼ SPARC: 创建 WAN Boot 最小根文件系统

此过程假设 WAN Boot 服务器正在运行卷管理器。如果未使用卷管理器,请参见《System Administration Guide: Basic Administration》以获得有关在没有卷管理器的情况下管理可移动介质的信息。

1. 成为 WAN Boot 服务器上的超级用户。

系统必须满足以下要求。

- 包含 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器
- 是站点网络和名称服务的一部分 如果您使用了名称服务,该系统必须已经在名称服务(例如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP)中。如果没有使用名称服务,则必须按照站点策略来发布有关此系统 的信息。
- 2. 将 Solaris Software 1 of 2 CD 或 Solaris DVD 放入安装服务器的驱动器中。
- 3. 为 WAN Boot 最小根文件系统和 Solaris 安装映像创建目录。

mkdir -p wan-dir-path install-dir-path

指示 mkdir 命令为要创建的目录创建所有必需的父目录。 q-

在安装服务器上指定要在其中创建 WAN Boot 最小根文件系统的 wan-dir-path

目录。此目录需要容纳大小通常为 250 MB 的最小根文件系统。

在安装服务器上指定 Solaris 软件映像要被复制到的目录。稍后在 install-dir-path

此过程中可以删除该目录。

4. 更改到已安装磁盘上的 Tools 目录。

cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris 9/Tools

在上面的实例中,cdrom0 是包含 Solaris 操作环境介质的驱动器的路径。

5. 将 WAN Boot 最小根文件系统和 Solaris 软件映像复制到 WAN Boot 服务器的硬 盘。

./setup install server -w wan-dir-path install-dir-path

wan-dir-path 指定 WAN Boot 最小根文件系统要被复制到的目录

指定 Solaris 软件映像要被复制到的目录 install-dir-path

注意: setup install server 命令指示您是否有足够的磁盘空间可用于 Solaris 软件 磁盘映像。要确定可用磁盘空间,请使用 df -kl 命令。

setup install server -w 命令可以创建 Solaris 软件的 WAN Boot 最小根文件 系统和网络安装映像。

6. (可选的) 删除网络安装映像。

无需 Solaris 软件映像即可使用 Solaris Flash 归档文件执行 WAN 安装。如果不打算 使用网络安装映像进行其它网络安装,则可以释放磁盘空间。键入以下命令可以删除 网络安装映像。

rm -rf install-dir-path

7. 通过以下方法之一使 WAN Boot 最小根文件系统可用于 WAN Boot 服务器。

■ 在 WAN Boot 服务器的文档根目录中创建至 WAN Boot 最小根文件系统的符号 链接。

cd /document-root-directory/miniroot

ln -s /wan-dir-path/miniroot .

在 WAN Boot 服务器的文档根目录中指定 document-root-directory/miniroot

要链接至 WAN Boot 最小根文件系统的目

/wan-dir-path/miniroot

指定 WAN Boot 最小根文件系统的路径

■ 将 WAN Boot 最小根文件系统移到 WAN Boot 服务器的文档根目录中。

mv /wan-dir-path/miniroot /document-root-directory/miniroot/miniroot-name

wan-dir-path/miniroot 指定 WAN Boot 最小根文件系统的路

径。

/document-root-directory/miniroot/ 在 WAN Boot 服务器的文档根目录中指

定 WAN Boot 最小根文件系统目录的路

径。

指定 WAN Boot 最小根文件系统的名 miniroot-name

称。描述性地命名该文件,例如

miniroot.s9 sparc •

在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序

WAN Boot 使用特殊的二级引导程序 (wanboot) 安装客户机。wanboot 程序将装入 WAN Boot 最小根文件系统、客户机配置文件以及执行 WAN Boot 安装所需的安装文件 中。

要执行 WAN Boot 安装,必须在安装期间为客户机提供 wanboot 程序。可以使用以下 方法为客户机提供此程序。

- 如果客户机的 PROM 支持 WAN Boot,则可以将程序从 WAN Boot 服务器传送至客 户机。要查看客户机的 PROM 是否支持 WAN Boot,请参见第 442 页"检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持"。
- 如果客户机的 PROM 不支持 WAN Boot,则必须通过本地 CD 为客户机提供程序。 如果客户机的 PROM 不支持 WAN Boot,请转到第 422 页"在 WAN Boot 服务器上 创建 /etc/netboot 分层结构" 以继续为安装做准备。

▼ SPARC: 在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序

此过程假设 WAN Boot 服务器正在运行卷管理器。如果未使用卷管理器,请参见《System Administration Guide: Basic Administration》以获得有关在没有卷管理器的情况下管理可移动介质的信息。

- 1. 成为安装服务器上的超级用户。
- 2. 将 Solaris Software 1 of 2 CD 或 Solaris DVD 放入安装服务器的驱动器中。
- 3. 更改到 Solaris Software 1 of 2 CD 或 Solaris DVD 上的 sun4u 平台目录中。

cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris 9/Tools/Boot/platform/sun4u/

4. 将 wanboot 程序复制到安装服务器。

cp wanboot /document-root-directory/wanboot/wanboot-name

document-root-directory 指定 WAN Boot 服务器的文档根目录。

wanboot-name 指定 wanboot 程序的名称。描述性地命名此文件,例如

wanboot.s9 sparc •

5. 通过以下方法之一使 wanboot 程序可用于 WAN Boot 服务器。

■ 在 WAN Boot 服务器的文档根目录中创建至 wanboot 程序的符号链接。

cd /document-root-directory/wanboot

ln -s /wan-dir-path/wanboot .

document-root-directory/wanboot 在 WAN Boot 服务器的文档根目录中指定

要链接至 wanboot 程序的目录

/wan-dir-path/wanboot 指定 wanboot 程序的路径

■ 将 WAN Boot 最小根文件系统移到 WAN Boot 服务器的文档根目录中。

mv /wan-dir-path/wanboot /document-root-directory/wanboot/wanboot-name

wan-dir-path/wanboot 指定 wanboot 程序的路径

/document-root-directory/wanboot/ 在 WAN Boot 服务器的文档根目录中指

定 wanboot 程序的路径。

wanboot-name 指定 wanboot 程序的名称。描述性地命

名该文件,例如 wanboot.s9 sparc。

在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层

在安装期间,WAN Boot 参考 Web 服务器上的 /etc/netboot 分层结构的内容以获得 有关如何执行安装的说明。此目录包含配置信息、专用密钥、数字证书以及 WAN Boot 安装所需的认证机构。在安装期间,wanboot-cqi 程序将此信息转入 WAN Boot 文件 系统。然后 wanboot-cqi 程序将 WAN Boot 文件系统传送至客户机。

有关如何设计 /etc/netboot 分层结构的规划信息,请参见第 408 页 "在 /etc/netboot 分层结构中存储配置和安全信息"。

▼ 创建 /etc/netboot 分层结构

- 1. 成为 WAN Boot 服务器上的超级用户。
- 2. 创建 /etc/netboot 目录。
 - # mkdir /etc/netboot
- 3. 将 /etc/netboot 目录的权限更改为 700。
 - # chmod 700 /etc/netboot
- 4. 将 /etc/netboot 目录的属主更改为 Web 服务器属主。
 - # chown web-server-user:web-server-group /etc/netboot/

指定 Web 服务器进程的用户属主 web-server-user

指定 Web 服务器进程的组属主 web-server-group

- 5. 退出超级用户角色。
 - # exit
- 6. 假设 Web 服务器属主的用户角色。
- 7. 创建 /etc/netboot 目录的客户机子目录。
 - # mkdir -p /etc/netboot/net-ip/client-ID
 - 指示 mkdir 命令为要创建的目录创建所有必需的父目录 -p
 - (可选) net-ip 指定客户机子网的网络 IP 地址。
 - (可选) client-ID 指定客户机 ID。客户机 ID 可以是用户定义的值,也可以是 DHCP 客户机 ID。client-ID 目录必须是 net-ip 目录的子目录。
- 8. 对于 /etc/netboot 分层结构中的每个目录,将权限更改为 700。
 - # chmod 700 /etc/netboot/dir-name

指定 /etc/netboot 分层结构中目录的名称。 dir-name

实例 40-1 在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构

以下实例显示如何为子网 192.168.255.0 上的客户机 010003BA152A42 创建 /etc/netboot 分层结构。在此实例中,用户 nobody 和组 admin 拥有 Web 服务器进

```
# cd /
# mkdir /etc/netboot/
# chmod 700 /etc/netboot
# chown nobody:admin /etc/netboot
server# su nobody
Password:
nobody# mkdir -p /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.255.0
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42
```

将 WAN Boot CGI 程序复制到 WAN Boot 服务器

wanboot-cgi 程序可以创建用于将以下文件从 WAN Boot 服务器传送至客户机的数据 流。

- wanboot 程序
- WAN Boot 文件系统
- WAN Boot 最小根文件系统

安装 Solaris 9 12/03 操作环境时,wanboot-cgi 程序已安装在系统中。要启用 WAN Boot 服务器以使用此程序,请将此程序复制到 WAN Boot 服务器的 cqi-bin 目录中。

▼ 将 wanboot-cgi 程序复制到 WAN Boot 服务器

- 1. 成为 WAN Boot 服务器上的超级用户。
- 2. 将 wanboot-cgi 程序复制到 WAN Boot 服务器。
 - # cp /usr/lib/inet/wanboot/wanboot-cgi /WAN-server-root/cgi-bin/wanboot-cgi /WAN-server-root 指定 WAN Boot 服务器上 Web 服务器软件的根目录。
- 3. 在 WAN Boot 服务器上,将 CGI 程序的权限更改为 755。
 - # chmod 755 /WAN-server-root/cgi-bin/wanboot-cgi

(可选)使用 HTTPS 保护数据

要在从 WAN Boot 服务器向客户机传送数据期间保护数据,可以使用基于安全套接字层 的 HTTP(即 HTTPS)。要使用第 404 页"安全 WAN Boot 安装配置"中说明的更安 全的安装配置,必须启用 Web 服务器以使用 HTTPS。

要启用 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器软件以使用 HTTPS, 必须执行以下任务。

■ 激活 Web 服务器软件中的安全套接字层 (SSL) 支持。

启用 SSL 支持和客户机验证的进程会随 Web 服务器的不同而有所变化。本文档未说 明如何在 Web 服务器上启用这些安全功能。有关这些功能的信息,请参见以下文 档。

- 有关在 SunONE 和 iPlanet Web 服务器上激活 SSL 的信息,请参见 http://docs.sun.com上的SunONE和iPlanet文档集。
- 有关在 Apache Web 服务器上激活 SSL 的信息,请参见 http://httpd.apache.org/docs-project/上的 Apache 文档项目。
- 如果您使用的 Web 服务器软件未在前面的列表中列出,请参见您的 Web 服务器 软件文档。
- 在 WAN Boot 服务器上安装数字证书。

有关将数字证书用于 WAN Boot 的信息,请参见第 424 页"使用数字证书进行服务 器和客户机验证"。

■ 为客户机提供信任证书。

有关如何创建信任证书的说明,请参见第 424 页"使用数字证书进行服务器和客户机 验证"。

■ 创建散列密钥和加密密钥。

有关如何创建密钥的说明,请参见第426页"创建散列密钥和加密密钥"。

■ (可选)将 Web 服务器软件配置为支持客户机验证。

有关如何将 Web 服务器配置为支持客户机验证的信息,请参见您的 Web 服务器文 档。

使用数字证书进行服务器和客户机验证

WAN Boot 安装方法可以使用 PKCS#12 文件通过 HTTPS 执行安装(在进行了服务器验 证或客户机和服务器验证的情况下)。有关使用 PKCS#12 文件的要求和原则,请参见 第 411 页"数字证书要求"。

要在 WAN Boot 安装中使用 PKCS#12 文件, 请执行以下任务。

- 将 PKCS#12 文件拆分为独立的 SSL 专用密钥文件和信任证书文件。
- 将信任证书插入 /etc/netboot 分层结构中客户机的 truststore 文件中。信任 证书将指示客户机信任服务器。

■ (可选)将 SSL 专用密钥文件的内容插入 /etc/netboot 分层结构中客户机的 keystore 文件中。

wanbootutil 命令提供了执行前面列表中任务的选项。

在拆分 PKCS#12 文件之前,请在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构 的相应子目录。

- 有关说明 /etc/netboot 分层结构的概述信息,请参见第 408 页 "在 /etc/netboot 分层结构中存储配置和安全信息"。
- 有关如何创建 /etc/netboot 分层结构的说明,请参见第 422 页 "在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构"。

创建信任证书和客户机专用密钥

- 1. 假设与 WAN Boot 服务器上 Web 服务器用户相同的用户角色。
- 2. 从 PKCS#12 文件中提取信任证书。将证书插入 /etc/netboot 分层结构中客户机 的 truststore 文件中。
 - # wanbootutil pl2split -i p12cert \ -t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore
 - p12split

wanbootutil 命令的选项用于将 PKCS#12 文件拆分为独立的专用密钥文件和证 书文件。

- -i p12cert 指定要拆分的 PKCS#12 文件的名称。
- -t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore 将证书插入客户机的 truststore 文件中。net-ip 是客户机子网的 IP 地址。 client-ID 可以是用户定义的 ID, 也可以是 DHCP 客户机 ID。
- 3. (可选的)确定是否需要客户机验证。
 - 如果需要,请继续执行以下步骤。
 - 如果不需要,请转到第426页"创建散列密钥和加密密钥"。
 - a. 将客户机证书插入客户机的 certstore 中。
 - # wanbootutil pl2split -i p12cert -c \ /etc/netboot/net-ip/client-ID/certstore -k keyfile
 - p12split

wanbootutil 命令的选项用于将 PKCS#12 文件拆分为独立的专用密钥文件 和证书文件。

-i p12cert 指定要拆分的 PKCS#12 文件的名称。

- -c /etc/netboot/*net-ip/client-ID*/certstore 将客户机证书插入客户机的 certstore 中。*net-ip* 是客户机子网的 IP 地址。 *client-ID* 可以是用户定义的 ID,也可以是 DHCP 客户机 ID。
- -k keyfile

指定通过拆分 PKCS#12 文件而创建的客户机 SSL 专用密钥文件的名称。

- b. 将专用密钥插入客户机的 keystore 中。
 - # wanbootutil keymgmt -i -k keyfile \
 - -s /etc/netboot/net-ip/client-ID/keystore -o type=rsa

keymamt -i

将 SSL 专用密钥插入客户机的 keystore 中

-k keyfile

指定在上一步中创建的客户机专用密钥文件的名称

- -s /etc/netboot/*net-ip/client-ID*/keystore 指定客户机的 keystore 的路径
- -o type=rsa 指定密钥类型为 **RSA**

实例 40-2 创建用于服务器验证的信任证书

在以下实例中,将使用 PKCS#12 文件在子网 192.168.255.0 上安装客户机 010003BA152A42。此命令样例将从名为 client.p12 的 PKCS#12 文件中提取证书。然后将信任证书的内容放在客户机的 truststore 文件中。

- # wanbootutil p12split -i client.p12 \
 - -t /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore
- # chmod 600 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42/truststore

创建散列密钥和加密密钥

如果要使用 HTTPS 传送数据,则必须创建 HMAC SHA1 散列密钥和加密密钥。如果打算通过部分专用网络进行安装,则可能不需要加密安装数据。可以使用 HMAC SHA1 散列密钥检查 wanboot 程序的完整性。有关散列密钥和加密密钥的概述信息,请参见第 402 页"在 WAN Boot 安装期间保护数据"。

通过使用 wanbootutil keygen 命令,可以生成这些密钥并将它们存储在相应的/etc/netboot 目录中。

▼ 创建散列密钥和加密密钥

- 1. 假设与 WAN Boot 服务器上 Web 服务器用户相同的用户角色。
- 2. 创建主 HMAC SHA1 密钥。
 - # wanbootutil keygen -m

keygen -m 为 WAN Boot 服务器创建主 HMAC SHA1 密钥

3. 从主密钥中为客户机创建 HMAC SHA1 散列密钥。

wanbootutil keygen -c -o [net=net-ip, {cid=client-ID, }] type=sha1

-c 从主密钥中创建客户机的散列密钥。

-o 指示包含 wanbootutil keygen 命令的附加选项。

(可选)net=net-ip 指定客户机子网的 IP 地址。如果不使用 net 选项,密钥

将存储在 /etc/netboot/keystore 文件中,并可被所有 WAND - 1 家户机使用

有 WAN Boot 客户机使用。

(可选) cid=client-ID 指定客户机 ID。客户机 ID 可以是用户定义的 ID,也可

以是 DHCP 客户机 ID。cid 选项之前必须有一个有效的 net= 值。如果未指定带有 net 选项的 cid 选项,密钥 将存储在 /etc/netboot/net-ip/keystore 文件中。 net-ip 子网上的所有 WAN Boot 客户机均可使用此密钥。

type=sha1 指示 wanbootutil keygen 公用程序为客户机创建

HMAC SHA1 散列密钥。

4. 确定是否需要为客户机创建加密密钥。

您需要创建加密密钥以通过 HTTPS 执行 WAN Boot 安装。在客户机与 WAN Boot 服务器建立 HTTPS 连接之前,WAN Boot 服务器会将加密数据和信息传送至客户机。在安装期间,加密密钥使客户机可以解密此信息并使用此信息。

- 如果要通过 HTTPS 使用服务器验证执行更安全的 WAN 安装,请继续。
- 如果只是要检查 wanboot 程序的完整性,则无需创建加密密钥。请转到步骤 6。

5. 为客户机创建加密密钥。

wanbootutil keygen -c -o [net=net-ip, {cid=client-ID,}] type=key-type

-c 创建客户机的加密密钥。

-o 指示包含 wanbootutil keygen 命令的附加选项。

(可选) net=net-ip 指定客户机的网络 IP 地址。如果不使用 net 选项,密钥 将存储在 /etc/netboot/keystore 文件中,并可被所

有 WAN Boot 客户机使用。

(可选) cid=client-ID 指定客户机 ID。客户机 ID 可以是用户定义的 ID, 也可

以是 DHCP 客户机 ID。cid 选项之前必须有一个有效的 net=值。如果未指定带有 net 选项的 cid 选项,密钥 将存储在 /etc/netboot/net-ip/keystore 文件中。 net-ip 子网上的所有 WAN Boot 客户机均可使用此密钥。

type=key-type 指示 wanbootutil keygen 公用程序为客户机创建加

密密钥。key-type 可以具有 3des 或 aes 的值。

6. 在客户机系统中安装这些密钥。

有关如何在客户机上安装密钥的说明,请参见第444页"在客户机上安装密钥"。

实例 40-3 为使用 HTTPS 的 WAN Boot 安装创建所需的密钥

以下实例可以为 WAN Boot 服务器创建主 HMAC SHA1 密钥。此实例还可以为子网 192.168.255.0 上的客户机 01832AA440 创建 HMAC SHA1 散列密钥和 3DES 加密密

```
# wanbootutil keygen -m
# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.255.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.255.0,cid=010003BA152A42,type=3des
```

创建定制 JumpStart 安装文件

WAN Boot 可以执行定制 JumpStart 安装以在客户机上安装 Solaris Flash 归档文件。定 制 JumpStart 安装方法是一个命令行界面,使您可以基于所创建的配置文件自动安装若 干个系统。配置文件定义了特定软件安装要求。您还可以结合使用 shell 脚本以包含安 装前和安装后任务。选择安装或升级所使用的配置文件和脚本。定制 JumpStart 安装方 法基于所选择的配置文件和脚本来安装或升级系统。此外,您可以使用 sysidcfg 文件 指定配置信息,以便使定制 JumpStart 安装完全不需要手动干预。

要为 WAN Boot 安装准备定制 JumpStart 文件,请完成以下任务。

- 第 428 页"创建 Solaris Flash 归档文件"
- 第 429 页 "创建 sysidcfg 文件"
- 第 431 页 "创建 rules 文件"
- 第430页"创建配置文件"
- 第433页"(可选)创建开始脚本和结束脚本"

有关定制 JumpStart 安装方法的详细信息,请参见第 22 章。

创建 Solaris Flash 归档文件

Solaris Flash 安装功能使您可以在称为主系统的系统上使用 Solaris 操作环境的单个参考 安装。然后便可以创建 Solaris Flash 归档文件,即主系统的复本映像。您可以在网络中 的其它系统上安装 Solaris Flash 归档文件,以创建克隆系统。

本节说明了如何创建 Solaris Flash 归档文件以用于 WAN Boot 安装。在创建 Solaris Flash 归档文件之前,必须先安装主系统。

- 有关安装主系统的信息,请参见第 160 页"安装主系统"。
- 有关 Solaris Flash 归档文件的详细信息,请参见第 18 章。

▼ 创建 Solaris Flash 归档文件

有关如何创建 Solaris Flash 归档文件的详细说明,请参见第 165 页"创建 Solaris Flash 归档文件"。

1. 引导主系统。

尽可能在非活动状态下运行主系统。如果可能,请在单用户模式下运行该系统。如果 不可能,请关闭要归档的所有应用程序以及需要大量操作系统资源的所有应用程序。

2. 要创建归档文件,请使用 flar create 命令。

flar create -n name [optional-parameters] document-root/flash/filename

name 您赋予归档文件的名称。您指定的 name 是 content name

关键字的值。

optional-parameters 可以使用 flar create 命令的若干选项定制 Solaris Flash

归档。有关这些选项的详细说明,请参见第20章。

document- 安裝服务器文档根目录的 Solaris Flash 子目录的路径。

root/flash

filename 归档文件的名称。

为了节省磁盘空间,您可能需要在 flar create 命令中使用 -c 选项来压缩归档文件。但是,压缩归档文件会影响 WAN Boot 安装的性能。有关创建压缩归档文件的详细信息,请参见手册页 flar create(1M)。

- 如果归档文件创建成功, flar create 命令将返回退出代码 0。
- 如果归档文件创建失败, flar create 命令将返回一个非零的退出代码。

有关如何创建 Solaris Flash 归档文件的实例,请参见第 165 页"示例 — 创建归档文件用于初始安装"。

创建 sysidcfg 文件

您可以在 sysidcfg 文件中指定一组关键字以预先配置系统。有关 sysidcfg 关键字和值的详细信息,请参见第 55 页"使用 sysidcfg 文件进行预先配置"。

▼ 创建 sysidcfg 文件

- 1. 在安装服务器上的文本编辑器中创建名为 sysidcfg 的文件。
- 2. 键入所需的 sysidcfg 关键字。

有关 sysidcfg 关键字的详细信息,请参见第 57 页 "sysidcfg 文件关键字"。

3. 将 sysidcfg 文件保存在 WAN Boot 服务器可访问的位置。 将文件保存到以下位置之一。

- 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器在同一台计算机上,则将此文件保存到 WAN Boot 服务器的文档根目录的 flash 子目录中。
- 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器不在同一台计算机上,则将此文件保存到安 装服务器的文档根目录的 flash 子目录中。

实例 40-4 用于 WAN Boot 安装的 sysidcfg 文件

以下是基于 SPARC 的系统的 sysidcfg 文件实例。此系统的主机名、IP 地址和网络掩 码已通过编辑名称服务进行了预先配置。

```
network interface=primary {hostname=seahag
                           default route=192.168.88.1
                           ip_address=192.168.88.210
                           netmask=255.255.0.0
                           protocol ipv6=no}
timezone=US/Central
system_locale=C
terminal=xterm
timeserver=localhost
name service=NIS {name server=matter(192.168.255.255)
                  domain name=mind.over.example.com
security policy=none
```

创建配置文件

配置文件是一个文本文件,用于指示定制 JumpStart 程序如何在系统上安装 Solaris 软 件。配置文件定义了安装元素(例如要安装的软件组)。

有关如何创建配置文件的详细信息,请参见第207页"创建配置文件"。

▼ 创建配置文件

1. 在安装服务器上创建文本文件。描述性地命名该文件。

确保配置文件的名称能够反映您要使用该配置文件在系统上安装 Solaris 软件的方 式。例如,您可以将配置文件命名为 basic install、eng profile 或 user_profile •

2. 向配置文件中添加配置文件关键字和值。

有关配置文件关键字和值的列表,请请参见第 261 页"配置文件关键字和值"。 配置文件关键字及其值区分大小写。

3. 将配置文件保存在 WAN Boot 服务器可访问的位置。

将配置文件保存在以下位置之一。

- 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器在同一台计算机上,则将此文件保存到 WAN Boot 服务器的文档根目录的 flash 子目录中。
- 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器不在同一台计算机上,则将此文件保存到安装服务器的文档根目录的 flash 子目录中。
- 4. 确保 root 拥有该配置文件,并且权限被设置为 644。
- 5. (可选)测试配置文件。

第213页"测试配置文件"包含有关测试配置文件的信息。

实例 40-5 从安全 HTTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件

在以下实例中,配置文件表明定制 JumpStart 程序将从安全 HTTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件。

install_type flash_install

archive_location https://192.168.255.255/solarisupdate.flar

partitioning explicit filesys c0tld0s0 4000 /

filesys c0t1d0s1 512 swap filesys c0t1d0s7 free /export/home

下表说明了此实例中的一些关键字和值。

install type 配置文件在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件。在初始

安装过程中,所有文件都被覆盖。

archive location Solaris Flash 的压缩归档文件可从安全 HTTP 服务器中检索。

partitioning 文件系统盘片由 filesys 关键字和 explicit 值来确定。

根目录 (/) 的大小基于 Solaris Flash 归档文件的大小。swap 的大小被设置为所需大小,并且安装在 c0t1d0s1 上。/export/home 基于剩余的磁盘空间。/export/home 安装

在 c0t1d0s7 上。

创建 rules 文件

rules 文件是一个文本文件,它包含要在其中安装 Solaris 操作环境的各个系统组的规则。每个规则区分一组基于一个或多个系统属性的系统。每个规则还可以将相应的系统组链接到一个配置文件。配置文件是一个文本文件,它定义了如何在组中的各个系统上安装 Solaris 软件。例如,以下规则指定了 JumpStart 程序使用 basic_prof 配置文件中的信息来安装 sun4u 平台组中的任何系统。

karch sun4u - basic prof -

rules 文件可用于创建定制 JumpStart 安装所需的 rules.ok 文件。

有关如何创建 rules 文件的详细信息,请参见第 204 页"创建 rules 文件"。

▼ 创建 rules 文件

- 1. 在安装服务器上,创建名为 rules 的文本文件。
- 2. 在 rules 文件中为要安装的各个系统组添加规则。 有关如何创建 rules 文件的详细信息,请参见第 204 页"创建 rules 文件"。
- 3. 将 rules 文件保存在安装服务器上。
- 4. 验证 rules 文件。
 - \$./check [-p path -r file-name]
 - 通过使用 Solaris 9 软件映像中的 check 脚本(而不是所用系统中 -p path 的 check 脚本)来验证 rules。path 是本地磁盘或已安装的 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 上的映像。

如果您的系统运行的是早期版本的 Solaris, 请使用此选项运行最新 版本的 check。

-r file_name 指定一个规则文件(而不是已命名为 rules 的文件)。通过使用此 选项,您可以在将规则集成到 rules 文件之前测试该规则的有效 性。

check 脚本运行时,它会报告对 rules 文件和各配置文件的有效性检查的情况。如 果没有遇到任何错误,该脚本将报告: The custom JumpStart configuration is ok。check 脚本将创建 rules.ok 文件。

- 5. 将 rules.ok 文件保存在 WAN Boot 服务器可访问的位置。
 - 将文件保存到以下位置之一。
 - 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器在同一台计算机上,则将此文件保存到 WAN Boot 服务器的文档根目录的 flash 子目录中。
 - 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器不在同一台计算机上,则将此文件保存到安 装服务器的文档根目录的 flash 子目录中。
- 6. 确保 root 拥有 rules.ok 文件,并且权限设置为 644。

有关 rules 文件的实例,请参见第 206 页 "rules 文件实例"。

(可选) 创建开始脚本和结束脚本

开始脚本和结束脚本是您在 rules 文件中指定的用户定义的 Bourne shell 脚本。开始 脚本可以在将 Solaris 软件安装到系统之前执行任务。结束脚本可以在将 Solaris 软件安 装到系统之后但在系统重新引导之前执行任务。只有在使用定制 JumpStart 安装 Solaris 时,才能使用这些脚本。

您可以使用开始脚本创建派生配置文件。您可以使用结束脚本执行各种安装后任务(例 如添加文件、软件包、修补程序或其它软件)。

您必须在与安装服务器上的 sysidcfg、rules.ok 和配置文件相同的目录中存储开始 脚本和结束脚本。

- 有关创建开始脚本的详细信息,请参见第 219 页"创建开始脚本"。
- 有关创建结束脚本的详细信息,请参见第 221 页"创建结束脚本"。

创建配置文件

WAN Boot 使用以下文件指定 WAN Boot 安装所需数据和文件的位置。

- 系统配置文件 (system.conf)
- wanboot.conf 文件

本节说明了如何创建和存储这两个文件。

创建系统配置文件

在系统配置文件中,您可以将 WAN Boot 安装程序定向到以下文件。

- sysidcfg 文件
- rules.ok 文件
- 定制 JumpStart 配置文件

WAN Boot 将按照系统配置文件中的指示来安装和配置客户机。

系统配置文件是纯文本文件,必须以下面的模式进行格式化。

setting=value

要使用系统配置文件以将 WAN 安装程序定向到 sysidcfq、rules.ok 和配置文件, 请按以下步骤进行操作。

创建系统配置文件

- 1. 假设与 WAN Boot 服务器上 Web 服务器用户相同的用户角色。
- 2. 创建一个文本文件。描述性地命名该文件,例如 sys-conf.s9-sparc。
- 3. 将以下项添加到系统配置文件中。

SsysidCF=sysidcfg-file-URL

此设置指向包含 sysidcfg 文件的安装服务器中的 flash 目录。确保此 URL 与 您在第 429 页"创建 sysidcfg 文件"中创建的 sysidcfg 文件的路径相匹配。

对于使用 HTTPS 的 WAN 安装,请将该值设置为有效的 HTTPS URL。

SjumpsCF=jumpstart-files-URL

此设置指向包含 rules.ok 文件、配置文件以及开始脚本和结束脚本的安装服务 器中的 Solaris Flash 目录。确保此 URL 与您在第 430 页"创建配置文件"和 第 431 页"创建 rules 文件"中创建的定制 JumpStart 文件的路径相匹配。

对于使用 HTTPS 的 WAN 安装,请将该值设置为有效的 HTTPS URL。

4. 将该文件保存到 WAN Boot 服务器可访问的目录。

为了便于管理,您可能需要将该文件保存到 WAN Boot 服务器的 /etc/netboot 目录中相应的客户机目录。

5. 将系统配置文件的权限更改为 600。

chmod 600 /path/system-conf-file

指定包含系统配置文件的目录的路径。 path

system-conf-file 指定系统配置文件的名称。

实例 40-6 用于使用 HTTPS 的 WAN Boot 安装的系统配置文件

在以下实例中, WAN Boot 程序在端口 1234 上检查 Web 服务器 https://www.example.com上的 sysidcfg 和定制 JumpStart 文件。在安装期间, Web 服务器使用安全 HTTP 加密数据和文件。

sysidcfg 和定制 JumpStart 文件位于文档根目录 htdocs 的 flash 子目录中。

SsysidCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash SjumpsCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash

实例 40-7 用于不安全 WAN Boot 安装的系统配置文件

在以下实例中,WAN Boot 程序检查 Web 服务器 http://www.example.com 上的 sysidcfq 和定制 JumpStart 文件。Web 服务器使用 HTTP,因此在安装期间数据和文 件不受保护。

sysidcfg 和定制 JumpStart 文件位于文档根目录 htdocs 的 flash 子目录中。

实例 40-7 用于不安全 WAN Boot 安装的系统配置文件 (续下)

SsysidCF=http://www.example.com/htdocs/flash SjumpsCF=http://www.example.com/htdocs/flash

创建 wanboot.conf 文件

wanboot.conf 文件是纯文本配置文件,WAN Boot 程序使用它执行 WAN 安装。 wanboot-cgi 程序、引导文件系统和 WAN Boot 最小根文件系统均使用 wanboot.conf 文件中包含的信息来安装客户机。

将 wanboot.conf 文件保存在 WAN Boot 服务器的 /etc/netboot 分层结构的相应 客户机子目录中。有关如何使用 /etc/netboot 分层结构定义 WAN Boot 安装范围的 信息,请参见第 422 页 "在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构"。

如果 WAN Boot 服务器运行的是 Solaris 9 12/03 操作环境,则 wanboot . conf 样例文 件位于 /etc/inet/wanboot.conf.sample 中。您可以将此样例用作 WAN Boot 安 装的模板。

wanboot.conf 文件中必须包含以下信息。

表 40-2 wanboot.conf 文件的信息

| 信息类型 | 说明 |
|----------------|---|
| WAN Boot 服务器信息 | ■ WAN Boot 服务器上 wanboot 程序的路径 ■ WAN Boot 服务器上 wanboot-cgi 程序的 URL |
| 安装服务器信息 | 安装服务器上 WAN Boot 最小根文件系统的路径 指定 sysidcfg 和定制 JumpStart 文件的 WAN Boot 服务器上系统配置文件的路径 |
| 安全信息 | 用于 WAN Boot 文件系统或 WAN Boot 最小根文件系统的签名类型 用于 WAN Boot 文件系统的加密类型 是否应在 WAN Boot 安装期间j进行服务器认证 是否应在 WAN Boot 安装期间进行客户机认证 |
| 可选信息 | ■ 在 WAN Boot 安装期间可能需要为客户机解析附加主机。 ■ 日志服务器上 bootlog-cgi 脚本的 URL |

通过用以下格式列出具有相关值的参数,可以指定此信息。

parameter=value

有关 wanboot.conf 文件参数和语法的详细信息,请参见第 479 页 "wanboot.conf 文件参数和语法"。

▼ 创建 wanboot .conf 文件

- 1. 假设与 WAN Boot 服务器上 Web 服务器用户相同的用户角色。
- 2. 创建 wanboot.conf 文本文件。

您可以创建名为 wanboot.conf 的新文本文件,或使用位于 /etc/inet/wanboot.conf.sample 中的样例文件。如果使用样例文件,请在添 加参数后重命名文件 wanboot.conf。

3. 针对您的安装键入 wanboot.conf 参数和值。

有关 wanboot.conf 参数和值的详细说明,请参见第 479 页 "wanboot.conf 文 件参数和语法"。

4. 将 wanboot.conf 文件保存到 /etc/netboot 分层结构的相应子目录中。

有关如何创建 /etc/netboot 分层结构的信息,请参见第 422 页 "在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构"。

- 5. 验证 wanboot.conf 文件。
 - # bootconfchk /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf

path-to-wanboot.conf 指定 WAN Boot 服务器上客户机的 wanboot . conf 文件的 路径

- 如果 wanboot.conf 文件在结构上有效,bootconfchk 命令将返回一个退出
- 如果 wanboot.conf 文件无效, bootconfchk 命令将返回一个非零的退出代
- 6. 将 wanboot.conf 文件的权限更改为 600。

chmod 600 /etc/netboot/path-to-wanboot.conf

实例 40-8 用于使用 HTTPS 的 WAN Boot 安装的 wanboot.conf 文件

以下 wanboot.conf 文件实例包含使用安全 HTTP 的 WAN 安装的配置信息。 wanboot.conf 文件还表明此安装中使用了 3DES 加密密钥。

boot file=/wanboot/wanboot.s9 sparc root server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc signature_type=sha1 encryption_type=3des server authentication=yes client authentication=no resolve hosts= boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi system conf=system.conf

此 wanboot.conf 文件指定了以下配置。

实例 40-8 用于使用 HTTPS 的 WAN Boot 安装的 wanboot.conf 文件 (续下)

- boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc 二级引导程序名为 wanboot.s9_sparc。此程序位于 WAN Boot 服务器的文档根目 录的 /wanboot 目录中。
- root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi wanboot-cgi 程序在 WAN Boot 服务器上的位置是 https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi。URL的 https 部分表明此 WAN Boot 安装使用安全 HTTP。
- root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
 WAN Boot 最小根文件系统名为 miniroot.s9_sparc。此最小根文件系统位于WAN Boot 服务器的文档根目录的 /miniroot 目录中。
- signature_type=sha1
 wanboot.s9_sparc 程序和 WAN Boot 文件系统使用 HMAC SHA1 散列密钥进行签名。
- encryption_type=3des wanboot.s9_sparc 程序和引导文件系统使用 3DES 密钥进行加密。
- server_authentication=yes 在安装期间进行服务器认证。
- client_authentication=no 在安装期间不进行客户机认证。
- resolve_hosts= 无需附加主机名即可执行 WAN 安装。所有需要的文件和信息均位于 WAN Boot 服 务器的文档根目录中。
- boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi 引导和安装日志消息使用安全 HTTP 记录在 WAN Boot 服务器上。
- system_conf=system.conf 包含 sysidcfg 和 JumpStart 文件位置的系统配置文件位于 /etc/netboot 分层结构的子目录中。系统配置文件名为 system.conf。

实例 40-9 用于不安全 WAN Boot 安装的 wanboot.conf 文件

以下 wanboot.conf 文件实例包含使用 HTTP 的安全性较低的 WAN Boot 安装的配置信息。此 wanboot.conf 文件还表明该安装不使用加密密钥或散列密钥。

boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
signature_type=
encryption_type=
server_authentication=no
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
system_conf=system.conf

实例 **40-9** 用于不安全 WAN Boot 安装的 wanboot . conf 文件 (**续下**)

此 wanboot.conf 文件指定了以下配置。

- boot file=/wanboot/wanboot.s9 sparc
 - 二级引导程序名为 wanboot . s9_sparc。此程序位于 WAN Boot 服务器的文档根目录的 /wanboot 目录中。
- root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi wanboot-cgi 程序在 WAN Boot 服务器上的位置是 http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi。此安装不使用安全 HTTP。
- root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
 WAN Boot 最小根文件系统名为 miniroot.s9_sparc。此最小根文件系统位于WAN Boot 服务器的文档根目录的 /miniroot 子目录中。
- signature_type=
 wanboot.s9 sparc 程序和 WAN Boot 文件系统不使用散列密钥进行签名。
- encryption_type= wanboot.s9_sparc程序和引导文件系统不进行加密。
- server_authentication=no 在安装期间不使用密钥或证书进行服务器认证。
- client_authentication=no 在安装期间不使用密钥或证书进行客户机认证。
- resolve_hosts=

无需附加主机名即可执行安装。所有需要的文件和信息均位于 WAN Boot 服务器的文档根目录中。

- boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi 引导和安装日志消息记录在 WAN Boot 服务器中。
- system_conf=system.conf

包含 sysidcfg 和 JumpStart 文件位置的系统配置文件名为 system.conf。此文件位于 /etc/netboot 分层结构的相应客户机子目录中。

(可选)通过 DHCP 服务器提供配置信 息

如果在网络中使用 DHCP 服务器,可以将 DHCP 服务器配置为提供以下信息。

- 代理服务器的 IP 地址
- wanboot-cgi 程序的位置

您可以在 WAN Boot 安装中使用以下 DHCP 供应商选项。

SHTTPproxy 指定网络代理服务器的 IP 地址

SbootURI 指定 WAN Boot 服务器上 wanboot-cqi 程序的 URL

有关在 Solaris DHCP 服务器上设置这些供应商选项的信息,请参见第 63 页"使用 DHCP 服务预先配置系统配置信息(任务)"。

有关设置 Solaris DHCP 服务器的详细信息,请参见《System Administration Guide: IP Services》中的"Configuring DHCP Service (Task)"。

(可选)配置 WAN Boot 日志服务器

如果要在系统(而不是客户机)上记录引导和安装日志消息,必须设置一个日志服务器。如果要在安装中使用带有 HTTPS 的日志服务器,必须将 WAN Boot 服务器配置为日志服务器。

要配置日志服务器,请按以下步骤进行操作。

▼ 配置日志服务器

- 1. 将 bootlog-cgi 脚本复制到日志服务器的 CGI 脚本目录中。
 - # cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi \
 log-server-root/cgi-bin

log-server-root/cgi-bin 指定日志服务器的 Web 服务器目录中的 cgi-bin 目录。

- 2. 将 bootlog-cgi 脚本的权限更改为 755。
 - # chmod 755 log-server-root/cgi-bin/bootlog-cgi
- 3. 设置 wanboot.conf 文件中 boot logger 参数的值。

在 wanboot.conf 文件中,指定日志服务器中 bootlog-cgi 脚本的 URL。有关设置 wanboot.conf 文件中参数的详细信息,请参见第 435 页"创建 wanboot.conf 文件"。

在安装期间,引导和安装日志消息记录在日志服务器的 /tmp 目录中。该日志文件名为 bootlog. *hostname*,其中 *hostname* 是客户机的主机名。

实例 40-10 针对使用 HTTPS 的 WAN Boot 安装配置日志服务器

以下实例将 WAN Boot 服务器配置为日志服务器。

实例 40-10 针对使用 HTTPS 的 WAN Boot 安装配置日志服务器 (续下)

- # cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi /opt/apache/cgi-bin/
- # chmod 755 /opt/apache/cgi-bin/bootlog-cgi

第 41 章

SPARC: 使用 WAN Boot 安装(任务)

本章说明了如何在基于 SPARC 的客户机上执行 WAN Boot 安装。有关如何准备 WAN Boot 安装的信息,请参见第 40 章。

本章说明了以下任务。

- 第 442 页 "准备进行 WAN Boot 安装的客户机"
- 第 449 页 "安装客户机"

任务图:使用 WAN Boot 安装客户机

下表列出了通过 WAN 安装客户机时需要执行的任务。

表 41-1 任务图: 执行 WAN Boot 安装

| 任务 | 说明 | 参考 |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| 准备用于 WAN Boot 安装的网络。 | 设置执行 WAN Boot 安装需要的服务器和文件。 | 第 40 章 |
| 检验客户机系统是否支持 WAN Boot。 | 检查客户机 OBP 的 WAN Boot 引导变量支持。 | 第 442 页 "检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持" |
| 检验客户机 OBP 中 net 设备 假名的设置是否正确。 | 使用 devalias 命令检验 net 设备假名是否设置为主网络接 口。 | 第 443 页 "检查客户机 OBP 中的 net 设备假名" |

表 41-1 任务图: 执行 WAN Boot 安装 (**续下**)

| 任务 | 说明 | 参考 |
|-------------|---|-------------------------------|
| 为客户机提供密钥 | 通过在安装期间设置 OBP 变量 或输入密钥值为客户机提供密 钥。 | 第 444 页"在客户机上安装密钥" |
| | 安全安装配置需要此任务。对 于检查数据完整性的不安全安 装,请完成此任务以为客户机 提供 HMAC SHA1 散列密 钥。 | |
| 通过广域网安装客户机。 | 选择适当的方法安装客户机。 | 第 450 页"执行非交互 WAN Boot 安装" |
| | | 第 452 页"执行交互 WAN Boot 安装" |
| | | 第 455 页"使用 DHCP 服务器 安装" |
| | | 第 456 页"使用本地 CD 介质 安装" |

准备进行 WAN Boot 安装的客户机

安装客户机系统之前,请执行以下任务来准备客户机。

- 第 442 页 "检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持"
- 第 443 页 "检查客户机 OBP 中的 net 设备假名"
- 第 444 页 "在客户机上安装密钥"

检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持

要执行不需要手动干预的 WAN Boot 安装,客户机 OpenBoot PROM (OBP) 必须支持 WAN Boot。 以下过程说明了如何确定客户机 OBP 是否支持 WAN Boot。

▼ 检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持

- 1. 成为客户机的超级用户。
- 2. 使系统运行 0 级 (PROM 监视器级)。

init 0

显示 ok 提示符。

3. 在 ok 提示符下,检查 OBP 配置变量的 WAN Boot 支持。

- ok printenv network-boot-arguments
- 如果上一个命令的输出中显示了变量 network-boot-arguments,则 OBP 支持 WAN Boot 安装。您在执行 WAN Boot 安装之前无需更新 OBP。
- 如果上一个命令的输出中显示了消息未知选项: 网络引导变量,则 OBP 不支持 WAN Boot 安装。 您必需执行以下任务之一。请参见系统文档以获得有关如何更新 OBP 的信息。
 - 更新客户机 OBP。 有关如何更新 OBP 的信息,请参见系统文档。
 - 通过本地 CD-ROM 驱动器中的 Solaris 9 Software CD 来执行 WAN Boot 安装。有关如何通过本地 CD-ROM 驱动器引导客户机的说明,请参见第 456 页"使用本地 CD 介质安装"。

实例 41-1 检验客户机上的 WAN Boot 的 OBP 支持

以下命令显示了如何检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持。

ok printenv network-boot-arguments

network-boot-arguments=

在此实例中,输出 network-boot-arguments= 表明客户机 OBP 支持 WAN Boot。

检查客户机 OBP 中的 net 设备假名

要使用 boot net 通过 WAN 来引导客户机,必须将 net 设备假名设置为客户机的主网络设备。在大多数系统上,此假名已经正确设置。但是,如果该假名未被设置为要使用的网络设备,则必须更改该假名。

请按照以下步骤检查客户机上的 net 设备假名。

▼ 检查 net 设备假名

- 1. 成为客户机的超级用户。
- 2. 使系统运行0级。

init 0

显示 ok 提示符。

3. 在 ok 提示符下,检查在 OBP 中设置的设备假名。

ok devalias

devalias命令输出类似于以下实例的信息。

screen /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2
net /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
net2 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1

disk /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0 cdrom /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f keyboard /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8 mouse /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8

- 如果 net 假名被设置为要在安装期间使用的网络设备,则无需重置假名。转到 第 444 页"在客户机上安装密钥"继续安装。
- 如果 net 假名未被设置为要使用的网络设备,则必须重置假名。请继续。

4. 设置 net 设备假名。

选择以下命令之一设置 net 设备假名。

■ 要仅设置此安装的 net 设备假名,请使用 devalias 命令。

ok devalias net device-path

net device-path 将 net 假名指定为设备 device-path

■ 要永久性地设置 net 设备假名,请使用 nvalias 命令。

 $\verb"ok" nvalias" net \textit{device-path}$

net device-path 将 net 假名指定为设备 device-path

实例 41-2 检查和重置 net 设备假名

以下命令显示了如何检查和重置 net 设备假名。

检查设备假名。

ok devalias

```
screen
                         /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2
                         /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
net
net2
                         /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
disk
                         /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0
cdrom
                         /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f
keyboard
                         /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8
                         /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8
mouse
```

如果要使用 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1 网络设备,请键入以下命令。

ok devalias net /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1

有关设置设备假名的详细信息,请参见《OpenBoot 3.x Command Reference Manual》中 的"The Device Tree"。

在客户机上安装密钥

对于较安全的 WAN Boot 安装或带数据完整性检查的不安全安装,您必须在客户机上安 装密钥。通过使用散列密钥和加密密钥,您可以保护传输到客户机的数据。您可以通过 以下方式来安装这些密钥。

- 设置 OBP 变量 您可以在引导客户机之前,为 OBP 网络引导变量指定密钥值。然后,客户机可在将来安装 WAN Boot 时使用这些密钥。
- 在引导进程期间输入密钥值 您可以在 wanboot program boot > 提示符下输入设置密钥值。如果使用此方法来安装密钥,则密钥只能用于当前的 WAN Boot 安装。

您也可以在运行中的客户机的 OBP 中安装密钥。如果要在运行中的客户机上安装密钥,系统必须运行 Solaris 9 12/03 操作环境或兼容版本。

在客户机上安装密钥时,请确保密钥值未通过不安全的连接进行传输。请遵循站点的安全策略以确保密钥值的保密性。

- 有关如何为 OBP 网络引导变量指定密钥值的说明,请参见第 445 页 "在客户机 OBP中安装密钥"。
- 有关如何在引导进程期间安装密钥的说明,请参见第 452 页"执行交互安装"。
- 有关如何在运行中的客户机的 OBP 中安装密钥的说明,请参见第 447 页"在运行中的客户机上安装散列密钥和加密密钥"。

▼ 在客户机 OBP 中安装密钥

如果要为 OBP 网络引导变量指定密钥值,请按照以下步骤进行操作。

- 1. 将同一用户角色假设为 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户。
- 2. 显示所有客户机密钥的密钥值。

wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type

net-ip 客户机子网的 IP 地址。

client-ID 要安装的客户机的 ID。客户机 ID 可以是用户定义的 ID 也可以是DHCP 客户机 ID。

key-type 要在客户机上安装的密钥类型。有效的密钥类型包括 3des、aes 或 sha1。

将显示密钥的十六进制值。

- 3. 针对要安装的每个客户机密钥类型,重复上述步骤。
- 4. 使客户机系统运行0级。

init 0

将显示 ok 提示符。

5. 在客户机 ok 提示符下,设置散列密钥的值。

ok set-security-key wanboot-hmac-shal key-value

set-security-key 在客户机上安装密钥

wanboot-hmac-sha1 指示 OBP 安装 HMAC SHA1 散列密钥

key-value 指定在步骤 2中显示的十六进制字符串。

HMAC SHA1 散列密钥安装在客户机 OBP 中。

6. 在客户机 ok 提示符下,安装加密密钥。

ok set-security-key wanboot-3des key-value

set-security-key 在客户机上安装密钥

wanboot-3des 指示 OBP 安装 3DES 加密密钥。 如果要使用 AES 加密密

钥,请将此值设置为 wanboot-aes。

key-value 指定代表该加密密钥的十六进制字符串。

3DES 加密密钥安装在客户机 OBP 中。

安装密钥后,就可以安装客户机了。有关如何安装客户机系统的说明,请参见第 449 页"安装客户机"。

7. (可选的) 检验是否已在客户机 OBP 中设置密钥。

ok list-security-keys

Security Keys:

wanboot-hmac-sha1
wanboot-3des

8. (可选的) 如果需要删除密钥,请键入以下命令。

ok set-security-key key-type

 key-type
 指定需要删除的密钥的类型。使用值 wanboot-hmac-sha1、wanboot-3des 或 wanboot-aes。

实例 41-3 在客户机 OBP 中安装密钥

以下实例显示了如何在客户机 OBP 中安装散列密钥和加密密钥。

在 WAN Boot 服务器中显示密钥值。

wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463

wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

以上实例使用以下信息。

net=192.168.198.0 指定客户机子网的 IP 地址

cid=010003BA152A42 指定客户机的 ID

b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 指定客户机 HMAC SHA1 散列密钥的值 实例 41-3 在客户机 OBP 中安装密钥 (续下)

9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 指定客户机 3DES 加密密钥的值

如果在安装中使用 AES 加密密钥,请将 wanboot-3des 更改为 wanboot-aes 以显示加密密钥值。

在客户机系统上安装密钥。

- ok set-security-key wanboot-hmac-shal b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
- ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

以上命令执行以下任务。

- 将值为 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 的 HMAC SHA1 散列 密钥安装在客户机上
- 将值为 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 的 3DES 加密密钥安装在客户机上

如果在安装中使用 AES 加密密钥,请将 wanboot-3des 更改为 wanboot-aes。

▼ 在运行中的客户机上安装散列密钥和加密密钥

如果要在运行中的客户机的 OBP 中安装散列密钥和加密密钥,请按照以下步骤进行操作。

注意:此过程进行了以下假设。

- 客户机系统已经打开。
- 可以通过安全连接访问客户机,例如安全 shell (ssh)。
- 1. 将同一用户角色假设为 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户。
- 2. 显示客户机密钥的密钥值。

wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type

net-ip 客户机子网的 IP 地址。

client-ID 要安装的客户机的 ID。客户机 ID 可以是用户定义的 ID 也可以是DHCP 客户机 ID。

key-type 要在客户机上安装的密钥的类型。有效的密钥类型包括 3des、aes 或sha1。

将显示密钥的十六进制值。

3. 针对要安装的每个客户机密钥类型,重复上述步骤。

- 4. 成为客户机的超级用户。
- 5. 在运行中的客户机上安装必要的密钥。
 - # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type
 - > key-value

key-type 指定要在客户机上安装的密钥类型。有效的密钥类型包括 3des、aes

或 sha1。

key-value 指定在步骤 2中显示的十六进制字符串。

6. 针对要安装的每个客户机密钥类型,重复上述步骤。

安装密钥后,就可以安装客户机了。有关如何安装客户机系统的说明,请参见第 449 页"安装客户机"。

实例 41-4 在运行中的客户机系统的 OBP 中安装密钥

以下实例显示了如何在运行中的客户机的 OBP 中安装密钥。

在 WAN Boot 服务器中显示密钥值。

wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463

wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

以上实例使用以下信息。

net=192.168.198.0 指定客户机子网的 IP 地址

cid=010003BA152A42 指定客户机的 ID

b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 指定客户机 HMAC SHA1 散列密钥的值

9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 指定客户机 3DES 加密密钥的值

如果要在安装中使用 AES 加密密钥,请将 type=3des 更改为 type=aes 以显示加密密钥值。

在运行中的客户机的 OBP 中安装密钥。

- # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=shal b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079ccld463
- # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

以上命令执行以下任务。

■ 将值为 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 的 HMAC SHA1 散列 密钥安装在客户机上

实例 41-4 在运行中的客户机系统的 OBP 中安装密钥 (续下)

■ 将值为 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04的 3DES 加密密钥安装在客户机上

安装客户机

完成针对 WAN Boot 安装的网络准备后,您可以选择以下方法安装系统。

表 41-2 安装客户机的方法

| 方法 | 说明 | 参考 |
|---------------|--|---|
| 非交互安装 | 如果要在客户机上安装密钥并 在引导客户机之前设置客户机 配置信息,请使用此安装方 法。 | ■ 要在安装之前在客户机上 安装密钥,请参见 第 444 页"在客户机上安 装密钥"。 ■ 要执行非交互安装,请参 见第 450 页"执行非交互 安装"。 |
| 交互安装 | 如果要在引导进程期间设置客 户机配置信息,请使用此安装 方法。 | 第 452 页"执行交互安装" |
| 使用 DHCP 服务器安装 | 如果已将网络 DHCP 服务器配置为提供安装期间的客户机配置信息,请使用此安装方法。 | ■ 要配置 DHCP 服务器以支持 WAN Boot 安装,请参见第 438 页"(可选)通过 DHCP 服务器提供配置信息"。 ■ 要在安装期间使用 DHCP 服务器,请参见第 455 页"使用 DHCP 服务器安装"。 |

| 表 41-2 女衣谷厂加加加加 (线下) | -2 安装客户机的方 | 5法 (续 | 下) |
|--------------------------------------|------------|--------------|----|
|--------------------------------------|------------|--------------|----|

| 方法 | 说明 | 参考 |
|--------------|--|--|
| 使用本地 CD 介质安装 | 如果客户机 OBP 不支持 WAN Boot,请通过 Solaris 9 12/03 Software CD 的本地副本引导 客户机。 | ■ 要确定客户机 OBP 是否支持 WAN Boot,请参见第 442页"检查客户机OBP 的 WAN Boot 支持"。 ■ 要使用 Solaris 9 12/03 Software CD 的本地副本安装客户机,请参见第 456页"使用本地 CD介质安装"。 |

执行非交互 WAN Boot 安装

如果希望在安装客户机之前安装密钥并设置客户机配置信息,请使用此安装方法。然 后,可以通过 WAN 引导客户机并执行无人参与的安装。

此过程假设您或者已经在客户机 OBP 中安装了密钥,或者执行不安全安装。有关在安装 之前在客户机上安装密钥的信息,请参见第444页"在客户机上安装密钥"。

▼ 执行非交互安装

1. 如果客户机系统当前正在运行中,请使系统运行0级。

init 0 将显示 ok 提示符。

2. 在客户机系统的 ok 提示符下,设置 OBP 中的网络引导变量。

ok setenv network-boot-arguments host-ip=client-IP, router-ip=router-ip, subnet-mask=mask-value, hostname=client-name, http-proxy=proxy-ip:port,file=wanbootCGI-URL

注意:此命令样例中包含换行符只是出于格式的目的。只有完成命令键入后才能输入 回车。

setenv network-bootarguments

指示 OBP 设置以下引导变量

host-ip=client-IP

指定客户机的 IP 地址

router-ip=router-ip

指定网络路由器的 IP 地址

subnet-mask=mask-value 指定子网掩码值

hostname=client-name 指定客户机的主机名

(可选) http-proxy=proxy-ip:port 指定网络代理服务器的 IP 地址和端口

file=wanbootCGI-URL 指定 Web 服务器上的 wanboot-cgi 程序

的 URL

3. 引导客户机。

ok boot net - install

net - install 指示客户机使用网络引导变量通过 WAN 引导通过 WAN 安装客户机。 如果 WAN Boot 程序没有找到所有必需的安装信息,wanboot 程序将提示提供缺失的信息。在提示符下键入附加信息。

实例 41-5 非交互 WAN Boot 安装

在以下实例中,客户机系统的网络引导变量 seahag 在引导机器之前设置。此实例假设客户机上已安装散列密钥和加密密钥。有关通过 WAN 引导之前安装密钥的信息,请参见第 444 页"在客户机上安装密钥"。

ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136, router-ip=192.168.198.129, subnet-mask=255.255.255.192, hostname=seahag, file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi

ok **boot net - install** 正在重置 ...

Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), 无键盘版权所有 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.。保留所有权利。OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB 已安装内存,Serial #50335475。以太网地址: 0:3:ba:e:f3:75, 主机 ID: 83000ef3。

使用以下命令重新引导: boot net - install 引导设备: /pci@1f,0/network@c,1 文件和变量: - install

设置以下变量。

- 将客户机 IP 地址设置为 192.168.198.136。
- 将客户机路由器 IP 地址设置为 192.168.198.129。
- 将客户机子网掩码设置为 255.255.255.192。
- 将客户机主机名设置为 seahag。
- wanboot-cgi 程序位于 http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi。

执行交互 WAN Boot 安装

如果要在安装期间安装密钥并在命令行中设置客户机配置信息,请使用此安装方法。

执行交互安装

此过程假设在 WAN 安装中使用 HTTPS。如果执行不使用密钥的不安全安装,请不要显 示或安装客户机密钥。

- 1. 将同一用户角色假设为 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户。
- 2. 显示所有客户机密钥的密钥值。

wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type

您要安装的客户机子网的 IP 地址。 net-ip

client-ID 要安装的客户机的 ID。客户机 ID 可以是用户定义的 ID 也可以是

DHCP 客户机 ID。

要在客户机上安装的密钥的类型。有效的密钥类型包括 3des、aes 或 key-type

sha1 •

将显示密钥的十六进制值。

- 3. 针对要安装的每个客户机密钥类型,重复上述步骤。
- 4. 如果客户机系统当前正在运行,请使客户机运行0级。
- 5. 在客户机系统的 ok 提示符下,设置 OBP 中的网络引导变量。

ok setenv network-boot-arguments host-ip=client-IP, router-ip=router-ip, subnet-mask=mask-value,hostname=client-name, $\verb|http-proxy| = proxy-ip:port, \verb|bootserver| = wanbootCGI-URL|$

注意:此命令样例中包含换行符只是出于格式的目的。只有完成命令键入后才能输入 回车。

指示 OBP 设置以下引导变量 setenv network-boot-

arguments

指定客户机的 IP 地址 host-ip=client-IP

router-ip=router-ip 指定网络路由器的 IP 地址

subnet-mask=mask-value 指定子网掩码值

指定客户机的主机名 hostname=client-name

(可选) http-proxy=proxy-ip:port

指定网络代理服务器的 IP 地址和端口

bootserver=wanbootCGI-URL

指定 Web 服务器上的 wanboot-cgi 程序的 URL

6. 在客户机 ok 提示符下,引导系统。

ok boot net -o prompt - install

net -o prompt - install

指示客户机通过网络引导并安装。wanboot 程序 提示用户在 boot > 提示符下输入客户机配置信 息。

将显示 boot > 提示符。

7. 安装加密密钥。

boot> 3des=key-value

3des=key-value

指定显示在步骤 2中的 3DES 密钥的十六进制字符串。

如果使用 AES 加密密钥,请使用此命令的以下格式。

boot > aes=key-value

8. 安装散列密钥。

boot> **shal=**key-value

sha1=key-value 指定显示在步骤 2中的散列密钥值。

9. 键入以下命令以继续引导进程。

boot> **go**

通过 WAN 安装客户机。

10. 如果提示,请在命令行中键入客户机配置信息。

如果 WAN Boot 程序未找到所有必需的安装信息,wanboot 程序将提示提供缺失的信息。在提示符下键入附加信息。

实例 41-6 交互 WAN Boot 安装

以下实例中, wanboot 程序提示您在安装期间设置客户机系统的密钥值。

在 WAN Boot 服务器上显示密钥值。

wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463

wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

以上实例使用以下信息。

net=192.168.198.0 指定客户机子网的 IP 地址 实例 41-6 交互 WAN Boot 安装 (续下)

cid=010003BA152A42 指定客户机的 ID

b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 指定客户机 HMAC SHA1 散列密钥的值

9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 指定客户机 3DES 加密密钥的值

如果要在安装中使用 AES 加密密钥,请将 type=3des 更改为 type=aes 以显示加 密密钥值。

在客户机的 OBP 中设置网络引导变量。

ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136, router-ip=192.168.198.129, subnet-mask=255.255.255.192, hostname=seahag, bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi

设置了以下变量。

- 将客户机 IP 地址设置为 192.168.198.136。
- 将客户机路由器 IP 地址设置为 192.168.198.129。
- 将客户机子网掩码设置为 255.255.255.192。
- 将客户机主机名设置为 seahag。
- wanboot-cgi 程序位于 http://192.168.198.135/cgi-bin/wanbootcqi。

引导并安装客户机。

ok boot net -o prompt - install 正在重置 ...

Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), 无键盘 版权所有 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.。保留所有权利。 OpenBoot 4.x.build 28, 256 MB 已安装内存,Serial #50335475。 以太网地址 0:3:ba:e:f3:75, 主机 ID: 83000ef3。

使用以下命令重新引导: boot net -o prompt 引导设备: /pci@1f,0/network@c,1 文件和变量: -o prompt

boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463

boot> qo

以上命令执行以下任务。

实例 41-6 交互 WAN Boot 安装 (**续下**)

- 将值为 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 的 3DES 加密密钥安装在客户机上
- 将值为 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 的 HMAC SHA1 散列 密钥安装在客户机上
- 启动安装

使用 DHCP 服务器安装

如果已将 DHCP 服务器配置为支持 WAN Boot 选项,您可以在安装期间使用 DHCP 服务器以提供客户机配置信息。有关配置 DHCP 服务器以支持 WAN Boot 安装的详细信息,请参见第 438 页"(可选)通过 DHCP 服务器提供配置信息"。

此过程进行了以下假设。

- 客户机系统正在运行。
- 已在客户机上安装密钥,或正在执行不安全安装。 有关在安装之前在客户机上安装密钥的信息,请参见第 444 页"在客户机上安装密钥"。
- 已配置 DHCP 服务器以支持 SbootURI 和 SHTTPproxy WAN Boot 选项。 这些选项使 DHCP 服务器可以提供 WAN Boot 需要的配置信息。 有关如何在 DHCP 服务器上设置安装选项的信息,请参见第 63 页"使用 DHCP 服务预先配置系统配置信息(任务)"。

▼ 使用 DHCP 服务器安装

1. 如果客户机系统当前正在运行,请使系统运行0级。

init 0 将显示 ok 提示符。

2. 在客户机系统上的 ok 提示符下,设置 OBP 中的网络引导变量。

ok setenv network-boot-arguments dhcp, hostname=client-name

setenv network-boot-arguments 指示 OBP 设置以下引导变量

dhcp 指示 OBP 使用 DHCP 服务器来配置客

户机

hostname=client-name 指定要指定给客户机的主机名

3. 通过网络引导客户机。

ok boot net - install

net - install 指示客户机使用网络引导变量来通过 WAN 引导通过 WAN 安装客户机。 如果 WAN Boot 程序未找到所有必需的安装信息,wanboot 程序将提示提供缺失的信息。在提示符下键入附加信息。

实例 41-7 使用 DHCP 服务器进行 WAN Boot 安装

在以下实例中,网络中的 DHCP 服务器提供了客户机配置信息。此实例为客户机请求主机名 myhost。

ok setenv network-boot-arguments dhcp, hostname=myhost

ok **boot net - install** 正在重置 ...

Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), 无键盘版权所有 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.。保留所有权利。OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB 已安装内存。Serial #50335475。以太网地址 0:3:ba:e:f3:75, 主机 ID: 83000ef3。

使用以下命令重新引导: boot net - install 引导设备: /pci@lf,0/network@c,1 文件和变量: - install

使用本地 CD 介质安装

如果客户机的 OBP 不支持 WAN Boot,您可以将 Solaris Software 1 of 2 CD 插入客户机的 CD-ROM 驱动器中进行安装。使用本地 CD 时,客户机将通过本地介质(而非WAN Boot 服务器)检索 wanboot 程序。

请按照以下步骤通过本地 CD 执行 WAN Boot 安装。

▼ 使用本地 CD 介质安装

此过程假设在 WAN 安装中使用 HTTPS。如果执行的是不安全安装,请不要显示或安装客户机密钥。

- 1. 将同一用户角色假设为 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户。
- 2. 显示所有客户机密钥的密钥值。

wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip, cid=client-ID, type=key-type
net-ip 要安装的客户机的网络 IP 地址。

client-ID 要安装的客户机的 ID。客户机 ID 可以是用户定义的 ID 也可以是

DHCP 客户机 ID。

key-type 在客户机上安装的密钥的类型。有效的密钥类型包括 3des、aes 或

sha1。

将显示密钥的十六进制值。

3. 针对要安装的每个客户机密钥类型,重复上述步骤。

- 4. 在客户机系统的 CD-ROM 驱动器中插入 Solaris Software 1 of 2 CD。
- 5. 打开客户机系统的电源。
- 6. 通过该 CD 引导客户机。

ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install

cdrom 指示 OBP 通过本地 CD-ROM 引导

-o prompt 指示 wanboot 程序提示用户输入客户机配置信息

-F wanboot 指示 OBP 通过 CD-ROM 装入 wanboot 程序

- install 指示客户机执行 WAN Boot 安装

客户机的 OBP 通过 Solaris Software 1 of 2 CD 装入 wanboot 程序。 wanboot 程序 引导系统,并显示 boot > 提示符。

7. 键入加密密钥值。

boot> 3des=key-value

3des=key-value 指定显示在步骤 步骤 2 中的 3DES 密钥的十六进制字符串。

如果使用 AES 加密密钥,请使用此命令的以下格式。

boot> aes=key-value

8. 键入散列密钥值。

boot> **sha1=**key-value

sha1=key-value 指定显示在步骤步骤2中的表示散列密钥值的十六进制字符串。

9. 设置网络接口变量。

boot> variable=value[, variable=value*]

在 boot > 提示符下, 键入以下变量和值对。

host-ip=client-IP 指定客户机的 IP 地址

router-ip=router-ip 指定网络路由器的 IP 地址

subnet-mask=mask-value 指定子网掩码值

hostname=client-name 指定客户机的主机名

(可选) http-proxy=*proxy-ip:port* 指定网络代理服务器的 IP 地址和端口号 bootserver=*wanbootCGI-URL* 指定 Web 服务器上的 wanboot-cgi 程序的 URL

您可以通过以下方式输入这些变量。

■ 在 boot > 提示符下键入一个变量和值对, 然后按回车键。

boot> host-ip=client-IP
boot> subnet-mask=mask-value

在一个 boot>提示行中键入所有变量和值对,然后按回车键。键入逗号以分隔每个变量和值对。

boot> host-ip=client-IP, subnet-mask=mask-value, router-ip=router-ip, hostname=client-name, http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL

10. 键入以下命令以继续引导进程。

boot> go

通过 WAN 安装客户机。 如果 WAN Boot 程序未找到所有必需的安装信息,wanboot 程序将提示提供缺失的信息。在提示符下键入附加信息。

实例 41-8 使用本地 CD 介质安装

在以下实例中,本地 CD 中的 wanboot 程序提示您在安装期间设置客户机的网络接口变量。

在 WAN Boot 服务器上显示密钥值。

wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

以上实例使用以下信息。

net=192.168.198.0 指定客户机子网的 IP 地址

cid=010003BA152A42 指定客户机的 ID

b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 指定客户机 HMAC SHA1 散列密钥的值

9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 指定客户机 3DES 加密密钥的值

如果要在安装中使用 AES 加密密钥,请将 type=3des 更改为 type=aes 以显示加密密钥值。

引导并安装客户机。

实例 41-8 使用本地 CD 介质安装 (续下)

ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install $\overline{\text{LEAE}}$...

Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), 无键盘版权所有 1998-2003 Sun Microsystems, Inc.。保留所有权利。OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB 已安装内存, Serial #50335475。以太网地址 0:3:ba:e:f3:75, 主机 ID: 83000ef3。

使用以下命令重新引导: boot cdrom -F wanboot - install 引导设备: /pci@1f,0/network@c,1 文件和变量: -o prompt

boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463

boot> host-ip=192.168.198.124

boot> subnet-mask=255.255.255.128

boot> router-ip=192.168.198.1

boot> hostname=myhost

boot> client-id=010003BA152A42

boot> bootserver=https://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi

boot> go

以上命令执行以下任务。

- 在客户机上输入值为 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 的 3DES 加密密钥
- 在客户机上输入值为 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 的 HMAC SHA1 散列密钥
- 将客户机 IP 地址设置为 192.168.198.124
- 将客户机子网掩码设置为 255.255.255.128
- 将客户机路由器 IP 地址设置为 192.168.198.1
- 将客户机主机名设置为 myhost
- 将客户机 ID 设置为 010003BA152A42
- 将 wanboot-cgi 程序的位置设置为 https://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi/

第 42 章


SPARC: 安装 WAN Boot (实例)

本章提供通过广域网 (WAN) 设置和安装客户机系统的实例。 本章中的实例说明如何通过 HTTPS 连接执行安全的 WAN Boot 安装。

- 第 461 页"站点安装样例"
- 第463页"创建文档根目录"
- 第 463 页 "创建 WAN Boot 最小根文件系统"
- 第 463 页 "在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序"
- 第 464 页 "创建 /etc/netboot 分层结构"
- 第 464 页 "将 wanboot-cgi 程序复制到 WAN Boot 服务器"
- 第 465 页 "将 WAN Boot 服务器配置为使用 HTTPS"
- 第 465 页"为客户机提供受信任证书"
- 第 465 页"(可选)将专用密钥和证书用于客户机认证"
- 第466页"为服务器和客户机创建密钥"
- 第 466 页 "创建 Solaris Flash 归档文件"
- 第 467 页 "创建 sysidcfg 文件"
- 第 467 页"创建客户机的配置文件" ■ 第 468 页"创建并验证 rules 文件"
- 第 468 页 "创建系统配置文件"
- 第 469 页 "创建 wanboot.conf 文件"
- 第 470 页 "将 WAN Boot 服务器配置为日志服务器"
- 第 470 页 "检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持"
- 第 471 页 "检查 OBP 中的 net 设备假名"
- 第 471 页 "在客户机上安装密钥"
- 第 472 页 "安装客户机"

站点安装样例

图形 42-1 显示此实例的站点安装。



图形 42-1 WAN Boot 安装的站点样例

此样例站点具有以下特征。

- 服务器 wanserver-1 将被配置为 WAN Boot 服务器和安装服务器。
- wanserver-1的IP地址为192.168.198.2。
- wanserver-1 的域名为 www.example.com。
- wanserver-1 正在运行 Solaris 9 12/03 操作环境。
- wanserver-1 正在运行 Apache Web 服务器。wanserver-1 上的 Apache 软件被 配置为支持 HTTPS。
- 要安装的客户机名为 wanclient-1。
- wanclient-1 是 UltraSPARCII 系统。
- wanclient-1的客户机 ID 为 010003BA152A42。
- wanclient-1的 IP 地址为 192.168.198.210。
- 客户机子网的 IP 地址为 192.168.198.0。
- 客户机系统 wanclient 1 可以访问因特网,但是未直接连接到包含 wanserver 1 的网络。
- wanclient-1 为要使用 Solaris 9 12/03 操作系统进行安装的新系统。

创建文档根目录

要存储安装文件和数据,请在 wanserver-1 上的文档根目录 (/opt/apache/htdocs) 中设置以下目录。

- Solaris Flash 目录
 - wanserver-1# mkdir -p /opt/apache/htdocs/flash/
- WAN Boot 最小根文件系统目录
 - wanserver-1# mkdir -p /opt/apache/htdocs/miniroot/
- wanboot 程序目录

wanserver-1# mkdir -p /opt/apache/htdocs/wanboot/

创建 WAN Boot 最小根文件系统

使用带有-w选项的 setup_install_server(1M) 将 WAN Boot 最小根文件系统和 Solaris 软件映像复制到 wanserver-1 的 /export/install/Solaris 9 目录中。

将 Solaris 软件 介质放入已连接至 wanserver-1 的介质驱动器中。键入以下命令。

```
wanserver-1# mkdir -p /export/install/sol_9_sparc
wanserver-1# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
wanserver-1# ./setup_install_server -w /export/install/sol_9_sparc/miniroot \
    /export/install/sol 9 sparc
```

将 WAN Boot 最小根文件系统移到 WAN Boot 服务器的文档根目录 (/opt/apache/htdocs/) 中。

wanserver-1# mv /export/install/sol_9_sparc/miniroot \
 /opt/apache/htdocs/miniroot/miniroot.s9 sparc

在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序

要在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序,请将程序从 Solaris 9 12/03 软件介质复制到 WAN Boot 服务器的文档根目录中。

将 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 放入连接至 wanserver-1 的介质驱动器并键入以下命令。

wanserver-1# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools/Boot/platform/sun4u/
wanserver-1# cp wanboot /opt/apache/htdocs/wanboot/wanboot.s9 sparc

创建 /etc/netboot 分层结构

在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 目录的 wanclient-1 子目录。WAN Boot 安装程序在安装过程中从此目录检索配置和安全信息。

wanclient-1 位于子网 198.168.198.0,并且客户机 ID 为 010003BA152A42。 要为 wanclient-1 创建 /etc/netboot 的相应子目录,请执行以下任务。

- 假设用户角色与 Web 服务器用户相同。
- 创建 /etc/netboot 的子目录,以子网 (198.168.198.0)命名。
- 创建子网目录的子目录,以客户机 ID 命名。
- 将 /etc/netboot 目录和子目录的权限更改为 700。

wanserver-1# cd /
wanserver-1# mkdir /etc/netboot/
wanserver-1# chmod 700 /etc/netboot
wanserver-1# chown nobody:admin /etc/netboot
wanserver-1# exit
wanserver-1# su nobodyPassword:
nobody# mkdir -p /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.255.0

将 wanboot-cgi 程序复制到 WAN Boot服务器

在运行 Solaris 9 12/03 操作环境的系统上,wanboot-cgi 程序位于/usr/lib/inet/wanboot/目录中。要启用 WAN Boot 服务器以传输安装数据,请将 wanboot-cgi 程序复制到 Web 服务器软件目录中的 cgi-bin 目录中。

wanserver-1# cp /usr/lib/inet/wanboot/wanboot-cgi \
 /opt/apache/cgi-bin/wanboot-cgi
wanserver-1# chmod 755 /opt/apache/cgi-bin/wanboot-cgi

将 WAN Boot 服务器配置为使用 HTTPS

要在您的 WAN Boot 安装中使用 HTTPS,必须在 Web 服务器软件中启用 SSL 支持。还必须在 WAN Boot 服务器上安装数字证书。此实例假设 wanserver-1 上的 Apache Web 服务器被配置为使用 SSL。此实例还假设已将建立 wanserver-1 标识的数字证书和证书颁发机构安装在 wanserver-1 中。

有关如何将您的 Web 服务器软件配置为使用 SSL 的实例,请参见您的 Web 服务器文档。

为客户机提供受信任证书

通过要求服务器对客户机认证自己,可以保护通过 HTTPS 从服务器传输到客户机的数据。要启用服务器认证,您要为客户机提供受信任证书。受信任证书使客户机可以在安装过程中检验服务器的标识。

要为客户机提供受信任证书,请拆分证书以提取受信任证书。然后,将受信任证书插入客户机的 /etc/netboot 分层结构中的 truststore 文件中。

在本例中,您拆分名为 cert.p12 的服务器 PKCS#12 证书,并将受信任证书插入 wanclient-1 的 /etc/netboot 目录中。

wanserver-1# wanbootutil p12split -i cert.p12 -t \
/etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/truststore

(可选)将专用密钥和证书用于客户机认证

要在安装过程中进一步保护您的数据,您可能需要要求 wanclient-1 对 wanserver-1 进行自我认证。 要在您的 WAN Boot 安装中启用客户机认证,请将客户机证书和专用密钥插入 /etc/netboot 分层结构的客户机子目录中。

要为客户机提供专用密钥和证书,请使用 wanbootutil 命令执行以下任务。

- 将 PKCS#12 文件拆分为专用密钥和客户机证书
- 在客户机的 certstore 文件中插入证书
- 在客户机的 keystore 文件中插入专用密钥

在本例中,您拆分名为 cert.p12 的服务器 PKCS#12 证书。您为 wanclient-1 在 /etc/netboot 分层结构中插入证书。然后在客户机的 keystore 文件中插入名为 wanclient.key 的专用密钥。

wanserver-1# wanbootutil p12split -i cert.p12 -c \
 /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/certstore -k wanclient.key
wanserver-1# wanbootutil keymgmt -i -k wanclient.key \
 -s /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/keystore \
 -o type=rsa

为服务器和客户机创建密钥

要保护在服务器和客户机之间传输的数据,可以创建一个散列密钥和一个加密密钥。服务器使用散列密钥保护 wanboot 程序的完整性。服务器使用加密密钥对配置和安装数据进行加密。客户机使用散列密钥检查下载的 wanboot 程序的完整性。客户机使用加密密钥在安装过程中解密数据。

您可以使用 wanbootutil keygen 命令创建这些密钥。首先,为 wanserver-1 创建主 HMAC SHA1 密钥。

wanserver-1# wanbootutil keygen -m

然后,为 wanclient-1 创建散列密钥和加密密钥。

wanserver-1# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 wanserver-1# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des

上一个命令为 wanclient-1 创建 HMAC SHA1 散列密钥和 3DES 加密密钥。 192.168.198.0 指定 wanclient-1 的子网,010003BA152A42 指定 wanclient-1 的客户机 ID。

创建 Solaris Flash 归档文件

在本例中,您通过克隆 wanserver-1 主系统创建 Solaris Flash 归档文件。归档文件名为 sol-9-sparc,并从主系统进行精确复制。此归档文件是与主系统完全相同的副本。归档文件存储在 sol-9-sparc.flar 中。 将归档文件保存在 WAN Boot 服务器上文档根目录的 flash/archives 子目录中。

wanserver-1# flar create -n sol-9-sparc /opt/apache/htdocs/flash/archives/sol-9-sparc.flar

创建 sysidcfg 文件

要预先配置 wanclient-1 系统,请在 sysidcfg 文件中指定关键字和值。将此文件保存在 wanserver-1 文档根目录的 flash 子目录中。

实例 42-1 client-1 系统的 sysidcfg 文件

以下是 wanclient-1 的 sysidcfg 文件实例。这些系统的主机名、IP 地址和网络掩码已通过编辑名称服务得到预先配置。此文件位于/opt/apache/htdocs/flash/sol 9 sparc 目录中。

创建客户机的配置文件

对于 wanclient-1 系统,创建名为 wanclient_1_prof 的配置文件。
wanclient_1_prof 文件包含以下项,这些项定义要安装在 wanclient-1 系统中的
Solaris 9 软件。

```
# profile keywords
# -----
install_type flash_install
archive_location https://192.168.198.2/htdocs/flash/sol_9_sparc/archive1.flar
partitioning explicit
filesys c0t1d0s0 4000 /
filesys c0t1d0s1 512 swap
filesys c0t1d0s7 free /export/home
```

下面的列表说明了本例中的某些关键字和值。

```
install_type 该配置文件在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件。在初始安装过程中,所有的文件都被覆写。
```

archive location 从 wanserver-1 中检索到压缩的 Solaris Flash 归档文件。

partitioning

文件系统片由 filesys 关键字和 explicit 值来确定。根 (/) 的大小取决于 Solaris Flash 归档文件的大小。swap 的大 小被设置为所需的大小,安装在 c0t1d0s1 上。 /export/home 取决于剩余的磁盘空间。/export/home 被 安装在 c0t1d0s7 上。

创建并验证 rules 文件

定制 JumpStart 程序使用 rules 文件为 wanclient-1 系统选择正确的安装配置文 件。 创建名为 rules 的文本文件。 然后,将关键字和值添加到此文件中。

wanclient-1 系统的 IP 地址为 192.168.198.210。 使用 network 规则关键字指定定制 JumpStart 程序用于安装 client-1 的配置文件。

network 192.168.198.210 - wanclient 1 prof -

此 rules 文件指定定制 JumpStart 程序使用 wanclient 1 prof 在 wanclient-1 上安装 Solaris 9 操作环境。

命名此规则文件 wanclient rule。

创建完配置文件和 rules 文件之后,请运行 check 脚本检验文件是否有效。

wanserver-1# ./check -r wanclient_rule

如果 check 脚本没有找到任何错误,该脚本将创建 rules.ok 文件。

将 rules.ok 文件保存在 /opt/apache/htdocs/flash/ 目录中。

创建系统配置文件

创建系统配置文件,该文件列出 sysidcfg 文件和定制 JumpStart 文件在安装服务器上 的位置。将此文件保存在 WAN Boot 服务器可以访问的目录中。

在以下实例中,wanboot-cqi 程序在 WAN Boot 服务器的文档根目录中查找 sysidcfg 和定制 JumpStart 文件。WAN Boot 服务器的域名为 https://www.example.com。 WAN Boot 服务器被配置为使用安全的 HTTP,因此 数据和文件在安装过程中受到保护。

在本例中,系统配置文件名为 sys.conf,并被保存在 WAN Boot 服务器上的 /etc/netboot 分层结构中。sysidcfg 和定制 JumpStart 文件位于文档根目录的 Solaris Flash 子目录 flash 中。

SsysidCF=https://www.example.com/htdocs/flash/ SjumpsCF=https://www.example.com/htdocs/flash/

创建 wanboot.conf 文件

WAN Boot 使用包含在 wanboot.conf 文件中的配置信息安装客户机。在文本编辑器中创建 wanboot.conf 文件。将该文件保存到 WAN Boot 服务器上的 /etc/netboot 分层结构中相应的客户机子目录中。

以下 wanclient-1 的 wanboot.conf 文件包含使用安全 HTTP 的 WAN 安装的配置信息。此文件也指示 WAN Boot 使用 HMAC SHA1 散列密钥和 3DES 加密密钥来保护数据。

boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
signature_type=shal
encryption_type=3des
server_authentication=yes
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=https://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
system_conf=sys.conf

此 wanboot.conf 文件指定以下配置。

boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
wanboot 程序名为 wanboot.s9_sparc。 此程序位于 wanserver-1 上文档根目录的 wanboot 目录中。

root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi wanserver-1 上 wanboot-cgi 程序的位置为 https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi。 URL 的 https 部分表示此 WAN Boot 安装使用安全的 HTTP。

root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc WAN Boot 最小根文件系统名为 miniroot.s9_sparc。 最小根文件系统位于 wanserver-1 上的文档根目录的 miniboot 目录中。

signature_type=sha1 通过使用 HMAC SHA1 散列密钥为 wanboot 程序和 WAN Boot 文件系统签名。

encryption_type=3des wanboot 程序和 WAN Boot 文件系统使用 3DES 密钥进行加密。

server_authentication=yes 在安装过程中认证服务器。

client_authentication=no 在安装过程中不认证客户机。

注意:如果您执行了第 465 页"(可选)将专用密钥和证书用于客户机认证"中的任务,请将此参数设置为 client authentication=yes

resolve hosts=

不需要其它主机名来执行 WAN 安装。wanboot-cgi 程序所需的所有主机名均在wanboot.conf 文件和客户机证书中进行指定。

boot_logger=https://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi 通过使用安全的 HTTP 在 wanserver-1 上记录引导和安装日志消息。

system_conf=sys.conf

指定 sysid.cfg 和 JumpStart 文件位置的系统配置文件位于 wanserver-1 上的 /etc/netboot 分层结构中的 sys.conf 文件中。

在本例中,您将 wanboot.conf 文件保存在 wanserver-1 上的/etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42 目录中。

将 WAN Boot 服务器配置为日志服务器

要在 WAN Boot 服务器上查看引导和安装消息,请将 bootlog-cgi 脚本复制到 wanserver-1 上的 cgi-bin 目录中。

wanserver-1# cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi /opt/apache/cgi-bin/
wanserver-1# chmod 755 /opt/apache/cgi-bin/bootlog-cgi

检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持

通过在客户机的 ok 提示符后键入以下命令来确定客户机 OBP 支持 WAN Boot。

ok printenv network-boot-arguments
network-boot-arguments=

在上一个实例中,network-boot-arguments= 输出表示客户机 OBP 支持 WAN Boot。

检查 OBP 中的 net 设备假名

要使用 boot net 从 WAN 引导客户机,必须将 net 设备假名设置为客户机的主网络设备。在客户机的 ok 提示符后键入 devalias 命令,以检验 net 假名是否被设置为主网络设备 /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1。

ok devalias

```
      screen
      /pci@lf,0/pci@l,1/SUNW,m64B@2

      net
      /pci@lf,0/pci@l,1/network@c,1

      net2
      /pci@lf,0/pci@l,1/network@5,1

      disk
      /pci@lf,0/pci@l/scsi@8/disk@0,0

      cdrom
      /pci@lf,0/pci@l,1/ide@d/cdrom@0,0:f

      keyboard
      /pci@lf,0/pci@l,1/ebus@l/su@l4,3083f8

      mouse
      /pci@lf,0/pci@l,1/ebus@l/su@l4,3062f8
```

在上一个输出实例中,主网络设备 /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1 被指定为 net 假名。您不需要重置别名。

在客户机上安装密钥

在第 466 页"为服务器和客户机创建密钥"中,您创建了散列密钥和加密密钥,以在安装过程中保护您的数据。要使客户机能够在安装过程中对传输自 wanserver-1 的数据进行加密,请在 wanclient-1 上安装这些密钥。

在 wanserver-1 上显示密钥值。

wanserver-1# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
wanserver-1# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

上一个实例使用以下信息。

net=192.168.198.0 指定客户机子网的 IP 地址

cid=010003BA152A42 指定客户机的 ID

b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 指定客户机的 HMAC SHA1 散列密钥值

9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 指定客户机的 3DES 加密密钥值 如果您在安装中使用 AES 加密密钥,请将 type=3des 更改为 type=aes 以显示加密密钥值。

在 wanclient-1 上的 ok 提示符后安装密钥。

ok set-security-key wanboot-hmac-shal b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

上一个命令执行以下任务。

- 在 client-1 上安装值为 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 的 HMAC SHA1 散列密钥
- 在 client-1 上安装值为 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 的 3DES 加密密钥

安装客户机

ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.210,

通过在 ok 提示符后为 wanclient-1 设置网络引导变量,然后引导客户机,可以执行无人参与安装。

```
router-ip=192.168.198.1, subnet-mask=255.255.255.0, hostname=wanclient-1,
file=http://192.168.198.2/cgi-bin/wanboot-cgi

ok boot net - install
Resetting ...

Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.

Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install

<time unavailable> wanboot progress: wanbootfs: Read 68 of 68 kB (100%)
```

Fri Jun 20 09:16:06 wanboot progress: miniroot: Read 166067 of 166067 kB (100%)

Fri Jun 20Tue Apr 15 09:16:06 wanboot info: miniroot: Download complete

<time unavailable> wanboot info: wanbootfs: Download complete

SunOS Release 5.9 Version WANboot10:04/11/03 64-bit

Copyright 1983-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms. Configuring devices.

将设置以下变量。

- 客户机 IP 地址被设置为 192.168.198.210。
- 客户机的路由器 IP 地址被设置为 192.168.198.1
- 客户机的子网掩码被设置为 255.255.255.0
- 客户机的主机名被设置为 wanclient-1
- wanboot-cgi 程序位于 http://192.168.198.2/cgi-bin/wanboot-cgi

客户机通过 WAN 进行安装。 如果 wanboot 程序没有找到所需的所有安装信息,则可 能会提示您在命令行输入缺少的信息。

第 43 章

WAN Boot (参考)

本章简要说明了用于执行 WAN 安装的命令和文件。

- 第 475 页 "WAN Boot 安装命令"
- 第 477 页 "OBP 命令"
- 第 478 页"系统配置文件设置和语法"
- 第 479 页 "wanboot.conf 文件参数和语法"

WAN Boot 安装命令

下表说明了用于执行 WAN Boot 安装的命令。

- 表 43-1
- 表 43-2

表 43-1 准备 WAN Boot 安装和配置文件

| 任务和说明 | 命令 |
|--|---|
| 将 Solaris 安装映像复制到 install-dir-path,将 WAN Boot 最小根文件系统复制到安装服务 器的本地磁盘上的 wan-dir- path。 | setup_install_server -w wan-dir-path install-dir-path |

表 43-1 准备 WAN Boot 安装和配置文件 (续下)

任务和说明 创建名为 name.flar 的 Solaris flar create - n name [optional-parameters] document-Flash 归档文件。 root/flash/filename ■ name 是归档文件的名称 optional-parameters 是可用于 定制归档文件的可选参数 document-root 是安装服务器 上文档根目录的路径 ■ filename 是归档文件的名称 检查名为 rules 的定制 JumpStart ./check -r rules rules 文件的有效性。 检查 wanboot.conf 文件的有 bootconfchk /etc/netboot/net-ip/client-效性。 ID/wanboot.conf net-ip 是客户机的子网的 IP 地址。 client-ID 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。

表 43-2 准备 WAN Boot 安全文件

| 任务和说明 | 命令 |
|--|--|
| 为 WAN Boot 服务器创建主 HMAC SHA1 密钥。 | wanbootutil keygen -m |
| 为客户机创建 HMAC SHA1 散列密钥。 ■ <i>net-ip</i> 是客户机的子网的 IP 地址。 ■ <i>client-ID</i> 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。 | wanbootutil keygen -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=shal |
| 为客户机创建加密密钥。 ■ net-ip 是客户机的子网的 IP 地址。 ■ client-ID 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。 ■ key-type 为 3des 或 aes。 | wanbootutil keygen -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type |
| 拆分 PKCS#12 证书文件,并将证书插入客户机的 truststore。 ■ p12cert 是 PKCS#12 证书文件的名称。 ■ net-ip 是客户机的子网的 IP 地址。 ■ client-ID 可以是用户定义的 ID 或 DHCP客户机 ID。 | wanbootutil p12split -i p12cert -t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore |

表 **43–2** 准备 WAN Boot 安全文件 (**续下**)

| 任务和说明 | 命令 |
|--|--|
| 拆分 PKCS#12 证书文件,并将客户机证书插入客户机的 certstore。 ■ p12cert 是 PKCS#12 证书文件的名称。 ■ net-ip 是客户机的子网的 IP 地址。 ■ client-ID 可以是用户定义的 ID 或 DHCP客户机 ID。 ■ keyfile 是客户机的专用密钥的名称。 | wanbootutil p12split -i p12cert -c /etc/netboot/net-ip/client-ID/certstore -k keyfile |
| 将拆分 PKCS#12 文件中的客户机专用密钥插入客户机的 keystore 中。 ■ <i>keyfile</i> 是客户机的专用密钥的名称。 ■ <i>net-ip</i> 是客户机的子网的 IP 地址。 ■ <i>client-ID</i> 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。 | wanbootutil keymgmt -i -k <i>keyfile</i> -s /etc/netboot/ <i>net-ip/client-ID</i> /keystore - o type=rsa |
| 显示 HMAC SHA1 散列密钥的值。 ■ net-ip 是客户机的子网的 IP 地址。 ■ client-ID 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。 | wanbootutil keygen -d -c -o net= <i>net-ip</i> ,cid= <i>client-ID</i> ,type=sha1 |
| 显示加密密钥的值。 ■ net-ip 是客户机的子网的 IP 地址。 ■ client-ID 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。 ■ key-type 为 3des 或 aes。 | wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type |
| 在运行的系统中插入散列密钥或加密密钥。 key-type 的值可以为 sha1、3des 或 aes。 | /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type |

OBP 命令

下表列出了为执行 WAN Boot 安装,在客户机 ok 提示符下键入的 OBP 命令。

表 43-3 用于 WAN Boot 安装的 OBP 命令

| 任务和说明 | OBP 命令 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 开始无人参与的 WAN Boot 安装。 | boot net - install |
| 开始交互式 WAN Boot 安装。 | boot net -o prompt - install |
| 从本地 CD 开始 WAN Boot 安装。 | boot cdrom -F wanboot - install |
| 确定客户机 OBP 是否支持WAN Boot。 | printenv network-boot-arguments |

| 表 43-3 用于 WAN Boot 安装的 OBP 命令 | (续下) |
|--|---|
| 任务和说明 | OBP 命令 |
| 开始 WAN Boot 安装前,安装散列密钥。 <i>key-value</i> 是散列密钥的十六进制值。 | set-security-key wanboot-hmac-shal key-value |
| 开始 WAN Boot 安装前,安装加密密钥。 ■ key-type 为 wanboot-3des 或 wanboot-aes。 ■ key-value 是加密密钥的十六进制值。 | set-security-key key-type key-value |
| 验证是否已在 OBP 中设置密钥值。 | list-security-keys |
| 开始 WAN Boot 安装前,设置客户机配置变量。 ■ client-IP 是客户机的 IP 地址。 ■ router-ip 是网络路由器的 IP 地址。 ■ mask-value 是子网掩码值。 ■ client-name 是客户机的主机名。 ■ proxy-ip 是网络的代理服务器的 IP 地址。 ■ wanbootCGI-path Web 服务器上wanbootCGI 程序的路径。 | setenv network-boot-arguments host-ip=client-IP, router-ip=router-ip, subnet-mask=mask-value, hostname=client-name, http-proxy=proxy-ip, file=wanbootCGI-path |
| 检查网络设备假名。 | devalias |
| 设置网络设备假名,其中 device-path 为主网络设备的路径。 | ■ 要仅设置当前安装的假名,请键入 devalias net device-path。 ■ 要永久性设置假名,请键入 nvvalias net device-path。 |

系统配置文件设置和语法

系统配置文件使您可以将 WAN Boot 安装程序指向以下文件。

- sysidcfg
- rules.ok
- 定制 JumpStart 配置文件

系统配置文件是纯文本文件,必须按以下模式进行格式化。

setting=value

system.conf 文件必须包含以下设置。

SsysidCF=sysidcfg-file-URL

此设置指向安装服务器上包含 sysidcfg 文件的目录。对于使用 HTTPS 的 WAN 安 装,请将值设置为有效的 HTTPS URL。

SjumpsCF=jumpstart-files-URL

此设置指向包含 rules.ok 和配置文件的定制 JumpStart 目录。对于使用 HTTPS 的 WAN 安装,请将值设置为有效的 HTTPS URL。

您可以将 system.conf 存储在 WAN Boot 服务器可以访问的任一目录中。

wanboot.conf 文件参数和语法

wanboot.conf 文件是 WAN Boot 安装程序用于执行 WAN 安装的纯文本配置文件。以下程序和文件使用 wanboot.conf 文件中包含的信息安装客户机。

- wanboot-cgi 程序
- WAN Boot 文件系统
- WAN Boot 最小根文件系统

将 wanboot.conf 文件保存在 WAN Boot 服务器的 /etc/netboot 分层结构中的相应客户机子目录中。 有关如何定义带有 /etc/netboot 分层结构的 WAN Boot 安装范围的信息,请参见第 422 页 "在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构"。

您可以通过以下列格式列出参数和相关联的值来指定 wanboot.conf 文件中的信息。
parameter=value

参数输入不能跨行。您可以在文件中包含注释,方法是在注释前加上#字符。

有关 wanboot.conf 文件的详细信息,请参见手册页 wanboot.conf(4)。

您必须在 wanboot.conf 文件中设置以下参数。

boot file=wanboot-path

此参数指定 wanboot 程序的路径。此值是相对于 WAN Boot 服务器上的文档根目录的路径。

boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc

root_server=wanbootCGI-URL/wanboot-cgi 此参数指定 WAN Boot 服务器上 wanboot-cgi 程序的 URL。

- 如果要执行不使用客户机或服务器认证的 WAN Boot 安装,请使用 HTTP URL。
 root server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
- 如果要执行使用客户机认证或服务器和客户机认证的 WAN Boot 安装,请使用 HTTPS URL。

root server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi

root file=miniroot-path

此参数指定 WAN Boot 服务器上 WAN Boot 最小根文件系统的路径。此值是相对于 WAN Boot 服务器上的文档根目录的路径。

root file=/miniroot/miniroot.s9 sparc

signature type=sha1 | empty

此参数指定用于检查传输的数据和文件的完整性的散列密钥的类型。

■ 对于使用散列密钥保护 wanboot 程序的 WAN Boot 安装,请将此值设置为 sha1。

signature_type=sha1

■ 对于未使用散列密钥的不安全的 WAN 安装,请保留此值为空。

signature type=

encryption type=3des | aes | empty

此参数指定用于加密 wanboot 程序和 WAN Boot 文件系统的加密类型。

■ 对于使用 HTTPS 的 WAN Boot 安装,请将此值设置为 3des 或 aes 以匹配您使用的密钥格式。您还必须将 signature type 关键字值设置为 sha1。

encryption_type=3des

或

encryption type=aes

■ 对于未使用加密密钥的不安全的 WAN Boot 安装,请保留此值为空。

encryption type=

server_authentication=yes | no

此参数指定 WAN Boot 安装期间是否应当认证服务器。

■ 对于使用服务器认证或服务器和客户机认证的 WAN Boot 安装,请将此值设置为 yes。您还必须将 signature_type 的值设置为 sha1、将 encryption_type 的值设置为 3des 或 aes,将 root server 的 URL 设置为 HTTPS 值。

server_authentication=yes

■ 对于未使用服务器认证或服务器和客户机认证的不安全 WAN Boot 安装,请将此值设置为 >no。您还可以保留此值为空。

server_authentication=no

client_authentication=yes | no

此参数指定在 WAN Boot 安装期间是否应当认证客户机。

■ 对于使用服务器和客户机认证的 WAN Boot 安装,请将此值设置为 yes。您还必须将 signature_type 的值设置为 sha1、将 encryption_type 的值设置为 3des 或 aes,将 root server 的 URL 设置为 HTTPS 值。

client_authentication=yes

■ 对于未使用客户机认证的 WAN Boot 安装,请将此值设置为 no。您还可以保留此值为空。

client authentication=no

resolve hosts=hostname | empty

此参数指定在安装期间需要为 wanboot-cqi 程序解决的其它主机。

将此值设置为先前未在 wanboot.conf 文件或客户机证书中指定的系统的主机名。

■ 如果所有需要的主机均列在 wanboot . conf 文件或客户机证书中,请保留此值为空。

resolve_hosts=

■ 如果指定的主机未列在 wanboot.conf 文件或客户机证书中,请将此值设置为这些主机名。

resolve hosts=seahag, matters

boot logger=bootlog-cgi-path | empty

此参数指定日志服务器上指向 bootlog-cgi 脚本的 URL。

■ 要在专用日志服务器上记录引导或安装日志消息,请将此值设置为日志服务器上bootlog-cgi 脚本的 URL。

boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi

■ 要在客户机控制台上显示引导和安装消息,请保留此值为空。

boot_logger=

system conf=system.conf | custom-system-conf

此参数指定包含 sysidcfg 和定制 JumpStart 文件的位置的系统配置文件的路径。

将此值设置为 Web 服务器上 sysidcfg 和定制 JumpStart 文件的路径。

system_conf=sys.conf

附录A

Solaris 软件参考(主题)

本节提供参考信息。

| 附录 B | 说明 Solaris 9 的介质工具包中包括的主要 DVD 和 CD。 |
|------|--|
| 附录C | 包含平台名称和不同硬件平台组的列表。 |
| 附录 D | 包含设置配置文件中的 locale 关键字或预先配置语言环境所需的值的列表。 |
| 附录 E | 包含您在安装 Solaris 软件时可能会遇到的特定错误信息和一般问题。 |
| 附录 F | 说明如何使用 Solaris Web Start 程序在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的计算机或域上安装或升 级 Solaris 操作环境。 |
| 附录 G | 说明可使定制 JumpStart 安装具有非交互性,并避免修改 当前正在运行的系统,以便使用 Solaris Live Upgrade 进 行升级的要求。 |
| 附录H | 提供在将 Solaris 操作环境升级到更新发行版之前,检查修补程序的说明。 |
| 附录I | 说明如何将引导映像从 Solaris Device Configuration Assistant 映像复制到软盘。 |
| 附录J | 说明针对 Solaris 9 的更新发行版对本书所作的更改。 |

附录 B

Solaris 9 介质的结构 (参考)

本章说明了 Solaris 9 软件的介质工具包中包含的主要 DVD 和 CD 介质。

SPARC: Solaris 9 介质

以下各表列出了 Solaris 9 发行版的主要 DVD 和 CD 介质。您将收到一个多语言介质工具包,它包含英语、其它语言和语言环境软件的 DVD 或 CD 介质。

表 B-1 SPARC: 多语言 DVD 介质

| DVD 标题 | 说明 |
|---------------------------------------|--|
| Solaris SPARC Platform Edition DVD | 包含以下内容: 用于安装 Solaris 产品和所有部分语言环境的软件、工具和配置信息 包括受支持和不受支持的软件的 ExtraValue 软件 安装程序 一些第三方公共领域软件的源代码 已本地化的界面软件和文档 英语、欧洲语言和包括日语在内的亚洲语言的 Solaris 文档集 |
| | 有关目录结构,请参见图形 B-1。 |

表 B-2 SPARC: 多语言 CD 介质

| CD 标题 | 说明 |
|---|---|
| Solaris Multilingual Installation SPARC Platform Edition CD | 包含用于安装 Solaris 软件和所有部分语言环境的脚本和已本地化的安装程序。有关目录结构,请参见图形 B-2。 |


| 表 B-2 SPARC: 多语言 CD 介质 | (续下) |
|--|---|
| CD 标题 | 说明 |
| Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD | 包含用于安装 Solaris 产品的软件、工具和配置信息。有关目录结构,请参见图形 B-3。 |
| Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD | 包含以下内容: ■ 一定数量的软件包,软件在必要时会提示您安装它们 ■ 包括受支持和不受支持的软件的 ExtraValue 软件 ■ 安装程序 ■ 一些第三方公共领域软件的源代码 |
| | 有关目录结构,请参见图形 B-4。 |
| | 如果需要,安装程序会提示您安装这张 CD。 |
| Solaris SPARC Platform Edition Languages CD | 包含已本地化的界面软件和文档。有关目录结构,请参见图 形 B-5。 |
| | 如果需要,安装程序会提示您安装这张 CD 以支持特定地理 区域的语言。 |
| Solaris Documentation 1 of 2 CD | 包含英语和欧洲语言的 Solaris 文档集。 |
| Solaris Documentation 2 of 2 CD | 包含包括日语在内的亚洲语言的 Solaris 文档集。 |

SPARC: Solaris 9 介质的目录结构

本节说明每张 DVD 和 CD 上的顶层目录。

SPARC: Solaris SPARC Platform Edition DVD 目录 结构

下图显示了 Solaris SPARC Platform Edition DVD 上的目录结构。




图形 B-1 Solaris SPARC Platform Edition DVD

- 0号盘片(s0)包含 >Copyright 和 Solaris_9 目录。Solaris_9 目录包含安装 Solaris 9 软件产品所需的所有工具、软件和配置信息。 Solaris_9 目录包含以下目录:
 - ExtraValue 两个子目录:
 - CoBundled 完全受支持的 Solaris 产品,不直接属于包括 Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1 和 SunScreen 3.2 的 Solaris 操作环境
 - EarlyAccess 基本的评测软件
 - Misc jumpstart_sample 目录,包含一个 rules 文件、一个 check 脚本、配置文件、开始脚本、结束脚本以及其它 JumpStart 软件和文件。
 - Patches 在发行此版本时可用的所有 Solaris 9 修补程序。
 - Product Solaris 9 软件包和控制文件。
 - Tools Solaris 9 安装工具,包括以下内容:
 - Boot 子目录,包含 Solaris 9 最小根文件系统。
 - 脚本 add_install_client、dial、rm_install_client 和 setup install server。
 - Installers 子目录,包含用于安装 Solaris Live Upgrade 和 Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD 的安装程序及支持 Java™ 的类文件。当安装 Solaris 软件时,Solaris Live Upgrade 会自动安装。然而,为了能使用 Live Upgrade 从前一 Solaris 版本升级,需要首先在当前版本上安装这些软件包。有关如何安装 Solaris Live Upgrade 的说明,请参见第 323 页"安装 Solaris Live Upgrade"。
 - 1of2 Doc CD 英语和欧洲语言的文档
 - 2of2 Doc CD 亚洲语言的文档
- 1 号盘片 (s1) 包含 Solaris 9 最小根文件系统。

SPARC: Solaris 安装 CD 目录结构

下图显示了 Solaris Multilingual Installation SPARC Platform Edition CD 或 Solaris SPARC Platform Edition Installation CD 上的目录结构。




图形 B-2 SPARC: Solaris SPARC Platform Edition Installation CD

目录 multi_icd_sol_sparc 包含用于安装 Solaris 软件的脚本和用于 Solaris 9 最小根文件系统的 Boot 子目录。目录和脚本包括以下内容:

- 0号盘片 (s0) 包含安装 Solaris 软件的脚本和包含 Solaris 最小根文件系统的 Boot 子目录。这些脚本包括以下内容:
 - add install client
 - modify_install_server
 - rm install client
- 1 号盘片 (s1) 包含 Solaris 9 最小根文件系统。

SPARC: Solaris 软件 SPARC Platform Edition CD 目录结构


以下各图显示了 Solaris 软件 SPARC Platform Edition CD 上的目录结构。



图形 B-3 SPARC: Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD

- 0号盘片 (s0) 包含 >Copyright 和 Solaris_9 目录。Solaris_9 目录包含最小化安装 Solaris 9 软件产品(其中包括 Core System Support Software Group 和 End User System Support Software Group)所需的所有工具、软件和配置信息。Solaris 9 目录包含以下目录:
 - Docs 一个空目录。
 - Misc jumpstart_sample 目录,包含一个 rules 文件、一个 check 脚本、配置文件、开始脚本、结束脚本以及其它 JumpStart 软件和文件。
 - Patches 在创建 Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD 时可用的 所有 Solaris 9 修补程序。
 - Product Solaris 9 软件包和控制文件。
 - Tools Solaris 9 安装工具,包括指向 1 号盘片上的最小根文件系统 boot、add_install_client、dial、rm_install_client 和 setup install server 的符号链接。
- 1号盘片 (s1) 包含 Solaris 9 最小根文件系统。

下图显示了 Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD 上的目录。




图形 B-4 SPARC: Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD

sol sparc 2 目录包含 Copyright、Solaris Web Start installer 以及 Solaris 9目录。Solaris 9目录包含以下子目录。

- ExtraValue 两个子目录:
 - CoBundled 完全受支持的 Solaris 产品,不直接属于 Solaris 操作环境
 - EarlyAccess 基本的评测软件
- Product 一定数量的软件包,包括 Developer System Support Software Group、 Entire Distribution Software Group 和 Entire Distribution Plus OEM Support Software Group
- Tools Solaris 9 安装工具,包括以下内容:
 - add to install server 脚本
 - Installers 子目录,包含用于安装 Solaris Live Upgrade 和 Solaris Software 2 of 2 SPARC Platform Edition CD 的安装程序及支持 Java 的类文件。当安装 Solaris 软件时,Solaris Live Upgrade 会自动安装,但如果要使用 Live Upgrade 从前一 Solaris 版本升级,则需要首先在当前版本上安装这些软件包。有关如何安 装 Solaris Live Upgrade 的说明,请参见第 323 页"安装 Solaris Live Upgrade" •

SPARC: Solaris SPARC Platform Edition Languages CD目录结构

下图显示了 Solaris SPARC Platform Edition Languages CD 的目录结构。



图形 B-5 Solaris SPARC Platform Edition Languages CD

sol_lang_sparc 目录包含 Solaris Web Start 安装程序,它安装 Solaris 语言和语言环境软件。sol_lang_sparc 目录包含以下目录:

- components 简体中文、法文、德文、意大利文、日文、韩文、西班牙文、瑞典文、繁体中文和繁体中文(香港)语言环境软件包以及由所有语言环境共享的软件包
- Copyright 版权页
- installer Solaris Web Start 安装程序
- Tools 用于创建组合安装映像的 add to install server 脚本

有关语言环境软件的详细信息,请参见《国际化语言环境指南》。

x86: Solaris 9 介质

以下各表列出了用于 Solaris 9 x86 Platform Edition 的主要 DVD 和 CD 介质。您将收到一个多语言介质工具包,它包含英语、其它语言和语言环境软件的 DVD 或 CD 介质。

表 B-3 x86: 多语言 DVD 介质

| DVD 标题 | 说明 |
|----------------------------------|---|
| Solaris x86 Platform Edition DVD | 包含以下内容: ■ 用于安装 Solaris 产品和所有部分语言环境的软件、工具和配置信息。其中包括 Solaris Device Configuration Assistant,它执行各种配置和引导任务。 ■ 包括受支持和不受支持的软件的 ExtraValue 软件。 ■ 安装程序。 ■ 一些第三方公共领域软件的源代码。 ■ 已本地化的界面软件和文档。 ■ 英语、欧洲语言和包括日语在内的亚洲语言的 Solaris 文档集。 有关目录结构,请参见图形 B-6。 |

表 B-4 x86: 多语言 CD 介质

| CD 标题 | 说明 |
|---|--|
| Solaris Installation Multilingual x86 Platform Edition CD | 包含用于安装 Solaris 软件和所有部分语言环境的脚本和已本地化的安装程序。其中包括 Solaris Device Configuration Assistant,它执行各种配置和引导任务。有关目录结构,请参见图形 B-7。 |
| Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD | 包含用于安装 Solaris 产品的软件、工具和配置信息。其中 包括 Solaris Device Configuration Assistant,它执行各种配 置和引导任务。有关目录结构,请参见图形 B–8。 |
| Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD | 包含以下内容: ■ 一定数量的软件包,软件在必要时会提示您安装它们 ■ 包括受支持和不受支持的软件的 ExtraValue 软件 ■ 安装程序 ■ 一些第三方公共领域软件的源代码 |
| | 有关目录结构,请参见图形 B-9。 如果需要,安装程序会提示您安装这张 CD。 |

表 B-4 x86: 多语言 CD 介质 (续下)


| CD 标题 | 说明 |
|--|--|
| Solaris x86 Platform Edition Languages CD | 包含已本地化的界面软件和文档。有关目录结构,请参见图 形 B-10。 |
| | 如果需要,安装程序会提示您安装这张 CD 以支持特定地理 区域的语言。 |
| Solaris Documentation 1 of 2 CD | 包含英语和欧洲语言的 Solaris 文档集。 |
| Solaris Documentation 2 of 2 CD | 包含包括日语在内的亚洲语言的 Solaris 文档集。 |

x86: Solaris 9 介质的目录结构

本节说明每张 DVD 和 CD 上的顶层目录。

Solaris x86 Platform Edition DVD 目录结构

下图显示了 Solaris x86 Platform Edition DVD 上的目录。



图形 B-6 Solaris x86 Platform Edition DVD


- 0号盘片 (s0) 包含 Solaris 9 最小根文件系统。
- 2号盘片 (s2) 包含 >Copyright 和 Solaris_9 目录。Solaris_9 目录包含安装 Solaris 9 软件产品所需的所有工具、软件和配置信息。2号盘片包含以下目录:
 - ExtraValue 两个子目录:

493

- CoBundled 完全受支持的 Solaris 产品,不直接属于包括 Solaris Web Start Wizards SDK 3.0.1 和 SunScreen 3.2 的 Solaris 操作环境
- EarlyAccess 基本的评测软件
- Misc jumpstart_sample 目录,包含一个 rules 文件、一个 check 脚本、配置文件、开始脚本、结束脚本以及其它 JumpStart 软件和文件。
- Patches 在发行此版本时可用的所有 Solaris 9 修补程序。
- Product Solaris 9 软件包和控制文件。
- Tools Solaris 9 安装工具,包括以下内容。
 - Boot 子目录,包含 Solaris 9 最小根文件系统。
 - 脚本 add_install_client、dial、rm_install_client 和 setup install server
 - Installers 子目录,包含用于安装 Solaris Live Upgrade 和 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 的安装程序及支持 Java 的类文件。当安装 Solaris 软件时,Solaris Live Upgrade 会自动安装。然而,为了能使用Live Upgrade 从前一 Solaris 版本升级,需要首先在当前版本上安装这些软件包。有关如何安装 Solaris Live Upgrade 的说明,请参见第 323 页"安装 Solaris Live Upgrade"。
 - d1_image 子目录,包含可以复制到软盘上的 Solaris Device Configuration Assistant 软件。
- 1of2 Doc CD 英语和欧洲语言的文档
- 2of2 Doc CD 亚洲语言的文档

x86: Solaris 安装 CD 目录结构

下图显示了 Solaris Installation Multilingual x86 Platform Edition CD 或 Solaris x86 Platform Edition Installation CD 上的目录。




图形 B-7 x86: Solaris x86 Platform Edition Installation CD

目录 multi_icd_sol_x86 包含安装 Solaris 软件的脚本和用于 Solaris 9 最小根文件系统的 Boot 子目录。目录和脚本包含以下内容:

- 0 号盘片 (s0) 包含 Solaris 9 最小根文件系统。
- 2号盘片 (s2) 包含安装 Solaris 软件的脚本和包含 Solaris 最小根文件系统 的 Boot 子目录。这些脚本包括以下内容:
 - add install client
 - modify install server
 - rm install client

x86: Solaris 软件 x86 Platform Edition CD 目录结构


以下各图显示了 Solaris 软件 x86 Platform Edition CD 上的目录结构。



图形 B-8 x86: Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD

- 0 号盘片 (s0) 包含 Solaris 9 最小根文件系统。
- 2号盘片 (s2) 包含 >Copyright 和 Solaris_9 目录。Solaris_9 目录包含最小化安装 Solaris 9 软件产品(其中包括 Core System Support Software Group 和 End User System Support Software Group)所需的所有工具、软件和配置。Solaris 9 目录包含以下目录:
 - Docs 空目录。
 - Misc jumpstart_sample 目录,包含一个 rules 文件、一个 check 脚本、配置文件、开始脚本、结束脚本以及其它 JumpStart 软件和文件。
 - Patches 在创建 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 时可用的所有 Solaris 9 修补程序。
 - Product Solaris 9 软件包和控制文件。
 - Tools Solaris 9 安装工具,包括指向 0 号盘片上的最小根文件系统 boot、add_install_client、dial、rm_install_client 和 setup_install_server 的符号链接。

下图显示了 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 上的目录。




图形 B-9 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD

sol_x86_2 目录包含 Copyright、 Solaris Web Start installer 以及 Solaris_9 目录。Solaris 9 目录包括:

- ExtraValue 两个子目录:
 - CoBundled 完全受支持的 Solaris 产品,不直接属于 Solaris 操作环境
 - EarlyAccess 基本的评测软件
- Product 一定数量的软件包,包括 Developer System Support Software Group、Entire Distribution Software Group 和 Entire Distribution Plus OEM Support Software Group。
- Tools 该目录包括:
 - add_to_install_server脚本。
 - Installer 子目录,包含用于安装 Solaris Live Upgrade 和 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 的安装程序及支持 Java 的类文件。当安装 Solaris 软件时,Solaris Live Upgrade 会自动安装。然而,为了能使用 Live Upgrade 从前一 Solaris 版本升级,需要首先在当前版本上安装这些软件包。有关如何安装 Solaris Live Upgrade 的说明,请参见第 323 页"安装 Solaris Live Upgrade"。
 - d1_image 子目录,包含可以复制到软盘上的 Solaris Device Configuration Assistant 软件。

x86: Solaris x86 Platform Edition Languages CD 目录结构

下图显示了 Solaris x86 Platform Edition Languages CD 的目录结构。



图形 B-10 Solaris x86 Platform Edition Languages CD

sol_lang_x86 目录包含 Solaris Web Start 安装程序,它安装 Solaris 语言和语言环境软件。您可以选择安装缺省目录中的九种语言,或安装特定的语言。sol_lang_x86 目录包含以下目录:

- Components 包含简体中文、法文、德文、意大利文、日文、韩文、西班牙文、瑞典文、繁体中文和繁体中文(香港)语言环境软件包以及由所有语言环境共享的软件包
- Copyright 版权页
- installer Web Start 安装程序
- Tools 用于创建安装服务器的 add_to_install_server 脚本

有关语言环境软件的详细信息,请参见《国际化语言环境指南》。

附录 C

平台名称和组 (参考)

如果您要为网络安装添加客户机,则需要了解系统的体系结构(平台组);如果您要编写定制 JumpStart 安装规则文件,则需要了解平台名称。

下面是平台名称和组的一些实例。有关 SPARC 系统的完整列表,请参见《Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide》。

表 C-1 平台名称和组的实例

| 系统 | 平台名称 | 平台组 |
|---------|-------------------|-------|
| Ultra 5 | SUNW \ Ultra-5_10 | sun4u |
| 基于 x86 | i86pc | i86pc |

注意: 您还可以在正在运行的系统上使用 uname -i 命令确定系统的**平台名称**,或者使用 uname -m 命令确定系统的**平台组**。

附录 D

语言环境值 (参考)

下表列出了在配置文件中设置 locale 关键字或预配置语言环境所需的值。

locale 确定如何用特定语言在特定地区显示联机信息。一种语言可能包含多个语言环境以适应区域差别的需要(例如日期和时间格式、数字和货币惯例以及拼写等方面的差别)。有关语言环境的附加信息,请参见《国际化语言环境指南》。

表 D-1 亚洲

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|-------------|------|----|--------------------|-------------------------|
| hi_IN.UTF-8 | 英文 | 印度 | UTF-8 ¹ | 印地文 (UTF-8) Unicode 3.1 |
| ja | 日文 | 日本 | eucJP ² | 日文 (EUC) |
| | | | | JIS X 0201-1976 |
| | | | | JIS X 0208-1990 |
| | | | | JIS X 0212-1990 |
| ja_JP.eucJP | 日文 | 日本 | eucJP | 日文 (EUC) |
| | | | | JIS X 0201-1976 |
| | | | | JIS X 0208-1990 |
| | | | | JIS X 0212-1990 |
| ja_JP.PCK | 日文 | 日本 | PCK ³ | 日文 (PC kanji) |
| | | | | JIS X 0201-1976 |
| | | | | JIS X 0208-1990 |
| ja_JP.UTF-8 | 日文 | 日本 | UTF-8 | 日文 (UTF-8) Unicode 3.1 |

¹ UTF-8 是在 ISO/IEC 10646-1:2000 和 Unicode 3.1 中定义的 UTF-8。

 $^{^2}$ eucJP 表示日文 EUC 编码集。ja_JP.eucJP 语言环境规范符合 UI_OSF 日文环境执行协议版本 1.1,并且 ja 语言环境符合早期 Solaris 发 行版中的传统规范。

³ PCK 也称作 Shift_JIS (SJIS)。

表 D-1 亚洲 (续下)

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|---------------|------|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| ko_KR.EUC | 韩文 | 韩国 | 1001 | 韩文 (EUC) KS X 1001 |
| ko_KR.UTF-8 | 韩文 | 韩国 | UTF-8 | 韩文 (UTF-8) Unicode 3.1 |
| th_TH.UTF-8 | 英文 | 泰国 | UTF-8 | 泰文 (UTF-8) Unicode 3.1 |
| th_TH.TIS620 | 英文 | 泰国 | TIS620.2533 | 泰文 TIS620.2533 |
| zh_CN.EUC | 简体中文 | 中华人民共和 国 | gb2312 ⁴ | 简体中文 (EUC) GB2312-1980 |
| zh_CN.GBK | 简体中文 | 中华人民共和 国 | GBK ⁵ | 简体中文 (GBK) |
| zh_CN.GB18030 | 简体中文 | 中华人民共和 国 | GB18030-2000 | 简体中文 (GB18030-2000) GB18030-2000 |
| zh_CN.UTF-8 | 简体中文 | 中华人民共和 国 | UTF-8 | 简体中文 (UTF-8) Unicode 3.1 |
| zh_HK.BIG5HK | 繁体中文 | 香港 | Big5+HKSCS | 繁体中文 (BIG5+HKSCS) |
| zh_HK.UTF-8 | 繁体中文 | 香港 | UTF-8 | 繁体中文 (UTF-8) Unicode 3.1 |
| zh_TW.EUC | 繁体中文 | 台湾 | cns11643 | 繁体中文 (EUC) CNS 11643- 1992 |
| zh_TW.BIG5 | 繁体中文 | 台湾 | BIG5 | 繁体中文 (BIG5) |
| zh_TW.UTF-8 | 繁体中文 | 台湾 | UTF-8 | 繁体中文 (UTF-8) Unicode 3.1 |

⁴ gb2312 表示简体中文 EUC 编码集,它包含 GB 1988–80 和 GB 2312–80。

表 D-2 澳大拉西亚

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|-----------------|------|------|-----------|-----------|
| en_AU.ISO8859-1 | 英文 | 澳大利亚 | ISO8859-1 | 英文 (澳大利亚) |
| en_NZ.ISO8859-1 | 英文 | 新西兰 | ISO8859-1 | 英文 (新西兰) |

表 D-3 中美洲

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|-----------------|------|-------|-----------|--------------|
| es_CR.ISO8859-1 | 西班牙文 | 哥斯达黎加 | ISO8859-1 | 西班牙文 (哥斯达黎加) |
| es_GT.ISO8859-1 | 西班牙文 | 危地马拉 | ISO8859-1 | 西班牙文 (危地马拉) |
| es_NI.ISO8859-1 | 西班牙文 | 尼加拉瓜 | ISO8859-1 | 西班牙文(尼加拉瓜) |

⁵ GBK 表示 GB 扩展。该扩展包含所有 GB 2312–80 字符和 ISO/IEC 10646–1 的所有统一汉字字符以及日语平假名和片假名字符。它还包含许多中文、日文、韩文字符集字符以及 ISO/IEC 10646–1 字符。

表 D-3 中美洲 (**续下**)

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|-----------------|------|------|-----------|-------------|
| es_PA.ISO8859-1 | 西班牙文 | 巴拿马 | ISO8859-1 | 西班牙文 (巴拿马) |
| es_SV.ISO8859-1 | 西班牙文 | 萨尔瓦多 | ISO8859-1 | 西班牙文 (萨尔瓦多) |

表 D-4 中欧

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|------------------|------|-------|------------|----------------------------|
| cs_CZ.ISO8859-2 | 英文 | 捷克共和国 | ISO8859-2 | 捷克文 (捷克共和国) |
| de_AT.ISO8859-1 | 德文 | 奥地利 | ISO8859-1 | 德文 (奥地利) |
| de_AT.ISO8859-15 | 德文 | 奥地利 | ISO8859-15 | 德文(奥地利、ISO8859-15 - 欧洲) |
| de_CH.ISO8859-1 | 德文 | 瑞士 | ISO8859-1 | 德文 (瑞士) |
| de_DE.UTF-8 | 德文 | 德国 | UTF-8 | 德文(德国、Unicode 3.1) |
| de_DE.ISO8859-1 | 德文 | 德国 | ISO8859-1 | 德文 (德国) |
| de_DE.ISO8859-15 | 德文 | 德国 | ISO8859-15 | 德文(德国、ISO8859-15 - 欧 洲) |
| fr_CH.ISO8859-1 | 法文 | 瑞士 | ISO8859-1 | 法文 (瑞士) |
| hu_HU.ISO8859-2 | 英文 | 匈牙利 | ISO8859-2 | 匈牙利文 (匈牙利) |
| pl_PL.ISO8859-2 | 英文 | 波兰 | ISO8859-2 | 波兰文 (波兰) |
| pl_PL.UTF-8 | 英文 | 波兰 | UTF-8 | 波兰文(波兰、Unicode 3.1) |
| sk_SK.IS08859-2 | 英文 | 斯洛伐克 | ISO8859-2 | 斯洛伐克文 (斯洛伐克) |

表 D-5 东欧

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|------------------|------|------|------------|-----------------|
| bg_BG.IS08859-5 | 英文 | 保加利亚 | ISO8859-5 | 保加利亚文(保加 利亚) |
| et_EE.ISO8859-15 | 英文 | 爱沙尼亚 | ISO8859-15 | 爱沙尼亚文(爱沙 尼亚) |
| hr_HR.ISO8859-2 | 英文 | 克罗地亚 | ISO8859-2 | 克罗地亚文(克罗 地亚) |
| lt_LT.IS08859-13 | 英文 | 立陶宛 | ISO8859-13 | 立陶宛文(立陶 宛) |
| lv_LV.ISO8859-13 | 英文 | 拉脱维亚 | ISO8859-13 | 拉脱维亚文(拉脱 维亚) |

表 D-5 东欧 (**续**下)

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|------------------------|------|-------|-----------|---------------------------|
| mk_MK.ISO8859-5 | 英文 | 马其顿 | ISO8859-5 | 马其顿文(马其 顿) |
| ro_RO.ISO8859-2 | 英文 | 罗马尼亚 | ISO8859-2 | 罗马尼亚文(罗马 尼亚) |
| ru_RU.KOI8-R | 英文 | 俄罗斯 | KOI8-R | 俄文(俄罗斯、 KOI8-R) |
| ru_RU.ANSI1251 | 英文 | 俄罗斯 | ansi-1251 | 俄文(俄罗斯、 ANSI 1251) |
| ru_RU.ISO8859-5 | 英文 | 俄罗斯 | ISO8859-5 | 俄文 (俄罗斯) |
| ru_RU.UTF-8 | 英文 | 俄罗斯 | UTF-8 | 俄文(俄罗斯、 Unicode 3.1) |
| sh_BA.ISO8859-2@bosnia | 英文 | 波斯尼亚 | ISO8859-2 | 波斯尼亚文(波斯 尼亚) |
| sl_SI.ISO8859-2 | 英文 | 斯洛文尼亚 | ISO8859-2 | 斯洛文尼亚文(斯 洛文尼亚) |
| sq_AL.ISO8859-2 | 英文 | 阿尔巴尼亚 | ISO8859-2 | 阿尔巴尼亚文(阿 尔巴尼亚) |
| sr_YU.ISO8859-5 | 英文 | 塞尔维亚 | ISO8859-5 | 塞尔维亚文(塞尔 维亚) |
| tr_TR.ISO8859-9 | 英文 | 土耳其 | ISO8859-9 | 土耳其文(土耳 其) |
| tr_TR.UTF-8 | 英文 | 土耳其 | UTF-8 | 土耳其文(土耳 其、Unicode 3.1) |

表 D-6 中东

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|------|------|-----|-----------|-----------|
| Не | 英文 | 以色列 | ISO8859-8 | 希伯来文(以色列) |

表 D-7 北非

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|-------------|------|----|-----------|-----------|
| ar_EG.UTF-8 | 英文 | 埃及 | UTF-8 | 阿拉伯文 (埃及) |
| Ar | 英文 | 埃及 | ISO8859-6 | 阿拉伯文 (埃及) |

表 D-8 北美

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|------------------|------|-----|------------|----------------------------|
| en_CA.ISO8859-1 | 英文 | 加拿大 | ISO8859-1 | 英文 (加拿大) |
| en_US.ISO8859-1 | 英文 | 美国 | ISO8859-1 | 英文 (美国) |
| en_US.IS08859-15 | 英文 | 美国 | ISO8859-15 | 英文(美国、ISO8859-15 - 欧 洲) |
| en_US.UTF-8 | 英文 | 美国 | UTF-8 | 英文(美国、Unicode 3.1) |
| fr_CA.ISO8859-1 | 法文 | 加拿大 | ISO8859-1 | 法文 (加拿大) |
| es_MX.ISO8859-1 | 西班牙文 | 墨西哥 | ISO8859-1 | 西班牙文 (墨西哥) |

表 D-9 北欧

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|------------------------|------|----|------------|----------------------------|
| da_DK.ISO8859-1 | 英文 | 丹麦 | ISO8859-1 | 丹麦文 (丹麦) |
| da_DK.ISO8859-15 | 英文 | 丹麦 | ISO8859-15 | 丹麦文(丹麦、ISO8859-15 - 欧洲) |
| fi_FI.IS08859-1 | 英文 | 芬兰 | ISO8859-1 | 芬兰文 (Unicode 3.1) |
| fi_FI.ISO8859-15 | 英文 | 芬兰 | ISO8859-15 | 芬兰文(芬兰、ISO8859-15 - 欧洲) |
| fi_FI.UTF-8 | 英文 | 芬兰 | UTF-8 | 芬兰文 (芬兰) |
| is_IS.IS08859-1 | 英文 | 冰岛 | ISO8859-1 | 冰岛文 (冰岛) |
| no_NO.ISO8859-1@bokmal | 英文 | 挪威 | ISO8859-1 | 挪威文(挪威 - 博克马尔) |
| no_NO.ISO8859-1@nyorsk | 英文 | 挪威 | ISO8859-1 | 挪威文(挪威 - 尼诺斯克) |
| sv_SE.IS08859-1 | 瑞典文 | 瑞典 | ISO8859-1 | 瑞典文 (瑞典) |
| sv_SE.ISO8859-15 | 瑞典文 | 瑞典 | ISO8859-15 | 瑞典文(瑞典、ISO8859-15 - 欧洲) |
| sv_SE.UTF-8 | 瑞典文 | 瑞典 | UTF-8 | 瑞典文(瑞典、Unicode 3.1) |

表 D-10 南美

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|-----------------|------|------|-----------|-------------|
| es_AR.ISO8859-1 | 西班牙文 | 阿根廷 | ISO8859-1 | 西班牙文 (阿根廷) |
| es_BO.ISO8859-1 | 西班牙文 | 玻利维亚 | ISO8859-1 | 西班牙文 (玻利维亚) |
| es_CL.ISO8859-1 | 西班牙文 | 智利 | ISO8859-1 | 西班牙文 (智利) |

表 D-10 南美 (**续**下)

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|-----------------|------|------|-----------|-------------------------|
| es_CO.ISO8859-1 | 西班牙文 | 哥伦比亚 | ISO8859-1 | 西班牙文 (哥伦比亚) |
| es_EC.ISO8859-1 | 西班牙文 | 厄瓜多尔 | ISO8859-1 | 西班牙文 (厄瓜多尔) |
| es_PE.ISO8859-1 | 西班牙文 | 秘鲁 | ISO8859-1 | 西班牙文 (秘鲁) |
| es_PY.ISO8859-1 | 西班牙文 | 巴拉圭 | ISO8859-1 | 西班牙文 (巴拉圭) |
| es_UY.IS08859-1 | 西班牙文 | 乌拉圭 | ISO8859-1 | 西班牙文 (乌拉圭) |
| es_VE.IS08859-1 | 西班牙文 | 委内瑞拉 | ISO8859-1 | 西班牙文 (委内瑞拉) |
| pt_BR.IS08859-1 | 英文 | 巴西 | ISO8859-1 | 葡萄牙文 (巴西) |
| pt_BR.UTF-8 | 英文 | 巴西 | UTF-8 | 葡萄牙文(巴西、Unicode 3.1) |

表 D-11 南欧

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|------------------|------|-----|------------|---------------------------------|
| ca_ES.ISO8859-1 | 英文 | 西班牙 | ISO8859-1 | 加泰罗尼亚文 (西班牙) |
| ca_ES.ISO8859-15 | 英文 | 西班牙 | ISO8859-15 | 加泰罗尼亚文(西班牙、 ISO8859-15 - 欧洲) |
| el_GR.ISO8859-7 | 英文 | 希腊 | ISO8859-7 | 希腊文 (希腊) |
| es_ES.ISO8859-1 | 西班牙文 | 西班牙 | ISO8859-1 | 西班牙文 (西班牙) |
| es_ES.ISO8859-15 | 西班牙文 | 西班牙 | ISO8859-15 | 西班牙文(西班牙、ISO8859- 15 - 欧洲) |
| es_ES.UTF-8 | 西班牙文 | 西班牙 | UTF-8 | 西班牙文(西班牙、Unicode 3.1) |
| it_IT.IS08859-1 | 意大利文 | 意大利 | ISO8859-1 | 意大利文 (意大利) |
| it_IT.ISO8859-15 | 意大利文 | 意大利 | ISO8859-15 | 意大利文(意大利、ISO8859- 15 - 欧洲) |
| it_IT.UTF-8 | 意大利文 | 意大利 | UTF-8 | 意大利文(意大利、Unicode 3.1) |
| pt_PT.IS08859-1 | 英文 | 葡萄牙 | ISO8859-1 | 葡萄牙文 (葡萄牙) |
| pt_PT.ISO8859-15 | 英文 | 葡萄牙 | ISO8859-15 | 葡萄牙文(葡萄牙、ISO8859- 15 - 欧洲) |

表 D-12 西欧

| 语言环境 | 用户界面 | 地区 | 编码集 | 语言支持 |
|-----------------|------|---------------|-----------|-----------------------------|
| en_GB.ISO8859-1 | 英文 | 大不列颠 | ISO8859-1 | 英文 (大不列颠) |
| en_IE.ISO8859-1 | 英文 | 爱尔兰 | ISO8859-1 | 英文 (爱尔兰) |
| fr_BE.ISO8859-1 | 法文 | 比利时 - 瓦龙 | ISO8859-1 | 法文(比利时 - 瓦龙、Unicode 3.1) |
| fr_BE.UTF-8 | 法文 | 比利时 - 瓦龙 | UTF-8 | 法文(比利时 - 瓦龙、Unicode 3.1) |
| fr_FR.ISO8859-1 | 法文 | 法国 | ISO8859-1 | 法文 (法国) |
| fr_FR.UTF-8 | 法文 | 法国 | UTF-8 | 法文(法国、Unicode 3.1) |
| nl_BE.ISO8859-1 | 英文 | 比利时 - 佛兰 德 | ISO8859-1 | 荷兰文(比利时 - 佛兰德) |
| nl_NL.ISO8859-1 | 英文 | 荷兰 | ISO8859-1 | 荷兰文 (荷兰) |

附录 E

疑难解答(任务)

本章包含您在安装 Solaris 9 软件时可能遇到的特定错误信息和一般问题的列表。本章还说明了如何解决这些问题。首先使用以下章节列表确定安装过程中出现问题的地方。

- 第509页"设置网络安装时的问题"
- 第510页"引导系统时的问题"
- 第 516 页 "Solaris 9 操作环境的初始安装"
- 第 518 页 "升级 Solaris 9 操作环境"

注意: 当您看到短语"可引导介质"时,这表示以下安装程序中的一个: Solaris suninstall 程序、Solaris Web Start 程序或定制 JumpStart。

设置网络安装时的问题

未知的客户机"host_name"

原因: $add_install_client$ 命令中的 $host_name$ 参数不是名称服务中的主机。

将主机 host_name 添加到名称服务中,并再次执行 add_install_client 命令。

引导系统时的问题

从介质引导:错误信息

le0: 无载波 - 收发器电缆问题 原因:系统未连接到网络。

解决办法:如果这是非联网的系统,请忽略该信息。如果这是联网系统,确保安全地 连接了以太网电缆。

刚装入的文件不是可执行文件

原因:系统无法找到合适的引导介质。

解决办法:验证是否已经正确地设置系统,以从安装服务器的网络来安装 Solaris 9 软 件。例如,确保在设置系统时为系统指定了正确的平台组。

或者,如果您未将 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2、Solaris Software 2 of 2 和 Solaris Languages CD 的映像复制到安装服务器,确保在安装服务器上安装了 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 并且可以访问。

引导:无法打开 /kernel/unix (仅基于 SPARC 的系统)

原因: 当您通过显式地将 boot -file 设置为 /kernel/unix 从而替代该位置时, 将发生此错误。

解决办法:

- 将 PROM 中的 boot -file 重新设置为 " " (空白)。
- 确保将 diag-switch 设置为 off 和 true。

无法从 file/device 引导

原因:安装介质找不到可引导介质。

解决办法:确保满足以下条件:

- 正确地安装 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器,并将其打开。
- 将 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 CD 放入到驱动器中。
- 光盘未损坏或未弄脏。

警告:时钟快 xxx 天 - 检查并重新设置日期! (**仅基于** SPARC **的系统**) 描述:这是参考性信息。

解决办法: 忽略此信息, 并继续进行安装。

不是 UFS 文件系统 (**仅基于** x86 的系统)

原因:安装 Solaris 9 软件时(通过 Solaris suninstall 程序 或定制 JumpStart),未选择引导盘。现在您必须使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘或编辑 BIOS 来引导系统。

解决办法:

- 将 Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘插入系统引导软盘驱动器(通常为驱动器 A)。有关访问 Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘的信息,请参见第 29 页 "x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE"。
- 如果您无法使用可引导介质,请进入 BIOS 并选择 BIOS 以进行引导。有关说明,请参见 BIOS 文档。

Solaris 安装程序找不到符合安装文档中标准的磁盘。有关详细信息,请参见文档。(**仅基于** *x86* **的系统**)

原因:您试图从 Solaris *x86 Platform Edition* Installation CD 引导。系统不支持逻辑块寻址 (LBA),不能使用 Solaris 安装 CD。

解决办法:使用该 CD、DVD 或 Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 的网络映像进行安装。

从介质引导:一般问题

系统不引导。

描述:在最初设置定制 JumpStart 服务器时,您可能会遇到并不返回错误信息的引导问题。要验证有关系统以及系统引导方式的信息,请运行带有-v选项的引导命令。 当您使用-v选项时,引导命令将在屏幕上显示冗余调试信息。

注意:如果未提供该标志,将仍显示信息,但输出将定向到系统日志文件。有关详细信息,请参见 syslogd(1M)。

解决办法:对于基于 SPARC 的系统,在 ok 提示符下键入以下命令。

ok boot net -v - install

对于基于 x86 的系统, 当安装程序提示您"选择安装类型"时, 键入以下命令。

b - -v install

在带有 Toshiba SD-M 1401 DVD-ROM 的系统上,从 DVD 介质引导失败 如果系统的 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 的固件修订版为 1007,则无法从 Solaris DVD 引导系统。

解决办法:应用修补程序 111649-03 或更高版本以更新 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 驱动器的固件。修补程序 111649-03 包含在 Solaris 9 Supplement CD 中。

引导后安装失败。 (**仅基于** x86 的系统)

原因:如果从 Solaris 安装 CD 安装, Solaris 9 根片必须位于磁盘的前 1024 个柱面内。

解决办法: BIOS 和缺省引导磁盘的 SCSI 驱动程序必须支持逻辑块寻址 (LBA)。LBA 使计算机能够超越 1024 个柱面的限制并且跨越 Solaris 磁盘片引导。要确定您的系统是否支持 LBA,请参见表 5–2。如果您的系统不支持 LBA,请从网络映像(而不是CD)进行引导。

插入无存储器 PC 卡时,系统挂起或发出应急信息。(**仅基于** *x86* **的系统**) **原因**: 无存储器 PC 卡不能使用其它设备使用的相同的内存资源。

解决办法:要修正这个问题,请查看您的 PC 卡说明并检查地址范围。

在预引导阶段,Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘没有检测到系统的 IDE BIOS 主驱动器。(**仅基于** x86 **的系统**)

解决办法:

- 如果使用旧驱动器,它们可能不受支持。查看您的硬件制造商文档。
- 确保排线和电源电缆插入正确。查看制造商文档。
- 如果仅有一个驱动器连接到控制器,请通过设置跳线将其指定为主驱动器。一些驱动器在作为单个主驱动器和作为与从属驱动器一起工作的主驱动器时具有不同的跳线设置。将驱动器连接到电缆末端的连接器,以减少当未使用的连接器在电缆末端摇晃时出现的信号响应。
- 如果有两个驱动器连接到控制器,将一个驱动器跳线设置为主驱动器(或与从属驱动器一起工作的主驱动器),将第二个驱动器跳线设置为从属驱动器。
- 如果一个驱动器是硬盘且第二个驱动器是 CD-ROM 驱动器,请通过设置跳线将 其中一个驱动器指定为从属驱动器。驱动器连接到电缆的哪个驱动器连接器无关 紧要。
- 如果单个控制器连接两个驱动器仍出现问题,请一次连接一个驱动器以验证它们是否能正常工作。将驱动器跳线设置为主驱动器或单个主驱动器,并使用 IDE 排线末端的驱动器连接器连接该驱动器。验证每个驱动器都可以正常工作,然后将驱动器跳线设置回一个主驱动器和一个从属驱动器的配置。
- 如果驱动器是磁盘驱动器,请使用 BIOS 设置公用程序以确保驱动器类型(表明柱面数、磁头数和扇区数)设置正确。某些 BIOS 软件可能具有自动检测驱动器类型的功能。
- 如果驱动器是 CD-ROM,请使用 BIOS 设置屏幕将驱动器类型设置为 CD-ROM 驱动器,前提是 BIOS 软件提供此功能。
- 对许多系统而言,如果安装了 MS-DOS CD-ROM 驱动程序,则 IDE CD-ROM 驱动器将只能被 MS-DOS 识别。尝试另一个驱动器。

在预引导过程中,Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘未找到系统的 IDE 磁盘或 CD-ROM 驱动器。(**仅基于** x86 **的系统**)解决办法:

- 如果 BIOS 中禁用了磁盘,请使用 Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘从硬盘引导。有关访问 Solaris Device Configuration Assistant 的信息,请参见第 29 页 "x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE"。
- 如果系统没有磁盘,则可能是一个无盘客户机。

在显示系统提示符之前,系统挂起。(**仅基于** *x86* **的系统**) 解决办法:系统中有不支持的硬件。查看您的硬件制造商文档。

从网络引导:错误信息

警告: getfile: RPC 失败: 错误 5 (RPC 超时)。

描述: 当网络上有两个或更多个服务器响应安装客户机的引导请求时,将发生此错误。安装客户机与错误的引导服务器连接,安装挂起。以下特定原因可能导致发生该错误:

原因:原因 1:/etc/bootparams 文件可能位于与此安装客户机项不同的服务器上。

解决办法:原因 1:确保网络上的服务器没有针对该安装客户机拥有多个/etc/bootparams 项。如果它们有多个项,请删除所有安装服务器和引导服务器(安装客户机要使用的服务器除外)上/etc/bootparams 文件中的重复客户机项。

原因:原因2:此安装客户机可能存在多个/tftpboot或/rplboot目录项。

解决办法: **原因** 2: 确保网络上的服务器没有多个用于安装客户机的 /tftpboot 或 /rplboot 目录项。如果它们有多个项,请删除所有安装服务器和引导服务器(安装客户机要使用的服务器除外)上 /tftpboot 或 /rplboot 目录中的重复客户机项。

原因:原因 3:一个安装客户机项可能存在于服务器上的 /etc/bootparams 文件中,一项可能存在于另一个使所有系统都能访问配置文件服务器的 /etc/bootparams 文件中。这样的项与以下内容类似:

* install_config=profile_server:path

NIS 或 NIS+ bootparams 表中类似于前一个项的行也会引起该错误。

解决办法:原因 3:如果名称服务 bootparams 映射或表中存在通配符(例如 * install_config=),请删除它并将它添加到引导服务器上的 /etc/bootparams 文件中。

没有网络引导服务器。无法安装系统。请参见安装说明。(**仅基于** *SPARC* **的系统**) **原因**:此错误发生在您试图从网络安装的系统上。系统设置不正确。

解决办法:确保正确地将系统设置为从网络安装。请参见第 116 页"添加要使用 CD映像从网络上安装的系统"。

prom panic: 无法安装文件系统(**仅基于** SPARC 的系统)

原因: 当您正从网络安装 Solaris 9, 但引导软件无法找到以下内容时将发生此错误:

- Solaris DVD(此 DVD 或安装服务器上 DVD 映像的副本)
- Solaris Software 1 of 2 CD 映像(Solaris Software 1 of 2 CD 或安装服务器上 Solaris Software 1 of 2 CD 映像的副本)

解决办法:确保安装并共享了安装软件。

- 如果从安装服务器的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris 9,确保 Solaris DVD 或 Solaris Software 1 of 2 已放入 CD-ROM 驱动器中,已安装并在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享。
- 如果从安装服务器磁盘上的 Solaris DVD 映像或 Solaris Software 1 of 2 CD 映像 的副本进行安装,确保在 /etc/dfs/dfstab 文件中共享该副本的目录路径。

请参见手册页 install server。

等待 ARP/RARP 包超时...(仅基于 SPARC 的系统)

原因:原因1:客户机试图从网络引导,但它找不到知道该客户机的系统。

解决办法:原因 1:验证系统的主机名是否在 NIS 或 NIS+名称服务中。此外,还要 验证引导服务器的 /etc/nsswitch.conf 文件中的 bootparams 搜索顺序。

例如,/etc/nsswitch.conf 文件中的以下行指示 JumpStart 或 Solaris suninstall 程序 首先在 NIS 映射中查找 bootparams 信息。如果程序未找到任 何信息,JumpStart 程序或 Solaris suninstall 程序 将在引导服务器的 /etc/bootparams 文件中查找。

bootparams: nis files

原因:原因2:客户机的以太网地址不正确。

解决办法:原因 2:验证安装服务器的 /etc/ethers 文件中的客户机以太网地址是 否正确。

原因:原因 3:在定制 JumpStart 安装中,add install client 命令指定将指定 的服务器用作安装服务器的平台组。如果在使用 add install client 时使用了 错误的体系结构值,则会发生此问题。例如,要安装的计算机是 sun4u, 但您却改用 了 sun4m。

解决办法:原因 3: 重新运行具有正确体系结构值的 add install client。

ip: 连接多路广播在 tro 上失败 - 多路广播将使用链路层广播(仅基于 x86 的系 统)

原因:用令牌环卡引导系统时显示此错误信息。以太网多路广播和令牌环多路广播的 工作方式不同。因为提供了一个无效多路广播地址,所以驱动器返回此错误信息。

解决办法:忽略此错误信息。如果多路广播不能工作, IP 将改用链路层广播, 不会造 成安装失败。

请求 Ethernet_Address 的因特网地址(**仅基于** x86 **的系统**)

原因:客户机试图从网络引导,但它找不到知道该客户机的系统。

解决办法:验证系统的主机名是否列在名称服务中。如果系统主机名列在 NIS 或 NIS+ 名称服务中,并且系统继续显示此错误信息,请尝试重新引导。

RPC: 超时, 无引导参数 (whoami) 服务器响应;继续尝试...(仅基于 x86 的系统) 原因: 客户机试图从网络引导, 但它找不到具有安装服务器上 /etc/bootparams 文件项的系统。

解决办法:使用安装服务器上的 add install client。使用此命令向 /etc/bootparams 文件添加正确项,使客户机可以从网络引导。

继续尝试寻找 RPL 服务器... (仅基于 x86 的系统)

原因:系统试图从网络引导,但服务器没有设置为引导此系统。

解决办法:在安装服务器上,为要安装的系统执行 add install client。 add install client 命令建立一个 /rplboot 目录,其中包含需要的网络引导 程序。

从网络引导:一般问题

系统从网络引导, 但却从指定的安装服务器以外的系统中引导。

原因:/etc/bootparams 以及可能的/etc/ethers 项存在于另一个客户机系统

解决办法:在名称服务器上,更新正在安装的系统的 /etc/bootparams 项。该项应 符合以下语法:

install_system root=boot_server:path install=install_server:path

此外,确保安装客户机的子网中只有一个 bootparams 项。

在您设置安装服务器并将系统配置为从网络安装 Solaris 9 之后,该系统仍然不引 导。(**仅基于** SPARC 的系统)

原因:tftpd 可能没有在安装服务器上运行。

解决办法:确保 tftpd 守护程序正在安装服务器上运行。键入以下命令:

ps -ef | grep tftpd

如果此命令不返回一个指示 tftpd 守护程序正在运行的行,请编辑 /etc/inetd.conf 文件并将注释 (#) 字符从以下行中删除:

tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd in.tftpd \ -s /tftpboot

完成此更改之后,请再次尝试引导系统。

在设置安装服务器并将系统配置为从网络安装之后,该系统仍然不引导。(**仅基于** x86 的系统)

原因:rpld 守护程序可能没有在安装服务器上运行。

解决办法:确保 rpld 守护程序正在安装服务器上运行。键入以下命令:

ps -ef | grep rpld

如果此命令不返回一个指示 rpld 守护程序正在运行的行,请执行以下命令:

/usr/sbin/rpld

完成此更改之后,请再次尝试引导系统。

Solaris 9 操作环境的初始安装

初始安装失败

解决办法:如果 Solaris 安装失败,则您必须重新启动安装。要重新启动安装,请从 Solaris DVD、Solaris 安装 CD、Solaris Software 1 of 2 或网络引导系统。

不能在部分安装 Solaris 软件之后卸载该软件。必须从备份中恢复系统或重新开始 Solaris 安装过程。

/cdrom/Solaris 9/SUNWxxxx/reloc.cpio:中断的管道 描述:此错误信息并不影响安装。

解决办法: 忽略此信息, 并继续进行安装。

警告: 更改缺省引导设备(**仅基于** x86 的系统)

原因:这是参考性信息。系统 BIOS 中设置的缺省引导设备可能需要您使用 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘引导系统。

解决办法:继续安装,并且如果需要,在不要求 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘的设备上安装 Solaris 软件后,更改 BIOS 中指定 的系统缺省引导设备。

▼ x86: 检查 IDE 磁盘上的坏块

IDE 磁盘驱动器不像其它 Solaris 软件所支持的驱动器那样可以自动映射出坏块。在 IDE 磁盘上安装 Solaris 9 之前,您可能需要执行磁盘表面分析。要在 IDE 磁盘上进行表面分 析,请执行以下过程。

1. 在单用户模式中,引导到安装介质。

b -s

2. 启动格式化程序。

format

3. 指定要在其上执行表面分析的 IDE 磁盘驱动器。

cx**d**y

是控制器编号 сx

dy 是设备编号

- 4. 您需要一个 fdisk 分区。
 - 如果已有一个 Solaris fdisk 分区,请前进到步骤 5。
 - 如果没有 Solaris fdisk 分区,请使用 fdisk 命令在磁盘上创建一个 Solaris 分 \overline{X} .

format> fdisk

5. 类型:

format> analyze

6. 类型:

analyze> config 将显示当前的表面分析设置。

a. 要更改设置,请键入:

analyze> setup

7. 类型:

analyze> type_of_surface_analysis

type_of_surface_analysis 是读、写或者比较 如果 format 发现坏块,它将重新映射它们。

8. 类型:

analyze> quit

- 9. 您要指定需重新映射的块吗?
 - 如果否,请转到步骤8。
 - 如果是,请键入:

format> repair

10. 类型:

quit

退出 format 程序。

11. 要在多用户模式中重新启动介质,请键入:

ok **b**

升级 Solaris 9 操作环境

升级:错误信息

没有可升级磁盘

原因:/etc/vfstab文件中的交换项导致升级失败。

解决办法:注释掉 /etc/vfstab 文件中的以下行:

- 未升级磁盘上的所有交换文件和片
- 不再存在的交换文件
- 任何未使用的交换片

未找到 usr/bin/bzczt

原因: Solaris Live Upgrade 因需要修补程序群集而失败。

解决办法:安装 Solaris Live Upgrade 需要修补程序。转到 http://sunsolve.sun.com 以获取修补程序。

找到可升级的 Solaris 根设备,但没有找到合适的用于保存 Solaris 安装软件的分 区。无法使用 Solaris 安装程序升级。也许可以使用 Solaris Operating Environment 1 of 2 CDROM 升级。(仅基于 x86 的系统)

原因:由于没有足够空间,因此无法使用 Solaris x86 Platform Edition Installation CD 升级。

解决办法:要升级, 您可以创建一个大于或等于 512 MB 的交换片或使用其它升级方 法,如下所示:

- Solaris DVD 或网络安装映像中的 Solaris Web Start 程序
- Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD 中的 Solaris suninstall 程序
- 定制 JumpStart

升级:一般问题

即使存在一个可在系统上升级的 Solaris 软件版本,也不显示升级选项。

原因:原因1:/var/sadm目录是符号链接,或从另一个文件系统进行的安装。

解决办法:原因 1:将 /var/sadm 目录移动到根 (/) 或 /var 文件系统中。

原因:原因 2:缺少 /var/sadm/softinfo/INST RELEASE 文件。

解决办法:原因 2:使用以下模板创建新的 INST RELEASE 文件:

OS=Solaris VERSION=x REV=0

是系统上的 Solaris 软件的版本

原因:原因 3: /var/sadm/softinfo 中缺少了 SUNWusr。

解决办法:原因 3: 您需要执行初始安装。Solaris 软件是不可升级的。

无法关闭或初始化 md 驱动程序

解决办法:

- 如果不是镜像,则在 vsftab 文件中注释掉。
- 如果是镜像,则断开镜像并进行重新安装。
- 因 Solaris 安装程序无法安装文件系统而导致升级失败。

原因:在升级过程中,脚本尝试安装正在升级的根(/)文件系统上的系统 /etc/vfstab 文件中列出的所有文件系统。如果安装脚本无法安装文件系统,则它 将失败并退出。

确保系统的 /etc/vfstab 文件中的所有文件系统都可进行安装。在 /etc/vfstab 文件中注释掉任何无法安装或可能引起问题的文件系统,以便 Solaris suninstall 程序在升级过程中不会尝试安装它们。任何包含要升级的软件且基于系统的文件系 统(例如 /usr) 都无法注释掉。

升级失败

描述:系统没有足够的升级空间。

原因:查看第5章以找出空间问题,并查明能否在不使用自动布局重新分配空间的情 况下解决该问题。

升级镜像根目录时遇到问题

解决办法:如果在使用 Solaris 卷管理器镜像根目录进行升级时遇到问题,请参 见《Solaris Volume Manager Administration Guide》中的"Troubleshooting Solaris Volume Manager" •

▼ 在升级失败后继续进行升级

升级失败,系统无法进行软引导。失败是由于您无法控制的原因(例如断电或网络连接失败)造成的。

- 1. 从 Solaris DVD、Solaris 安装 CD、Solaris Software 1 of 2 CD 或网络重新引导系统。
- 2. 选择安装的升级选项。

Solaris 安装程序确定系统是否已经部分升级并继续进行升级。

在运行 Veritas VxVm 时使用 Solaris Live Upgrade 进行升级,系统将发出应急信息

如果在升级并运行 Veritas VxVM 的同时使用 Solaris Live Upgrade,则如果您不使用以下过程进行升级,系统在重新引导时将发出应急信息。如果软件包不符合 Solaris 高级封装原则,将出现问题。

- 1. 创建非使用中的引导环境。请参见第 325 页"创建新引导环境"。
- 2. 在升级非使用中的引导环境之前,必须禁用非使用中的引导环境中的现有 Veritas 软件。
 - a. 安装非使用中的引导环境。
 - # lumount inactive_boot_environment_name mount_point 例如:
 - # lumount solaris8 /.alt.12345
 - b. 更改为包含 vfstab 的目录,例如:
 - # cd /.alt.12345/etc
 - c. 生成非使用中的引导环境的 vfstab 文件的副本,例如:
 - # cp vfstab vfstab.501
 - d. 在复制的 vfstab 中注释掉所有 Veritas 文件系统项,例如:
 - # sed vfstab.novxfs> vfstab < '/vx\/dsk/s/^/#/g' 将每行的第一个字符更改为 #, 这使该行成为注释行。请注意,该注释行不同于 系统文件注释行。
 - e. 复制更改后的 vfstab 文件,例如:
 - # cp vfstab.novxfs vfstab
 - f. 将目录更改为非使用中的引导环境的系统文件,例如:

- # cd /.alt.12345/etc
- g. 生成非使用中的引导环境的系统文件的副本,例如:
 - # cp system system.501
- h. 注释掉所有包含 drv/vx 的"forceload:"项。

sed '/forceload: drv\/vx/s/^/*/' <system> system.novxfs 将每行的第一个字符更改为*,这使该行成为注释行。请注意,该注释行不同于 vfstab 文件注释行。

- i. 将目录更改为非使用中的引导环境中的 install-db 文件,例如:
 - # cd /.alt.12345/etc
- j. 创建 Veritas install-db 文件,例如:
 - # touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
- k. 卸载非使用中的引导环境。
 - # luumount inactive_boot_environment_name mount_point
- 3. 升级非使用中的引导环境。请参见第 33 章。
- 4. 启动非使用中的引导环境。请参见第 366 页"故障恢复:回退到原始引导环境(命令 行界面)"。
- 5. 关闭系统。

init 0

6. 在单用户模式下引导非使用中的引导环境:

OK boot -s

将显示几个包含"vxvm"或"VXVM"的信息和错误信息,可以忽略这些信息。非使用 中的引导环境成为使用中的引导环境。

- 7. 升级 Veritas。
 - a. 将 Veritas VRTSvmsa 软件包从系统中删除,例如:
 - # pkgrm VRTSvmsa
 - b. 将目录更改为 Veritas 软件包的目录。
 - # cd /location_of_Veritas_software
 - c. 将最新的 Veritas 软件包添加到系统中:

#pkgadd -d 'pwd' VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev

8. 恢复原始的 vfstab 和系统文件:

cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
cp /etc/system.original /etc/system

9. 重新引导系统。

init 6

x86: 缺省情况下不会在不包含现有服务分区的系统上创建服务分区

如果在当前不包含服务分区的系统中安装 Solaris 9 操作环境,安装程序可能不会缺省创建服务分区。如果要使 Solaris 分区和服务分区位于同一磁盘,必须在安装 Solaris 9 操作环境之前重新创建服务分区。

如果您将 Solaris 8 2/02 操作环境安装在 Sun LX50 系统上,安装程序可能不会保留服务分区。如果您没有手动编辑 fdisk 引导分区布局以保留服务分区,安装程序会在安装过程中删除服务分区。

注意:如果您在安装 Solaris 8 2/02 操作环境时没有指明保留服务分区,则不能重新创建服务分区并升级到 Solaris 9 操作环境。

如果要使包含 Solaris 分区的磁盘包含服务分区,请选择以下解决方法之一。

- 要使用 Solaris Web Start 安装程序从 Solaris 9 Installation CD 进行安装,请执行以下步骤。
 - 1. 删除磁盘中的内容。
 - 2. 在安装之前,使用 Sun LX50 Diagnostics CD 创建服务分区。 有关如何创建服务分区的信息,请参见《Sun LX50 Server User's Manual》和 http://cobalt-knowledge.sun.com 中的 Sun LX50 知识库。
 - 3. 将 Solaris 9 Installation CD 放入 CD-ROM 驱动器。
 - 4. 开始安装 Solaris 9 操作环境。

当安装程序检测到服务分区时,将显示以下信息。

引导磁盘的缺省布局是一个 x86 引导分区和一个 Solaris 分区(位于剩余空间)。如果存在一个服务 fdisk 分区,系统也会缺省保留。

请选择以下选项之一以继续:

- 1) 使用缺省布局
- 2) 运行 fdisk 以手动编辑磁盘
- 3) 退出

请选择: [?]

5. 键入1以使用缺省布局。

安装程序将保留服务分区并创建 x86 引导分区和 Solaris 分区。

注意: Solaris Web Start 安装程序通过从 Solaris fdisk 分区中移出 $10\,\mathrm{MB}$ 来创建 $x86\,\mathrm{引导分区}$ 。此公用程序可以防止改变任何现有 fdisk 分区。请勿手动创建此分区。

- 6. 完成安装。
- 要通过网络安装映像安装或通过网络从 Solaris 9 DVD 安装,请执行以下步骤。
 - 1. 删除磁盘中的内容。
 - 2. 在安装之前,使用 Sun LX50 Diagnostics CD 创建服务分区。 有关如何创建服务分区的信息,请参见《*Sun LX50 Server User's Manual*》和 http://cobalt-knowledge.sun.com 中的 Sun LX50 知识库。
 - 3. 通过网络引导系统。 将显示"定制 fdisk 分区"屏幕。
 - 4. 要装入缺省引导磁盘分区布局,请单击"缺省"。 安装程序将保留服务分区并创建 x86 引导分区和 Solaris 分区。
- 要使用 suninstall 程序通过 Solaris 9 Software 1 of 2 CD 进行安装,或通过引导服务器上的网络安装映像进行安装,请执行以下步骤。
 - 1. 删除磁盘中的内容。
 - 2. 在安装之前,使用 Sun LX50 Diagnostics CD 创建服务分区。 有关如何创建服务分区的信息,请参见《Sun LX50 Server User's Manual》和 http://cobalt-knowledge.sun.com 中的 Sun LX50 知识库。
 - 3. 引导系统。

安装程序将提示您选择创建 Solaris 分区的方法。

- 4. 选择"将剩余磁盘空间用于 Solaris 分区"选项。 安装程序将保留服务分区并创建 Solaris 分区。
- 5. 完成安装。

附录 F

远程安装或升级 (任务)

本附录说明如何使用 Solaris Web Start 程序在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的计算机或域上安装或升级Solaris 操作环境。

注意:如果您要在一个多域服务器上安装或升级 Solaris 操作环境,在开始安装过程前请参见系统控制器或系统服务处理器文档。

SPARC: 使用 Solaris Web Start 程序从远程 DVD-ROM 或 CD-ROM 安装或升级

如果您要在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的计算机或域上安装 Solaris 操作环境,可以使用连接到另一台计算机上的驱动器。两台计算机必须连接在同一子网中。请使用以下说明完成安装。

▼ SPARC: 从远程 DVD-ROM 和 CD-ROM 安装或升级

注意:此过程假设系统正在运行卷管理器。如果您未使用卷管理器管理介质,请参见《System Administration Guide: Basic Administration》,以了解有关不使用卷管理器管理可移动介质的详细信息。

在以下过程中,带有 DVD-ROM 或 CD-ROM 的远程系统被标识为 remote system。要安装客户机的系统被标识为 client system。

- 1. 标识一个运行 Solaris 操作环境并带有 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统。
- 2. 在带有 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的 remote system 上,将 Solaris DVD 或 Solaris SPARC Platform Edition Installation CD 放入驱动器中。 卷管理器将安装该光盘。
- 3. 在远程系统上,将目录更改到 add install client 命令所在的 DVD 或 CD。
 - 对于 DVD 介质,请键入:

remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris 9/Tools

■ 对于 CD 介质,请键入:

remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0

- 4. 在远程系统上添加要作为客户机安装的系统。
 - 对于 DVD 介质,请键入:

remote system# ./add install client \ client_system_name arch

■ 对于 CD 介质,请键入:

remote system# ./add install client -s remote_system_name: \ /cdrom/cdrom0/s0 client_system_name arch

带有 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统的名称 remote_system_name

client_system_name 要安装的计算机的名称

要安装的计算机的平台组,例如 sun4u。在要安装的系统 arch

上,通过 uname -m 命令来查找该平台组。

5. 引导要安装的client system。

client system: ok boot net Solaris Web Start 安装开始。

- 6. 如果需要,按照说明键入系统配置信息。
 - 如果使用的是 DVD 介质,请按照屏幕上的说明完成安装。操作完成。
 - 如果使用的是 CD 介质,计算机将重新引导,然后 Solaris 安装程序开始。在显 示"欢迎"面板之后,将显示"指定介质"面板,其中"网络文件系统"处于选定状 态。前进到步骤7。
- 7. 在"指定介质"面板上,单击"下一步"。

将显示"指定网络文件系统路径"面板,并且文本字段中包含安装路径。 client_system_ip_address:/cdrom/cdrom0/s0

8. 在安装 DVD 或 CD 的远程系统上,将目录更改为 root。

remote system# cd /

9. 在远程系统上,查看已被共享的片的路径。

remote system# share

10. 在远程系统上,通过使用在步骤 9 中找到的路径来停止共享 Solaris DVD 或 Solaris 安装 CD。如果路径指向两个片,则 unshare 将停止对两个片的共享。

remote system# unshare absolute_path

absolute_path 是 share 命令中显示的绝对路径

在此实例中,片0和片1被停止共享。

remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s1

11. 弹出 Solaris 安装 CD。

remote system# eject cdrom

- 12. 在远程系统上,将 Solaris Software 1 of 2 放入 CD-ROM 驱动器中。
- 13. 在远程系统上,导出 Solaris Software 1 of 2 CD。

remote system# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0

- 14. 在正在安装的客户机系统上,单击"下一步"继续 Solaris 安装。
- 15. 如果 Solaris Web Start 程序提示您放入 Solaris Software 2 of 2 CD,请重复步骤 9 到步骤 14 以停止共享 Solaris Software 1 of 2 CD,然后导出并安装 Solaris Software 2 of 2 CD。
- 16. 如果 Solaris Web Start 程序提示您放入 Solaris Languages CD,请重复步骤 9 到步骤 14 以停止共享 Solaris Software 2 of 2 CD,然后导出并安装 Solaris Languages CD。

当您导出 Solaris Languages CD 时,装有 CD-ROM 的计算机上显示一个安装程序窗口。安装 Solaris Languages CD 时忽略安装程序窗口。完成 Solaris Languages CD 的安装后,关闭安装程序窗口。

附录 G

附加 SVR4 封装要求(参考)

本附录适用于需要使用定制 JumpStart 程序或 Solaris Live Upgrade 来安装或删除软件包(尤其是第三方软件包)的系统管理员。遵循这些封装要求可使定制 JumpStart 安装具有非交互性,并避免修改当前正在运行的系统,以便可以使用 Solaris Live Upgrade 进行升级。

封装要求概述

以下参考文档提供了封装要求的背景信息。

- 为了使定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 正常工作,软件包必须符合 SVR4 封装要求。《Application Packaging Developer's Guide》提供了有关封装要求和 术语定义的特定详细信息。请主要参见《Application Packaging Developer's Guide》中的"Advanced Package Creation Techniques"
- 有关添加和删除软件包以及安装管理文件的基本信息,请参见《System Administration Guide: Basic Administration》中的"Managing Software (Overview)"。另请参见特定的手册页。
- 有关在本附录中引用的命令的详细信息,请参见手册页 dircmp(1)、fssnap(1M)、ps(1)或 truss(1)。

表 G-1 列出了适用于本文档中 Solaris Live Upgrade 或定制 JumpStart 程序的信息。

表 G-1 要求信息

| 安装方法 | 记录在案的要求 |
|----------------------|--|
| Solaris Live Upgrade | ■ 请参见《Application Packaging Developer's Guide》中的 SVR4 封 装要求。 ■ 请参见第 530 页 "定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 非使用中的引导环境的要求"。 ■ 请参见第 532 页 "Solaris Live Upgrade 非使用中的引导环境顺应性"。 |
| 定制 JumpStart 程序 | 请参见《Application Packaging Developer's Guide》中的 SVR4 封装要求。 请参见第 530 页 "定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 非使用中的引导环境的要求"。 请参见第 533 页 "对于定制 JumpStart 程序的升级顺应性"。 |

定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 非使用中的引导环境的要求

非使用中的引导环境是操作环境的副本,不是当前运行的系统。由 Live Upgrade 或定制 JumpStart 程序使用的软件包必须遵循以下要求:

- 在没有用户交互的情况下启用定制 JumpStart 安装或升级
- 不对当前正在运行的系统进行任何修改,这一点在使用 Solaris Live Upgrade 时是非常必要的

下表说明了非使用中的引导环境顺应性的要求。

- 要成功安装操作系统,软件包必须识别并正确遵循非使用中的引导环境的说明符。 软件包可以在其 pkgmap 文件(软件包映射)中包括绝对路径。如果这些文件存在,则将相对于 pkgadd 命令的 - R 选项来写它们。同时包含绝对路径和相对(可重定位)路径的软件包还可安装到替换根目录 (/) 中。\$PKG_INSTALL_ROOT 被用作绝对文件和可重定位文件的前缀,以便所有路径在通过 pkgadd 安装时都可以正确解析。
- 正在使用 pkgadd -R 选项安装或正在使用 pkgrm -R 选项删除的软件包不得更改当前正在运行的系统。

正在使用 pkgadd 命令 -R 选项安装或正在使用 pkgrm 命令 -R 选项删除的软件包 所包括的任何过程脚本均不得更改当前正在运行的系统。您所提供的任何安装脚本都 必须引用那些前缀为 \$PKG_INSTALL_ROOT 变量的目录或文件。软件包必须写所有 带有 \$PKG_INSTALL_ROOT 前缀的目录和文件。软件包不得删除不带 \$PKG_INSTALL_ROOT 前缀的目录和文件。软件包不得删除不带 \$PKG_INSTALL_ROOT 前缀的目录。表 G-2 提供了正确的脚本撰写语法的实例。

表 G-2 安装脚本语法实例

| 脚本类型 | 正确的语法 | 错误的语法 |
|--------------------------|---|---|
| Bourne shell "if"语 句段 | <pre>if [-f \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf] ; then</pre> | <pre>if [-f /etc/myproduct.conf] ; \ then</pre> |
| 删除文件 | <pre>/bin/rm -f \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf</pre> | /bin/rm -f /etc/myproduct.conf |
| 更改文件 | <pre>echo "test=no"> \${PKG_INSTALL_ROOT}\ /etc/myproduct.conf</pre> | echo "test=no"> \ /etc/myproduct.conf |

\$PKG_INSTALL_ROOT 和 \$BASEDIR 之间的差别概述

\$PKG_INSTALL_ROOT 表示您要向其添加软件包的计算机的根 (/) 文件系统的位置。该位置被设置为 pkgadd 命令的 -R 参数。例如,如果调用以下命令,则在软件包安装过程中 \$PKG_INSTALL_ROOT 将成为 /a。

pkgadd -R /a SUNWvxvm

\$BASEDIR 指向安装可重定位的软件包对象的**可重定位**基目录。在此仅安装可重定位的对象。不可重定位的对象(即那些在 pkgmap 文件中具有**绝对**路径的对象)的安装实际上始终相对于非使用中的引导环境,而不是相对于 \$BASEDIR。如果一个软件包没有可重定位的对象,则该软件包被称为绝对软件包(或不可重定位的软件包),同时 \$BASEDIR 将是未定义的,因而不可用于软件包过程脚本。

例如,假定一个软件包的 pkgmap 文件包含以下两项:

- 1 f none sbin/ls 0555 root sys 3541 12322 1002918510
- 1 f none /sbin/ls2 0555 root sys 3541 12322 2342423332

pkqinfo 文件包含一个 \$BASEDIR 定义:

BASEDIR=/opt

如果使用以下命令安装软件包,则 1s 安装在 /a/opt/sbin/1s 中,而 1s2 安装为 /a/sbin/1s2。

pkgadd -R /a SUNWtest

Solaris Live Upgrade 非使用中的引导环境顺应性

使用 Solaris Live Upgrade 创建新引导环境时,遵循以下这些原则可以避免出现问题。

- 您的软件包过程脚本必须独立于当前使用中的操作环境。过程脚本定义在软件包安装和删除过程中的特定时刻所发生的操作。可以使用以下预定义的名称创建四个过程脚本: preinstall、postinstall、preremove 和 postremove。软件包过程脚本必须独立于当前使用中的操作环境,因为可能使用 Solaris Live Upgrade 来切换非使用中的引导环境。
 - 这些脚本不得启动或停止任何进程,或者依赖于某些命令(例如 ps 或 truss)的输出,因为这些命令都是与操作系统有关的,并且会报告关于当前正在运行的系统的信息。
 - 过程脚本可自由使用其它标准 UNIX 命令,例如 expr、cp 和 1s 以及其它有助于 shell 脚本撰写的命令。但是,请勿修改非使用中的引导环境,除非符合第 530 页"定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 非使用中的引导环境的要求"节中所介绍的规则。
 - 所有脚本都必须在 Bourne shell (/bin/sh) 中编写。Bourne shell 是 pkgadd 命令用来执行过程脚本的解释程序。
 - 软件包过程脚本不能调用在 2.6 及以后的发行版中添加的命令。例如,软件包过程脚本不能调用 pgrep 命令。自从 2.6 发行版问世以来,许多命令都增加了附加功能。软件包过程脚本不得使用任何在 2.6 发行版中不存在的命令选项。 例如,Solaris 7 发行版中增加了 umount 命令的 -f 选项。要验证 Solaris 2.6 发行版是否支持某个特定命令或选项,请参见 http://docs.sun.com 上的 Solaris 2.6 参考手册解答。
- 所有软件包都必须通过 pkgchk 验证。在创建软件包之后以及安装它之前,必须使用以下命令对其进行检查。

pkgchk -d dir_name pkg_name

dir name 指定该软件包所驻留的目录的名称

pkg_name 指定该软件包的名称

例如,如果软件包位于 /export/SUNWvxvm,则您将发出以下命令。

pkgchk -d /export SUNWvxvm

不应显示任何错误。

在创建一个软件包之后,必须通过在 pkgadd 中使用 -R dir_name 选项将该软件包安装到非使用中的引导环境位置以便对其进行测试。软件包安装后,如本例所示,必须使用 pkgchk 命令对其进行正确性检查。

- # pkgadd -d . -R /a SUNWvxvm
- # pkgchk -R /a SUNWvxvm

不应显示任何错误。

■ 同时,软件包不得执行由软件包本身提供的命令。这样做是为了维护无盘兼容性,同时避免运行可能需要尚未安装的共享库的命令。

可使用各种命令对这些创建、修改和删除文件的要求进行检验。例如,dircmp 或fssnap 命令可用于检验软件包是否运行正常。同时,ps 命令可用于测试守护程序的顺应性,方法是确保守护程序未被该软件包停止或启动。truss、pkgadd -v 和 pkgrm命令可测试运行时软件包安装顺应性,但可能不会在所有的情况下都有效。在以下实例中,truss 命令除去所有只读的非 \$TEMPDIR 访问,而仅显示对不在指定的非使用中的引导环境中的路径的非只读访问。

```
# TEMPDIR=/a; export TEMPDIR
# truss -t open /usr/sbin/pkgadd -R ${TEMPDIR} SUNWvxvm \
2>&1> /dev/null | grep -v O_RDONLY | grep -v \
'open("'${TEMPDIR}
```

有关在本节中引用的命令的详细信息,请参见手册页 dircmp(1)、fssnap(1M)、ps(1)、truss(1)、pkgadd(1M)、pkgchk(1M) 或 pkgrm(1M)。

对于定制 JumpStart 程序的升级顺应性

定制 JumpStart 程序顺应性能够确保软件包可作为传统 Solaris 安装公用程序的一部分被添加和删除,这些公用程序包括:

- 定制 JumpStart 程序
- Solaris suninstall 程序
- Solaris Web Start 安装方法

定制 JumpStart 程序顺应性还可确保软件包可参与 Solaris 升级。要与定制 JumpStart 程序具有顺应性,软件包也必须遵循第 530 页"定制 JumpStart 程序和 Solaris Live Upgrade 非使用中的引导环境的要求"中说明的非使用中的引导环境的要求。

为了能够有效地使用定制 JumpStart 程序,软件包必须在不提示用户输入信息的情况下添加或删除。为了禁止用户交互,请使用 pkgadd 命令 -a 选项来设置一个新的管理文件。-a 选项将定义一个安装管理文件,该文件用来替代缺省的管理文件。使用缺省文件时可能会导致提示用户输入更多信息。您可以创建一个管理文件,该文件指示 pkgadd 应绕过这些检查并安装软件包,无需用户确认。有关详细信息,请参见手册页 admin(4)或 pkgadd(1M)。

以下实例显示了如何使用 pkgadd 管理文件。

■ 如果未提供任何管理文件,则 pkgadd 将使用 /var/sadm/install/admin/default。使用此文件可能会导致发生用户交互。

pkgadd

■ 如果在命令行上提供了一个相对管理文件,则 pkqadd 将在 /var/sadm/install/admin 中查找文件名并使用该文件。在本实例中,相对管 理文件名为 nocheck, 并且 pkgadd 将查找 /var/sadm/install/admin/nocheck。

pkgadd -a nocheck

■ 如果提供的是一个绝对文件,则 pkgadd 将使用该文件。在本实例中,pkgadd 在 /tmp 中查找 nocheck 管理文件。

pkgadd -a /tmp/nocheck

下面是一个使用了 pkgadd 公用程序的安装管理文件的实例,它几乎不需要进行用户交 互。除非软件包需要的空间大于系统中的可用空间,否则 pkgadd 公用程序将使用此文 件并安装软件包,而不会提示用户输入更多的信息。

mail=

instance=overwrite partial=nocheck runlevel=nocheck idepend=nocheck space=ask setuid=nocheck confiict=nocheck action=nocheck basedir=default

附录 H

升级到 Solaris 更新发行版(任务)

本章提供有关升级到 Solaris 操作环境的更新之前检查修补程序的说明。

升级到 Solaris 更新发行版

如果您已经在运行 Solaris 9 操作环境,并且已安装了个别修补程序,则升级到 Solaris 9 更新发行版时将产生以下结果:

- 任何作为 Solaris 9 更新发行版的一部分提供的修补程序都将重新应用到您的系统。 您不能退出这些修补程序。
- 任何先前已安装在系统上但不包含在 Solaris 9 更新发行版中的修补程序都将被删除。

修补程序分析器在您的系统上执行分析以确定通过升级到 Solaris 9 更新发行版要删除哪些修补程序(如果有)。修补程序分析器有以下几种形式。

- 如果使用 Solaris Web Start 程序进行升级,将显示"修补程序分析器"对话框。选择"是"以执行分析。
- 如果使用 Solaris suninstall 程序进行升级,则选择"修补程序分析"对话框中的"分析"以执行分析。
- 如果使用定制 JumpStart 安装或 Solaris Live Upgrade 进行升级,则运行 analyze_patches 脚本执行分析。有关详细说明,请参见第 536 页"运行 analyze patches 脚本"。

执行分析后,请参见第 536 页"查看修补程序分析器输出",以获得有关修补程序分析结果的详细信息。

▼ 运行 analyze patches 脚本

注意:要运行 analyze_patches 脚本,必须可以使用脚本通过 NFS 或本地安装的介质访问已安装的系统和 Solaris DVD、Solaris 软件 CD 或网络映像。

1. 更改到 Misc 目录。

- SPARC:如果映像位于本地安装的介质上,请键入:
 - # cd /cdrom/sol_9_Update_sparc/s0/Solaris_9/Misc

在此命令中, Update 是实际的更新标识符。

- x86:如果映像位于本地安装的介质上,请键入:
 - # cd /cdrom/sol_9_Update_x86/s2/Solaris_9/Misc

在此命令中, Update 是实际的更新标识符。

- 如果映像可以在 NFS 文件系统上得到,请键入:
 - # cd /NFS_mount_directory/Solaris_9/Misc

2. 运行 analyze patches 脚本:

- # ./analyze_patches [-R rootdir] [-N netdir] [-D databasedir]
- R rootdir rootdir 是已安装系统的根目录。缺省值为 /。
- -N netdir netdir 是要安装的 OS 映像的根目录的路径。缺省值为

/cdrom/cdrom0。netdir 是包含 Solaris_9 目录的目录的路径。如果从 NFS 安装点运行 patch_analyzer,则必须使用此选

项。

-D databasedir 如果脚本从 OS 映像中 Misc/ 目录之外的目录调用,则程序无法

找到要用于修补程序分析的数据库。使用 -D 选项可以提供数据库

的路径。如果没有数据库(位于 OS 映像的

Solaris 9/Misc/database中),则脚本不能正常工作。

▼ 查看修补程序分析器输出

执行分析后,请执行以下步骤查看输出。

1. 查看修补程序分析器的输出。

修补程序分析器提供了要被其它修补程序删除、降级、积累或废弃的修补程序的列表。修补程序积累类似于修补程序升级。积累的修补程序将被删除,它的修复由一个新的修补程序传送。将显示以下信息:

将要删除修补程序 105644-03。

修补程序 105925 将从 -02 降级为 -01。

修补程序 105776-01 将由修补程序 105181-05 积累/废弃。

如果修补程序分析器程序不提供列表,将不会对系统上先前安装的任何修补程序采取 任何操作。

2. 确定修补程序替换和删除是否可以接受。

- 如果是,则升级系统。
- 如果否,则不升级系统。

对于更新发行版(而不是升级),则可以使用 Solaris 9 Maintenance Update 发行版对系统仅应用修补程序。

注意:从 CD 上或通过下载可以获得 Solaris 9 Maintenance Update。《Solaris 9 Maintenance Update 安装指南》中提供了应用修补程序的说明。

附录I

x86: 准备从 Solaris Device Configuration Assistant 或网络引导(任务)

本附录说明以下主题。

- 第539页 "x86: 将引导软件复制到软盘"
- 第 540 页 "x86: PXE 网络引导"

x86: 将引导软件复制到软盘

Solaris Device Configuration Assistant 是一个程序,允许您执行各种硬件配置和引导任务。 可以在 Solaris *x86 Platform Edition* DVD 或 Solaris Software 2 of 2 *x86 Platform Edition* CD 的 Tools 目录中找到 Solaris Device Configuration Assistant 映像。使用以下过程将引导映像复制到 3.5 寸软盘中。

注意:可以直接从 DVD 或 CD 介质引导,也可以使用带有 PXE 的网络映像引导。有关这些引导方法的信息,请参见第 29 页 "x86: 访问 Solaris 9 Device Configuration Assistant 和 PXE"。

▼ x86: 将引导软件复制到软盘

注意:本过程假定系统正在运行卷管理器。如果不是使用卷管理器来管理软盘和光盘,请参见《*System Administration Guide: Basic Administration*》以获得有关在不使用卷管理器的情况下管理可移动介质的详细信息。

1. 以超级用户的身份登录到向其附加软盘驱动器的 x86 系统。

- 2. 在装有 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统上,将 Solaris x86 Platform Edition DVD 或 Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD 放入驱动器。 卷管理器将安装该光盘。
- 3. 转到包含引导映像的目录。
 - 对于 DVD 介质,请键入:
 - # cd /cdrom/sol 9 x86/s2/Solaris 9/Tools
 - 对于 CD 介质, 请键入:
 - # cd /cdrom/sol 9 x86/Solaris 9/Tools
- 4. 插入一张空白软盘或可在软盘驱动器中覆写的软盘。
- 5. 通知卷管理器检查新介质。
 - # volcheck
- 6. 格式化该软盘:



小心:格式化将清除该软盘上的全部数据。

- # fdformat -d -U
- 7. 将文件复制到软盘。
 - # dd if=d1 image of=/vol/dev/aliases/floppy0 bs=36k
- 8. 在命令行中键入 eject floppy 弹出软盘,然后将软盘从驱动器中取出。

x86: PXE 网络引导

PXE 网络引导是"直接的"网络引导。客户机系统上不需要任何引导介质。PXE 网络引导只适用于实现了 Intel 引导前执行环境规范的设备。要确定您的系统是否支持 PXE 网络引导,请参见硬件生产商的文档。

Solaris 引导软盘仍可用于不支持此功能的系统。可以从

http://soldc.sun.com/support/drivers/dca_diskettes 获得引导软盘映像。

可以使用系统 BIOS 或网络适配器 BIOS(或两者)中的 BIOS 设置程序来启用客户机系统上的 PXE 网络引导。在某些系统上,还必须调整引导设备优先列表,以便在从其它设备进行引导之前尝试网络引导。请参见生产商的文档以了解每种设置程序,或在引导过程中注意设置程序输入指令。

某些带有 PXE 功能的网络适配器具有一种功能,即,如果您在响应简短的引导时间提示 时敲击某一特定按键,将启动 PXE 引导。当在一个通常从磁盘驱动器引导的系统中使 用 PXE 安装引导时,这样做是很理想的,因为无需修改 PXE 设置。如果您的适配器没 有此功能,则当安装完成后重新引导系统时禁用 BIOS 设置中的 PXE,系统将从软盘驱 动器引导。

某些早期版本的 PXE 固件不能引导 Solaris 系统。如果您安装有这样的旧版本,您的系统将能够从引导服务器读取 PXE 网络引导程序,但引导程序不会传输数据包。如果发生 了这种情形,请升级适配器的 PXE 固件。从适配器生产商的 Web 站点获得固件升级信 息。有关详细信息,请参见 elxl(7D) 和 iprb(7D) 手册页。

Solaris 9 更新

本附录说明针对 Solaris 9 的更新发行版而对本书所作的更改。

Solaris 9 9/02 发行版

为修复错误进行了较小的更改。

Solaris 9 12/02 发行版

下表说明了 Solaris 9 12/02 发行版的新增功能以及对本书所作的更改。

- 当使用 Solaris Flash 安装功能时,添加了几个新的过程和实例。
 - flarcreate 命令用于创建 Solaris Flash 归档文件。该命令已使用新的选项进行了更新,从而提高了在创建归档文件时定义归档文件内容的灵活性。现在您可以排除多个文件或目录。从已排除的目录中,可以恢复子目录或文件。如果要排除不希望克隆的大型数据文件,此功能很有用。有关如何使用这些选项的信息,请参见第 153 页"定制归档文件的文件和目录"。
 - 添加了用于拆分、合并或提取关于归档文件的信息的新过程。有关这些过程的信息,请参见第 174 页"管理 Solaris Flash 归档文件"。
- Solaris 安装程序现在支持 LDAP 版本 2 配置文件,使您可以配置系统以使用代理凭据级别。在运行 Solaris Web Start 或 Solaris suninstall 程序安装程序时,您可以指定 LDAP 代理绑定独特名称和代理绑定口令。无论使用哪种安装方法,都可以在安装之前通过在 sysidcfg 文件中使用 proxy_dn 和 proxy_password 关键字,来预先配置 LDAP。有关预先配置这些配置文件的信息,请参见第 55 页"使用sysidcfg 文件进行预先配置"。

- 当使用 Solaris Live Upgrade 时,添加了新的过程和实例,如下所示:
 - 创建配置文件
 - 测试配置文件
 - 使用配置文件升级或安装 Solaris Flash 归档文件

有关详细信息,请参见第33章。

- 本书现在包含有关基于 x86 的系统的操作过程和说明。
- 为修复错误进行了较小的更改。

Solaris 9 4/03 发行版

下表说明了 Solaris 9 4/03 发行版的新增功能以及对本书所作的更改。

- Solaris Flash 安装功能为此 Solaris 发行版提供了新的增强功能。
 - Solaris Flash 安装现在只需作较小的更改便可更新克隆系统。如果您有克隆系统 并希望通过进行较小的更改来更新该系统,则可以创建差别归档文件,其中只包 含两个映像(初始主映像和更新的主映像)之间的差别。使用差别归档文件更新 克隆系统时,只有差别归档文件中指定的文件才被更改。安装可以限定在包含与 初始主映像一致的软件的克隆系统中。可以使用定制 JumpStart 安装方法在克隆 系统上安装差别归档文件。有关创建差别归档文件的过程的信息,请参见 第 169 页"更新主映像,并创建差别归档文件"。
 - 现在可以运行特殊的脚本以配置主系统或克隆系统,或者验证归档文件。使用这 些脚本可以完成以下任务。
 - 配置克隆系统上的应用程序。可以使用定制 JumpStart 脚本完成某些简单的配 置。对于较复杂的配置,必须在主系统上或者在安装前(后)的克隆系统上进 行特定的配置文件处理。另外,本地安装前和安装后脚本可以驻留在克隆系统 上,保护本地定制不被 Solaris Flash 软件覆盖。
 - 标识不可克隆的、依赖于主机的数据,可使 Flash 归档文件独立于主机。通过 修改这类数据或将其从归档文件中排除,可以使归档文件独立于主机。日志文 件就是一个依赖于主机的数据的实例。
 - 在创建过程中验证归档文件中的软件完整性
 - 验证克隆系统上的安装

有关创建脚本的信息,请参见第 161 页"创建定制脚本"。

- 在 Solaris 9 4/03 操作环境中,Solaris Web Start 和 suninstall 安装程序使用了新 的缺省引导磁盘分区布局,以便与基于 x86 的系统上的服务分区保持一致。如果当前 您的系统包括服务分区,新的缺省引导磁盘分区布局可以保存该分区。
 - 有关详细信息,请参见第 41 页 "x86: 缺省引导磁盘分区布局的更改"。
- 为修复错误进行了较小的更改。

Solaris 9 8/03 发行版

下表说明了 Solaris 9 8/03 发行版的新增功能以及对本书所作的更改。

- Solaris Live Upgrade 为 Solaris 发行版提供了新的增强功能。
 - Solaris Live Upgrade 使用 Solaris 卷管理器技术创建副本引导环境,其中包含带 有 RAID-1 卷 (镜像)的文件系统。镜像可以为包含根 (/) 文件系统的任何文件 系统提供数据冗余。使用 lucreate 命令,您可以创建镜像的文件系统,该系统 最多可以包括三个子镜像。

有关概述的信息,请参见第 296 页"使用镜像文件系统创建引导环境"。 有关过 程的信息,请参见第 341 页"创建带 RAID-1 卷(镜像)的引导环境(命令行界 面)"。

- 使用 lucreate 命令创建引导环境时,可以定制要复制的文件和目录内容。可以 排除通常会从初始引导环境复制的某些文件和目录。即使已排除了一个目录,您 仍然可以包括该目录下的指定文件和子目录。有关规划的信息,请参见第 317 页 "定制新引导环境的内容"。 有关过程的信息,请参见第 346 页"创建引导环境 以及定制内容(命令行界面)"。
- 现在可以使用 Solaris Live Upgrade 将 Solaris Flash 差别归档文件安装在克隆系 统上。要使用 Solaris Live Upgrade 安装差别归档文件, 请参见第 353 页"创建 由 Solaris Live Upgrade 使用的配置文件"。
- 现在,您可以在安装 Solaris 操作环境时使用 JumpStart 安装方法创建一个空的引导 环境。然后,可以使用 Solaris Flash 归档文件总装空的引导环境。
- 为修复错误进行了较小的更改。

Solaris 9 12/03 发行版

下表说明了 Solaris 9 12/03 发行版的新增功能以及对本书所作的更改。

- 本指南目前已包含有关如何配置 DHCP 服务器的说明。您可以配置 DHCP 服务器, 以便为网络安装提供客户机配置信息。有关如何配置 DHCP 服务器以支持网络安装 的详细信息,请参见第64页"为Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏"。
- Solaris 操作环境使您可以通过广域网 (WAN) 安装远程客户机。WAN Boot 安装方法 使您可以通过公共网络将加密的 Solaris Flash 归档文件传送到基于 SPARC 的远程客 户机。然后 WAN Boot 程序通过执行定制 JumpStart 安装来安装客户机系统。要保 护安装的完整性,可以使用专用密钥来认证和加密数据。您还可以将系统配置为使用 数字证书,以通过安全 HTTP 连接传送安装数据和文件。
 - 有关 WAN Boot 安装方法的概述信息,请参见第 38 章。
 - 有关如何规划 WAN Boot 安装的信息,请参见第 39 章。
 - 有关如何为 WAN Boot 安装准备网络的说明,请参见第 40 章。

- 有关如何通过 WAN 安装远程客户机的说明,请参见第 41 章。
- 有关 WAN Boot 安装所需任务的实例的信息,请参见第 42 章。
- 有关 WAN Boot 安装所需命令和文件的参考信息,请参见第 43 章。
- 为修复错误进行了较小的更改。

术语汇编

3DES (三重 DES) 三重数据加密标准。一种对称密钥加密方法,可提供 168

位密钥长度。

AES 高级加密标准。一种对称的 128 位块数据加密技术。美国政府在 2000 年

10 月采用算法的 Rijndael 变量作为加密标准。AES 取代 DES 加密成为

政府标准。

归档文件 一个文件,包含从主系统复制的文件的集合。该文件还包含有关归档文

件的标识信息,例如名称和归档文件的创建日期。当您将归档文件安装

在系统上后,该系统就包含主系统的确切配置。

归档文件可以是差别归档文件,它是一种 Solaris Flash 归档文件,仅包含两个系统映像(未更改的主映像和已更新的主映像)之间的差别。差别归档文件包含要在克隆系统上保留的、更改的或删除的文件。差别更新只更改指定的文件,并且仅限于包含的软件与未更改的主映像一致的

系统。

箭头键数字小键盘上的四个方向键之一。

开始脚本 用户定义的 Bourne shell 脚本,在 rules 文件中指定,该脚本在将

Solaris 软件安装到系统上之前执行任务。只能对定制 JumpStart 安装使

用开始脚本。

引导将系统软件装入内存中并启动它。

bootlog-cgi CGI 程序,使 Web 服务器可以在 WAN Boot 安装期间收集和存储远程

客户机的引导和安装控制台消息。

引导环境 强制性文件系统(磁盘片和安装点)的集合,对于 Solaris 操作环境的操

作至关重要。这些磁盘片可以在同一磁盘上,也可以分布在多个磁盘

上。

使用中的引导环境是当前引导的引导环境。一次只能引导一个使用中的 引导环境。非使用中的引导环境是当前未引导的引导环境,但可以处于

等待在下一次重新引导时被启动的状态中。

一个服务器系统,可以为同一网络子网上的客户机系统提供启动所需的 引导服务器

程序和信息。如果安装服务器与要安装 Solaris 软件的系统在不同的子网

上,则必须通过网络安装引导服务器。

认证机构 (CA) 可信任的第三方组织或公司,可以颁发用于创建数字签名和公

用/专用密钥对的数字证书。CA 可以保证提出申请的个体被授予唯一的

证书。

一个文件,包含用于特定客户机系统的数字证书。在 SSL 协商期间,可 certstore

能会要求客户机将证书文件提供给服务器。服务器使用该文件验证客户

机的标识。

(公共网关接口)一个接口,外部程序通过该界面与 HTTP 服务器进行 CGI

通信。被编写以使用 CGI 的程序称为 CGI 程序或 CGI 脚本。CGI 程序

可以处理格式或分析输出(服务器通常不能处理或分析)。

校验和 用于对组进行校验的一组数据项的相加结果。数据项可以是数字,也可

以是在计算校验和期间被视为数字的其它字符串。校验和的值可以验证

两个设备之间的通信是否成功。

客户机 在用于通信的客户机/服务器模型中,客户机是一个远程访问计算服务

器资源(例如计算电源和大内存容量)的进程。

克隆系统 一个通过使用 Solaris Flash 归档文件安装的系统。克隆系统具有与主系

统相同的安装配置。

群集 软件包(软件模块)的逻辑集合。Solaris 9 软件分为几个**软件组**,其中

每一个软件组都由群集和软件包组成。

命令行 一个字符串,以命令开始,其后常跟变量(包括选项、文件名和其它表

达式),以行尾字符结束。

并置 RAID-0 卷。如果片被并置,数据将写入第一个可用片, 直到该片被写

满。该片写满后,数据将依次写入下一个片。并置不提供数据冗余,除

非它包含在镜像中。请参见 RAID-0 卷。

一个软件组,包含在系统上引导和运行 Solaris 操作环境所需的最小软 核心软件组

件。核心软件组包括一些运行公用桌面环境 (CDE) 桌面所需的联网软件

和驱动程序。核心软件组不包括 CDE 软件。

关键文件系统 Solaris 操作环境必需的文件系统。使用 Solaris Live Upgrade 时,这些

文件系统在使用中和非使用中的引导环境的 vfstab 中是独立的安装 点。root (/)、/usr、/var 和 /opt 即属于这类文件系统。这些文件

系统始终从源被复制到非使用中的引导环境。

一种安装类型,在此类安装中,Solaris 9 软件基于用户定义的配置文件 定制 JumpStart

自动安装在系统上。您可以为不同类型的用户和系统创建定制的配置文

件。定制 JumpStart 安装即您创建的 JumpStart 安装。

一个必须与 rules 文件位于同一个 JumpStart 目录中的文件,它是一个 定制探测文件

> Bourne shell 脚本,包含两种函数:探测函数和比较函数。探测函数收 集您需要的信息或进行实际的工作,并设置您定义的相应的 SI 环境变 量。探测函数成为探测关键字。比较函数调用相应的探测函数,比较探

测函数的输出,如果关键字匹配则返回 0,如果关键字不匹配则返回 1。

比较函数成为规则关键字。另请参见 rules 文件。

解密将编码数据转换为纯文本的进程。

还可参见加密.

派生的配置文件 一种在定制 JumpStart 安装过程中由开始脚本动态创建的配置文件。

DES (数据加密标准) 一种对称密钥加密方法,开发于 1975 年并在 1981 年

由 ANSI 标准化为 ANSI X.3.92。DES 使用 56 位密钥。

开发者 Solaris 软件组 一个软件组,包含最终用户 Solaris 软件组以及用于开发软件的库(包含

文件、手册页和程序设计工具)。

DHCP 动态主机配置协议是一个应用程序层协议,它使 TCP/IP 网络上的单个

计算机(即客户机)可以从一台或多台指定的且集中维护的 DHCP 服务器上提取 IP 地址和其它网络配置信息。此工具减少了维护和管理大型

IP 网络的额外开销。

差别归档文件 一种 Solaris Flash 归档文件,仅包含两个系统映像(未更改的主映像和

已更新的主映像)之间的差别。差别归档文件包含要在克隆系统上保留的、更改的或删除的文件。差别更新只更改指定的文件,并且仅限于包

含的软件与未更改的主映像一致的系统。

数字证书 一个不可传送、不可伪造的数字文件,由通信双方均已信任的第三方颁

发。

光盘 光盘,与磁盘相对,与压缩光盘 (CD) 市场上的常见拼写一致。例如,

CD-ROM 或 DVD-ROM 就是光盘。

磁盘 一个或一套磁化介质的圆盘,组织成同心的磁轨和扇区,用于存储文件

等数据。另请参见光盘。

磁盘配置文件 表示磁盘结构(例如字节/扇区、标志、片)的文件。磁盘配置文件使

您能够从单个系统使用 pfinstall 测试不同大小磁盘上的配置文件。

无盘客户机 网络上的一种客户机,它的所有磁盘存储均依赖于服务器。

文档根目录 Web 服务器上的分层结构根目录,其中包含文件、映像以及要向正在访

问 Web 服务器的用户显示的数据。

域 因特网命名分层结构的一部分。域表示本地网络上一组共享管理文件的

系统。

域名 分配给本地网络上一组共享管理文件的系统的名称。网络信息服务

(NIS) 数据库必须有域名才能正常工作。域名包括一系列以句点分隔的组件名称(例如:tundra.mpk.ca.us)。在一个域名中,越靠右的

组件名称所标识的网域范畴越广(通常指远程区域)。

加密 通过使信息变得不可理解而防止未经授权地使用信息的进程。加密基于

称为密钥的代码,密钥可用于解密信息。

还可参见解密.

最终用户 Solaris 软件组 一个软件组,包含核心软件组以及向最终用户推荐的软件,包括公用桌

面环境 (CDE) 和台式软件。

整个 Solaris 软件组 包含完整 Solaris 9 发行版的软件组。

整个 Solaris 软件组加上

OEM 支持

包含完整 Solaris 9 发行版的软件组,以及对 OEM 的附加硬件支持。在基于 SPARC 的服务器上安装 Solaris 软件时建议使用此软件组。

/etc 包含关键系统配置文件和维护命令的目录。

/etc/netboot 目录 此目录位于 WAN Boot 服务器上,包含 WAN Boot 安装所需的客户机

配置信息和安全数据。

/export OS 服务器上与网络上的其它系统共享的文件系统。例如,/export 文

件系统可以包含无盘客户机的根文件系统和交换空间以及网络上用户的 起始目录。无盘客户机的引导和运行依赖于 OS 服务器上的 /export 文

件系统。

回退 返回到先前运行的环境。当您正在启动一个环境,并且指定用于引导的

引导环境失败或表现出一些不希望出现的行为时,可以使用回退。

fdisk分区 磁盘驱动器的一个逻辑分区,专用于基于 x86 的系统上的特定操作系

统。要安装 Solaris 软件,必须在基于 x86 的系统上至少设置一个 Solaris 9 fdisk 分区。基于 x86 的系统允许在一个磁盘上最多设置四个 不同的 fdisk 分区。这些分区可用于保留单独的操作系统。每个操作系统必须位于唯一的 fdisk 分区上。每个系统在每个磁盘上只能有一个

Solaris fdisk 分区。

文件服务器为网络上的系统提供软件和文件存储的服务器。

文件系统 在 SunOS™ 操作系统中,您可以访问的文件和目录的树结构网络。

结束脚本 一个用户定义的 Bourne shell 脚本,在 rules 文件中指定,该脚本在

Solaris 软件安装到系统上之后、系统重新引导之前执行任务。可以对定

制 JumpStart 安装使用结束脚本。

格式化 将数据放入结构或将磁盘分成接收数据的扇区。

功能键 标有 F1、F2、F3 等的 10 个或更多个键盘键之一,这些键映射到特定的

任务。

硬链接 引用磁盘上的文件的目录项。多个此类目录项可以引用同一物理文件。

散列法 将字符串更改为表示初始字符串的值或密钥的进程。

散列 通过进行一些输入并生成明显比输入短的数字而生成的数字。同一个输

出值始终针对同一个输入生成。散列功能可用于表搜索算法、错误检测和篡改检测。如果用于篡改检测,选择散列功能会导致很难找到生成同一个散列结果的两个输入。MD5 和 SHA-1 是单向散列功能的实例。例如,消息摘要可以提取变量长度输入(例如磁盘文件),然后将其缩减

为较小的值。

HMAC 用于消息验证的加密散列方法。HMAC 与重复加密散列功能(例如

MD5 或 SHA-1) 以及机密共享密钥配合使用。HMAC 的加密能力取决

于基础散列功能的特性。

550

主机名

网络上的其它系统得以知道某一系统的名称。该名称在特定域内(通常意味着在任何一个组织内)的所有系统中必须是唯一的。主机名可以是字母、数字和减号(-)的任意组合,但不能以减号开头或结束。

HTTP

(超文本传输协议)(n.) 从远程主机提取超文本对象的网际协议。该协议基于 TCP/IP。

HTTPS

HTTP 的安全版本,通过使用安全套接字层 (SSL) 实现。

初始安装

可以覆盖当前运行的软件或初始化空白磁盘的安装。

Solaris 操作环境的初始安装用新版本的 Solaris 操作环境覆盖系统的一个或多个磁盘。如果您的系统目前没有运行 Solaris 操作环境,则必须执行初始安装。

初始安装选项

一个由 Solaris Web Start 程序和 Solaris suninstall 程序显示的选项,它用新版本的 Solaris 覆盖磁盘。对于可以升级的系统,将显示初始安装选项。但是,如果选择初始安装选项,包含较早版本 Solaris 软件(包括本地修改)的磁盘将被覆盖。

安装服务器

提供 Solaris 9 DVD 或 CD 映像的服务器,网络上的其它系统可以通过它安装 Solaris(也称为**介质服务器**)。通过将 Solaris 9 DVD 或 CD 映像复制到服务器的硬盘上可以创建安装服务器。

IP 地址

网际协议地址。TCP/IP 中标识网络中的每个主机的唯一 32 位数字。IP 地址由四个以句点分隔的数字组成(例如 192.9.9.1)。IP 地址的每一部分通常是一个 0 到 225 之间的数字。但是,第一个数字必须小于 224,最后一个数字不能是 0。

IP 地址在逻辑上分为两部分:网络(类似于电话区号)和网络上的本地系统(类似于电话号码)。例如,A 类 IP 地址中的数字表示"网络.本地.本地.本地",C 类 IP 地址中的数字表示"网络.网络.网络.本地"。

| 类 | 范围(<i>xxx</i> 是一个 0 到 255 之间的数字) | 可用 IP 地址的数量 |
|---------------|---|----------------|
| A类 | 1. <i>xxx</i> . <i>xxx</i> . <i>xxx</i> - 126. <i>xxx</i> . <i>xxx</i> . <i>xxx</i> | 16,000,000 个以上 |
| B类 | 128.0.xxx.xx 1x - 191.255.xxx.xxx | 65,000 个以上 |
| C类 | 192.0.0. <i>xxx</i> - 223.255.255. <i>xxx</i> | 256 |

IPv6

IPv6 是网际协议 (IP) 的一个版本(版本 6),是从当前版本 IPv4(版本 4)演化而来的版本。使用定义的转换机制部署 IPv6 不会破坏当前的操作。此外,IPv6 为新的因特网功能提供了一个平台。

《System Administration Guide: IP Services》中的"IPv6 (Overview)"对 IPv6 进行了详细的说明。

作业

将由计算机系统完成的用户定义的任务。

JumpStart 目录 当对定制 JumpStart 安装使用配置文件软盘时,JumpStart 目录是软盘

上包含全部基本定制 JumpStart 文件的根目录。当对定制 JumpStart 安装使用配置文件服务器时,JumpStart 目录是服务器上包含全部基本定

制 JumpStart 文件的目录。

JumpStart 安装 一种安装类型,在此类安装中,Solaris 9 软件通过使用工厂安装的

JumpStart 软件自动安装在系统上。

Kerberos 一种网络验证协议,它使用强大的密钥加密,使客户机和服务器能够通

过不安全的网络连接向彼此标识自己。

密钥 用于加密或解密数据的代码。

还可参见加密.

keystore 一个文件,包含由客户机和服务器共享的密钥。在 WAN Boot 安装期

间,客户机系统使用密钥验证服务器的完整性,或解密从服务器传输来

的数据和文件。

LAN (局域网)一组邻近的计算机系统,通过某种连接硬件和软件的方式可

以进行通信。

LDAP 轻量目录访问协议是一种标准的、可扩展的目录访问协议,它由 LDAP

命名服务客户机和服务器用来进行相互通信。

语言环境 享有同样的语言、风俗和文化习俗的地理或政治区域或社区(美国英语

是 en_US, 英国英语是 en_UK)。

逻辑设备 一组位于一个或多个磁盘上物理片,在系统中显示为单个设备。逻辑设

备在 Solaris 卷管理器中称为卷。 从应用程序或文件系统的角度看,卷

在功能上等同于物理磁盘。

Manifest 段 Solaris Flash 归档文件的一种段,用于验证克隆系统。manifest 段列出

了系统上要保留的、要添加到克隆系统的或者要从克隆系统中删除的文件。该段仅用于提供信息,以内部格式列出文件,不能用于脚本编程。

主系统 用于创建 Solaris Flash 归档文件的系统。系统配置保存在归档文件中。

MD5 一种重复加密散列功能,用于消息验证(包含数字签名)。此功能于

1991 年由 Rivest 开发。

介质服务器 请参见安装服务器。

元设备 请参见**卷**。

最小根文件系统 最小的可能的可引导 Solaris root 文件系统。最小根文件系统包含一个

内核和仅够用来在硬盘上安装 Solaris 环境的软件。最小根文件系统是初

始安装中复制到计算机上的文件系统。

镜像 请参见 RAID-1 卷。

安装 访问目录的进程,该目录可以在连接到正在提出安装请求的计算机上的

磁盘中,也可以在网络上的远程磁盘中。要安装文件系统,需要本地系

统上的安装点和将要安装的文件系统的名称(例如 /usr)。

安装点 一个工作站目录,存在于远程计算机上的文件系统将安装到此目录。

名称服务 一个分布式网络数据库,它包含网络上所有系统的关键系统信息,以便

系统能够彼此通信。使用名称服务,可以在网络范围的基础上维护、管理和访问系统信息。如果没有名称服务,每个系统必须在本地 /etc 文件中维护各自的系统信息副本。Sun 支持以下名称服务:LDAP、NIS

和 NIS+。

联网系统 为了通信和共享信息而通过硬件和软件连接起来的一组系统(称为主

机)。称为局域网(LAN)。系统联网时通常需要一个或多个服务器。

网络安装 一种通过网络安装软件的方式,即从带有 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动

器的系统到没有 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器的系统。网络安装需要

名称服务器和安装服务器。

NIS SunOS 4.0 (最低版本) 网络信息服务。一种分布式网络数据库,包含有

关网络上的系统和用户的关键信息。NIS 数据库存储在主服务器和全部

从属服务器上。

NIS+ SunOS 5.0 (最低版本) 网络信息服务。NIS+ 取代了 NIS (即 SunOS

4.0 [最低版本] 网络信息服务)。

非联网系统 未连接到网络或不依赖于其它系统的系统。

/opt 包含第三方和非随附软件的安装点的文件系统。

OS 服务器 对网络上的系统提供服务的系统。要提供无盘客户机,OS 服务器必须有

专用于每个无盘客户机的根文件系统和交换空间的磁盘空间(

/export/root \ /export/swap) .

软件包 组合成单个实体以进行模块化安装的软件集合。Solaris 9 软件分为几个

软件组,其中每一个软件组都由**群集**和软件包组成。

面板 用于组织窗口、对话框或 applet 内容的容器。面板可以收集并确认用户

输入。面板可由向导使用,按照一定的顺序来完成指定的任务。

修补程序分析器 可以手动运行或者作为 Solaris suninstall 程序或 Solaris Web Start

程序的一部分运行的脚本。修补程序分析器在您的系统上执行分析,以

确定要通过升级到 Solaris 9 更新来删除的修补程序(如果有)。

平台组 供应商出于发行特定软件的目的定义的硬件平台组。i86pc 和 sun4u 都

属于有效的平台组。

平台名称 uname - i 命令的输出。例如,Ultra 60 的平台名称是 SUNW,Ultra-

60 ∘

Power Management 自动保存系统状态并在系统空闲 30 分钟后将其关闭的软件。当您在符合

美国环境保护署的能源之星标准版本 2 的系统(例如,Sun4u SPARC 系统)上安装 Solaris 软件时,会缺省安装 Power Management 软件。 接下来重新引导之后,系统会提示您启用或禁用 Power Management 软

件。

能源之星标准要求系统或显示器在非活动之后自动进入"休眠状态"(功耗 30 瓦或更低)。

探测关键字 一种语法元素,当使用定制 JumpStart 方法安装时,可以提取有关系统

的属性信息。探测关键字不需要您按照规则的要求设置匹配条件以及运

行配置文件。另请参见规则。

配置文件 一个文本文件,用于定义在使用定制 JumpStart 方法时如何安装 Solaris

软件。例如,配置文件可以定义要安装的软件组。每个规则指定一个在规则匹配时定义系统如何安装的配置文件。通常为每个规则创建一个不同的配置文件。但是,同一配置文件可以用于多个规则。另请参见 rules

文件。

配置文件软盘 在根目录(JumpStart 目录)中包含全部基本定制 JumpStart 文件的软

盘。

配置文件服务器 在 JumpStart 目录中包含全部基本定制 JumpStart 文件的服务器。

专用密钥 在公用密钥加密中使用的解密密钥。 **公用密钥** 在公用密钥加密中使用的加密密钥。

公用密钥密码学 一种密码学系统,它使用两种密钥:所有人都知道的公用密钥和只有消

息接收者知道的专用密钥。

RAID-1卷 通过保留多个副本复制数据的卷的类。RAID-1卷由一个或多个称为子

镜像的 RAID-0 卷组成。RAID-1 卷有时称为镜像。

RAID-0 卷 可以为条或并置的卷的类。这些组件也称为子镜像。条或并置是镜像的

基本生成块。

/(根目录) 由多项组成的分层结构中的最顶层的一项,所有其它项均通过该项向下

派生而成。在分层结构中,根目录项的上面没有其它项。/ 是所有其它目录直接或间接源自的基目录。根目录包含对于系统操作至关重要的目录和文件,例如内核、设备驱动器和用于启动(引导)系统的程序。

规则 给配置文件指定一个或多个系统属性的一系列值。规则在定制

JumpStart 安装中使用。

rules 文件 一个文本文件,包含用于您希望自动安装的每组系统或单个系统的规

则。每个规则根据一个或多个系统属性区分一组系统。rules 文件将每个组链接到一个配置文件,该配置文件是定义 Solaris 9 软件如何安装在该组中的每个系统上的文本文件。rules 文件在定制 JumpStart 安装中使

用。另请参见配置文件。

rules.ok 文件 生成的 rules 文件版本。定制 JumpStart 安装软件需要使用

rules.ok 文件将系统与配置文件进行匹配。要创建 rules.ok 文件,

必须使用 check 脚本。

安全套接字层 (SSL) 在双方(客户机和服务器)之间建立安全连接的软件库,用于实

现 HTTPS,即 HTTP 的安全版本。

服务器管理资源并向客户机提供服务的网络设备。

SHA1 (安全散列算法)可以在长度小于 2⁶⁴ 的任意输入上运行以生成消息摘

要的算法。

可共享文件系统 文件系统,是用户定义的文件,例如 /export/home 和 /swap。当您

使用 Solaris Live Upgrade 时,这些文件系统在使用中和非使用中的引导环境之间共享。可共享文件系统在使用中和非使用中的引导环境的vfstab 中包含同一安装点。更新使用中的引导环境中的共享文件也会更新非使用中的引导环境中的数据。缺省情况下,可共享文件系统是共

享的,但是您可以指定目标盘片,然后复制该文件系统。

片 软件将磁盘空间分成的单元。

软件组 Solaris 软件的逻辑分组(群集和软件包)。在 Solaris 安装期间,您可

以安装以下软件组之一:核心软件组、最终用户 Solaris 软件组、开发者 Solaris 软件组或整个 Solaris 软件组,以及仅用于 SPARC 系统的整个

Solaris 软件组加上 OEM 支持。

Solaris 9 DVD 或 CD 映

俛

安装在系统上的 Solaris 9 软件,可以在 Solaris 9 DVD 或 CD 上或在 Solaris 9 DVD 或 CD 映像复制到的安装服务器的硬盘上访问它。

Solaris Flash 一种 Solaris 安装功能,使您能够在一个系统(称为主系统)上创建文件

的归档文件。然后您可以使用此归档文件安装其它系统,使其它系统的

配置与主系统相同。另请参见归档文件。

Solaris suninstall 程

序

一个命令行界面 (CLI)、菜单驱动的交互式脚本,使您能够设置系统并

在其上安装 Solaris 9 软件。

Solaris Live Upgrade 一种升级方法,允许在使用中的引导环境依然运行时升级复制的引导环

境,因而消除了生产环境的停机时间。

Solaris Web Start 程序 一个图形用户界面 (GUI) 或命令行界面 (CLI) 安装程序,它使用向导面

板指导您逐步安装 Solaris 9 软件和第三方软件。

状态数据库 状态数据库在磁盘上存储有关 Solaris 卷管理器配置状态的信息。状态数

据库是多个复制的数据库副本的集合。每个副本都代表一个状态数据库副本。状态数据库可以跟踪所有已知状态数据库副本的位置和状态。

状态数据库复本 状态数据库的副本。复本可以确保数据库中的数据有效。

子镜像 请参见 RAID-0 卷。

子网 为了简化路由将单个逻辑网络分为较小物理网络的解决方案。

子网掩码 用于从因特网地址中选择子网寻址位的位掩码。掩码长 32 位,它选择因

特网地址的网络部分和1位或多位的本地部分。

交换空间 临时保留内存区内容直到它被装回内存的片或文件。也称为/swap 或

swap 文件系统。

sysidcfg 文件 一个文件,在其中可以指定一套预先配置系统的特殊系统配置关键字。

系统配置文件 (system.conf) 一个文本文件,在其中可以指定要在 WAN Boot 安装

中使用的 sysidcfg 文件和定制 JumpStart 文件的位置。

truststore 一个文件,包含一个或多个数字证书。在 WAN Boot 安装期间,客户机

系统将通过查看 truststore 文件中的数据来验证尝试执行安装的服务

器的标识。

卸载 取消对目录的访问的进程,该目录可以在连接到计算机上的磁盘中,也

可以在网络上的远程磁盘中。

更新 一种安装过程或执行安装的过程,更改系统上同一类型软件。与升级不

同,更新可能会使系统降级。与初始安装不同,系统上必须存在要安装

的同一类型软件,才能进行更新。

升级 一种安装过程,将文件和现有文件合并,并尽可能多地保存修改。

Solaris 操作环境升级将新版本的 Solaris 操作环境与系统磁盘上现有文件合并。升级将尽可能多地保存您对前一版本的 Solaris 操作环境所作的

修改。

升级选项 由 Solaris Web Start 程序和 Solaris suninstall 程序 显示的选项。升

级过程将新版本的 Solaris 和磁盘上现有的文件合并。升级还尽可能多地

保存自上次安装 Solaris 后的本地修改。

URL (统一资源地址)服务器和客户机用于请求文档的寻址系统。URL 通常

被称为位置。URL 的格式是 protocol://machine:port/document。

URL 样例为 http://www.example.com/index.html。

/usr 独立系统或服务器上包含许多标准 UNIX 程序的文件系统。与服务器共

享大型 /usr 文件系统而不是维护本地副本,这使得在系统上安装和运

行 Solaris 9 软件所需的总磁盘空间实现了最小化。

公用程序 一种标准程序,通常在购买计算机时免费装备,用于进行计算机的内务

处理。

内不断更改或增长的系统文件。这些文件包括系统日志、vi文件、邮件

文件和 uucp 文件。

卷 一组物理片或其它卷,在系统中显示为单个逻辑设备。从应用程序或文

件系统的角度看,卷在功能上等同于物理磁盘。

在某些命令行公用程序中,卷称为元设备。在标准 UNIX 术语中,卷也

称为伪设备或虚拟设备。

卷管理器 一种程序,提供管理 DVD-ROM、CD-ROM 和软盘上的数据和获得对

这些数据的访问的机制。

wanboot 程序 二级引导程序,用于装入执行 WAN Boot 安装所需的 WAN Boot 最小

根文件系统、客户机配置文件和安装文件。对于 WAN Boot 安装,wanboot 二进制执行类似 ufsboot 或 inetboot 二级引导程序的任

务。

556

WAN (广域网)一种网络,它通过使用电话、光纤或卫星链接连接位于不同

地理站点的多个局域网 (LAN) 或系统。

WAN Boot 安装 一种安装类型,使您可以使用 HTTP 或 HTTPS 通过广域网 (WAN) 引

导和安装软件。WAN Boot 安装方法使您可以通过公共网络传送加密的 Solaris Flash 归档文件,并在远程客户机上执行定制 JumpStart 安装。

WAN Boot 最小根文件系

44

一种最小根文件系统,已被修改为执行 WAN Boot 安装。WAN Boot 最

小根文件系统包含 Solaris 最小根文件系统中的软件的子集。

还可参见最小根文件系统.

WAN Boot 服务器 一种 Web 服务器,提供在 WAN Boot 安装期间使用的配置文件和安全

文件。

wanboot-cgi 程序 CGI 程序,用于检索和传送在 WAN Boot 安装中使用的数据和文件。

wanboot.conf 文件 一个文本文件,在其中可以指定执行 WAN Boot 安装所需的配置信息和

安全设置。

索引

| 数字和符号 | add_install_client 命令 (续下) |
|---|---|
| # | 实例 |
| 在 rules 文件中,205 | CD 介质的同一子网,118 |
| 在配置文件中, 208 | 使用 DHCP, 用于 CD 介质,118, 119 |
| !(感叹号) 规则字段, 205 | 使用用于 DVD 介质的 DHCP, 93 |
| && (& 号) 规则字段, 205 | 引导服务器, CD 介质, 118 |
| &号(&&)规则字段,205 | 用于 DVD 介质的 DHCP, 94 |
| (/) 文件系统 | 用于 DVD 介质的引导服务器, 94 |
| 由 JumpStart 设置的值,284 | add_to_install_server,说明, 121 |
| "与"规则字段, 205 | AES 加密密钥 |
| 3DES 加密密钥 | 使用 wanbootutil 创建,426 |
| 使用 wanbootutil 创建,426 | 为 WAN Boot 安装加密数据,426 安装 |
| 为 WAN Boot 安装加密数据, 426 | 女衣 使用 wanboot 程序,453 |
| 安装 | 针对 WAN Boot 安装加密数据, 403 |
| 使用 wanboot 程序,453 | 安装 |
| 针对 WAN Boot 安装加密数据, 403 | 使用 ickey 命令,447 |
| 安装 | 在客户机 OBP 中, 445 |
| 使用ickey命令,447 | 在运行中的客户机上,447 |
| 在客户机 OBP 中,445 | 使用 set-security-key 命令, 445 |
| 在运行中的客户机上,447 使用 set-security-key 命令,445 | any |
| 反用 Set-Security-Rey 中々, 443 | 规则关键字 |
| | 说明和值, 257, 288 |
| | 探测关键字 |
| A | 说明和值, 288 |
| add install client,说明, 121 | arch 规则关键字,257, 288 |
| add_install_client 命令 | arch 探测关键字, 288 |
| JumpStart 目录访问,198 | archive_location 关键字, 263 |
| 安装服务器设置 | auto_install_sample 目录 check 脚本,217,237 |
| 使用 CD 介质,117 | set_root_pw 结束脚本,225 |
| 使用 DVD 介质, 92 | 将文件复制到 JumpStart 目录, 198, 201, 203 |
| 跨平台 CD 介质实例,119 | 117011 201921 Jampotate H 117 1707 2017 200 |

| В | CPU(处理器) (续下) |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| setup_install_server 命令的 -b 选项, 252 | 探测关键字, 288 |
| backup_media 关键字, 76, 267 | .cshrc 文件, 224 |
| banner 命令, 122 | custom_probes.ok 文件 |
| begin.log文件, 220 | 创建, 236, 237 |
| begin 规则字段, 说明, 205 | 说明, 236 |
| boot_device 关键字, 268 | custom_probes 文件 |
| boot_file 参数, 479 | 测试 custom_probes, 237 |
| boot_logger 参数, 481 | 命名, 234 |
| bootconfchk 命令, 语法, 476 | 使用 check 验证,236,237 |
| bootenv createbe 关键字, 269 | 要求, 234 |
| bootlog-cgi 程序 | |
| 用于 WAN Boot 安装,439 | |
| 在 wanboot.conf 文件中指定,481 | _ |
| bootlog 文件, 定向到日志服务器, 439 | D |
| bootparams 文件 | -d 选项, add_install_client 命令, 117 |
| 更新, 515 | dd 命令,202 |
| 启用 JumpStart 目录访问,199 | devalias 命令 |
| bootserver 变量, 453 | 检查 WAN Boot 的设备假名, 443 |
| | 设置 WAN Boot 的设备假名, 443 |
| | 语法, 478 |
| _ | dfstab 文件,197,253 |
| C | DHCP Manager |
| -c 选项 | 创建安装宏,71 |
| pfinstall 命令, 216 | 创建安装选项,70 |
| add_install_client 命令,117, 255 | DHCP 服务 |
| c 选项, add_install_client 命令, 255 | Solaris 网络引导和安装, 64 |
| certstore 文件 | WAN Boot 安装的 Sun 供应商选项, 438 |
| 插入客户机证书, 424, 465 | WAN Boot 安装要求, 406 |
| 说明, 409 | 说明, 63 |
| check 脚本 | 为 Solaris 安装创建宏, 67 |
| custom_probes.ok 文件创建,237 | 为 Solaris 安装创建选项,64 |
| custom_probes 文件验证, 236,237 | 用于添加选项和宏的实例脚本, 68 |
| rules.ok 文件创建,217 | 针对 WAN Boot 安装进行配置, 438 |
| rules 文件验证,237 | DHCP(动态主机配置协议),预先配置,54 |
| rules 文件验证, 217, 218 | dhtadm 命令, 在脚本中使用, 68 |
| 测试规则, 218, 237, 432 | disks 探测关键字, 说明和值, 288 |
| 派生配置文件和, 221 | disksize 规则关键字 |
| client_arch 关键字, 270 | 说明和值, 258, 288 |
| client_authentication 参数, 480 | domainname 规则关键字,258,288 |
| client_name, 说明,118 | domainname 探测关键字,288 |
| client_root 配置文件关键字, 270 | dontuse 配置文件关键字, 273, 285 |
| cluster 配置文件关键字 | |
| 实例, 208 | |
| 说明和值, 272 | F |
| CPU(处理器) | E |
| WAN Boot 安装要求,406 | encryption_type 参数, 480 |
| 规则关键字, 257, 288 | eng_profile 实例,253 |
| | |

560 Solaris 9 12/03 安装指南 • 2003 年 12 月

| /etc/bootparams 文件 启用 JumpStart 目录访问,199,515 /etc/dfs/dfstab 文件,197,253 /etc/locale 文件,62 /etc/mnttab 文件,200 /etc/netboot 目录 插入 加密密钥,426 | Flash, 请参见 归档文件 G geo 关键字,277 getfile:RPC 失败:错误 5:RPC 超时信息,200 |
|--|---|
| 客户机专用密钥, 424, 465 散列密钥, 426 受信任证书, 465 数字证书, 424, 465 信任证书, 424 创建, 422, 464 存储配置和安全文件 单客户机安装, 409 整个网络安装, 409 整个子网安装, 409 配置和安全文件, 说明, 409 配置和安全文件, 说明, 409 配置客户机和服务器认证, 465 配置客户机和服务器验证, 424, 426 权限, 422 实例, 410 说明, 408 在客户机之间共享配置和安全文件, 409, 410 /export 文件系统, 38 | H HMAC SHA1 散列密钥, 请参见散列密钥 host-ip 变量, 450 hostaddress 规则关键字, 258, 288 hostaddress 探测关键字, 288 hostname 变量, 451 hostname 规则关键字 实例, 257 说明和值, 258, 288 hostname 探测关键字, 说明和值, 288 http-proxy 变量, 451 HTTPS 说明, 403 用于 WAN Boot 的要求, 424 在 WAN Boot 安装期间保护数据, 403 |
| F fdformat 命令, 201, 203, 540 fdisk 分区, 要求, 40 fdisk 命令, 229 fdisk 配置文件关键字, 说明和值, 273 fdisk配置文件关键字, 实例, 208 file 变量, 451 filesys 配置文件关键字 实例, 208 说明和值, 275 finish.log 文件, 221 finish 规则字段, 说明, 206 flar create 命令, 183 用于 WAN Boot 安装的语法, 476 | I ickey 命令 语法, 476 在 WAN Boot 客户机上安装密钥, 447 IDE 接口 表面分析, 516 映射出坏块, 516 IDE 驱动器表面分析, 516 install_config 命令, 199, 200 install_type 关键字, 278 install_type 配置文件关键字测试配置文件, 214, 216 实例, 208 要求, 207, 208 installed 规则关键字 说明和值, 259, 288 installed 探测关键字, 说明和值, 288 IP 地址 规则关键字, 258, 288 探测关键字, 288 |

| IP 地址 (续下) 预先配置, 54 预先配置缺省路由, 54 指定缺省路由, 46, 51 IPv6, 预先配置, 54 IRQ 级, 预先配置, 55 | list-security-keys 命令 列出已安装在客户机上的密钥,445 语法,478 Live Upgrade, 请参见 Solaris Live Upgrade locale.org_dir 表, 添加项,63 locale 关键字,281 |
|--|---|
| J JumpStart 目录 rules 文件实例, 204 创建 服务器, 197 基于 x86 的系统的软盘, 200, 202 软盘(为基于 x86 的系统), 539 实例, 252 用于基于 SPARC 的系统的软盘, 200 复制文件 安装文件, 198, 201, 203 使用结束脚本, 222 共享, 197, 253 权限, 197, 200 | M Makefile 文件, 61 marketing_profile 实例, 253 memsize 规则关键字 说明和值, 259, 288 memsize 探测关键字, 说明和值, 288 mnttab 文件, 200 model 规则关键字 说明和值, 259, 288 model 探测关键字,说明和值, 288 modify_install_server, 说明, 121 mount 命令, 121 |
| 使用结束脚本添加文件, 221, 222 K karch 规则关键字, 259, 288 karch 探测关键字, 288 Kerberos 要配置的信息, 44 预先配置, 54 keystore 文件 插入 加密密钥, 426 客户机专用密钥, 424 散列密钥, 426 插入客户机专用密钥, 465 说明, 409 | N net 设备假名 检查并重置, 471 检查和重置, 443,444 network-boot-arguments OBP 变量 WAN Boot 安装中的设置, 450, 452 语法, 478 network 规则关键字 说明和值, 260,288 network 探测关键字,说明和值, 288 nistbladm 命令, 63 no_master_check 关键字, 281 num_clients 配置文件关键字, 281 nvalias 命令 设置 WAN Boot 的设备假名, 443 语法, 478 |
| L layout_constraint 关键字, 76, 279 LBA, 请参见逻辑块寻址 le0: 无载波 - 收发器电缆问题信息, 511 | OBP WAN Boot 安装要求, 406 WAN Boot 安装中的设置变量, 450, 452 检查 net 设备假名, 444, 471 |

Solaris 9 12/03 安装指南 • 2003 年 12 月

| OBP (续下) | resolve hosts参数, 481 |
|---|--|
| 检查 WAN Boot 支持,442, 443, 470 | root_device 关键字,283 |
| 检查设备假名设置, 443 | root_file参数, 480 |
| 设置 net 设备假名, 444 | root server参数, 479 |
| OpenBoot PROM, 请参见OBP | rootdisk |
| osname 规则关键字, 260, 288 | filesys 的片值,276 |
| osname 探测关键字, 288 | 定义, 284 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 由 JumpStart 设置的值,284 |
| | router-ip 变量, 450 |
| | RPC 超时信息, 200, 515 |
| P | RPC 失败:错误 5: RPC 超时信息, 200 |
| check 脚本的 -p 选项, 237, 432 | rule_keyword 规则字段, 205 |
| check 脚本的 p 选项, 218 | rule_value 规则字段, 205 |
| package 配置文件关键字, 说明和值, 282 | rules.ok 文件 |
| partitioning | 创建, 217 |
| fdisk 分区, 208 | 规则的匹配顺序, 206, 239, 243 |
| 配置文件关键字, 282, 285 | 说明, 217 |
| 实例, 208 | rules 文件 |
| partitioning 关键字,282 | 测试规则, 218 |
| pfinstall 命令, 75, 213 | 创建, 204 |
| PKCS#12 文件 | 定制 JumpStart 实例,254 |
| WAN Boot 安装要求, 411 | 定制 JumpStart 示例, 254 |
| 准备 WAN Boot 安装,424, 465 | 多行规则, 205 |
| Power Management, 55, 72 | 命名, 204, 205 |
| Preboot Execution Environment (PXE), 30 | 实例, 204, |
| printenv 命令 | 使用 check 来验证 |
| 检查 WAN Boot 支持, 442, 470 | 定制 JumpStart 实例, 254 |
| 语法, 477 | 使用 check 验证,218 |
| probe 规则关键字, 说明和值, 260 | 使用 WAN Boot, 431 |
| prtvtoc 命令 | 说明, 204 |
| SPARC: 创建磁盘配置文件, 228 | 添加规则,205 |
| x86: 创建磁盘配置文件, 230 | 通过使用 check 验证 |
| PXE (Preboot Execution Environment), 30 | 派生配置文件和, 221 |
| PXE (引导前执行环境), 540 | 验证 WAN Boot 安装, 432 |
| 17年(月年前197(11515%),340 | 语法, 205 |
| | 注释, 205 |
| | rules 文件中的多行规则, 205 |
| R | rules 文件中的反斜杠, 205 |
| check 脚本的 -r 选项, 237 | Tutes XII TuyXM1L, 200 |
| check 脚本的 r 选项, 237 check 脚本的 r 选项, 218 | |
| RAID-0 卷, 说明, 297 | |
| RAID-0 色,成场,257 RAID-1 卷(镜像), Solaris Live Upgrade | S |
| 创建, 341 | add_install_client 命令的 -s 选项, 255 |
| 创建的实例,343, 344, 345 | SbootURI DHCP 选项, 说明, 66 |
| 创建和升级的实例, 388 | Sbooturi DHCI 选项, 妮妈, 66 Sbooturi DHCP 选项, 用于 WAN Boot 安 |
| 说明, 296, 297 | 装, 439 |
| 要求,311,314 | server_authentication 参数, 480 |
| reset 命令, 122 | set_root_pw 结束脚本, 225 |
| 10000 ml () 122 | 50100pw > 170.000, 220 |
| | |

| set-security-key 命令 | Solaris Live Upgrade (续下) |
|--|--|
| 语法, 478 | 必需的软件包,311 |
| 在 WAN Boot 客户机上安装密钥, 445, 471 | 查看 |
| setenv命令 | 引导环境的配置,382 |
| 设置网络引导信息, 450, 452 | 远程系统屏幕,320 |
| 语法, 478 | 创建 PAID 1 类(绘像) 代名 241 |
| setup_install_server | RAID-1 卷(镜像), 任务, 341 |
| 说明 <i>,</i> 121 | RAID-1 卷(镜像), 说明, 296 |
| 用于 WAN Boot 安装,418 | RAID-1 卷(镜像), 要求, 311 |
| 用于 WAN Boot 安装的语法,475 | 定制内容,任务,346 |
| share 命令 # 후 Lung Clark 민쿠 107, 252 | 配置文件, 353 |
| 共享 JumpStart 目录,197, 253 | 任务映射, 323 |
| shareall 命令,197, 253 | 引导环境, 任务, 325 |
| showmount 命令, 121 | 引导环境,说明, 292 |
| SHTTPproxy DHCP 选项, 说明, 66 | 磁盘空间要求,310 |
| SHTTPproxyDHCP 选项,用于 WAN Boot 安 | 打印到文件,327 |
| 装, 439 | 定制内容, 317 |
| SI_CONFIG_DIR 变量, 221 | 复制 可共享的文件系统 220 |
| SI_PROFILE 环境变量, 220 | 可共享的文件系统,338 |
| signature_type 参数, 480 | 更改引导环境的名称, 379 |
| SjumpsCF parameter, 434 | 激活引导环境,362 卷的重要字,342 |
| SjumpsCF参数, 479 | |
| slice, filesys 值,275 | 命令, 395 配界文件 测过 250 |
| Solaris 9 软件 发行版或版本 | 配置文件,测试,356 |
| | 配置文件,差别归档文件的实例,356 |
| installed 规则关键字, 259, 288 | 配置文件,实例,355 |
| installed 探测关键字,288 组,272 | 配置文件系统 <i>,</i> 326 启动 <i>,</i> 324 |
| 配置文件实例, 208 | |
| 11. 11. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13 | 取消作业,375 删除引导环境,377 |
| 行致, 272 指定软件包, 282 | 升级 |
| Solaris 9 软件的版本, installed 规则关键字, 259 | 任务图 , 34 9 |
| Solaris 9 软件的发行版 | 引导环境, 350 |
| installed 规则关键字,259, 288 | 升级恢复失败, 366 |
| installed 探测关键字,288 | 实例 |
| osname 规则关键字,260,288 | 创建镜像, 343, 344, 345 |
| osname探测关键字, 288 | 定制内容, 347 |
| Solaris Device Configuration Assistant <i>x86</i> | 升级, 385 |
| Platform Edition 软盘, 202 | 升级镜像, 388 |
| 访问, 29 | 使用配置文件安装 |
| Solaris Flash 归档文件, 请参见 归档文件 | Solaris Flash 归档文件, 362 |
| Solaris Live Upgrade | 说明, 292 |
| 安装 | 停止,324 |
| Solaris Flash 归档文件,358 | 为 RAID-1 卷(镜像)选择片, 314 |
| 包含配置文件的 Solaris Flash 归档文 | 文件系统片, 327 |
| 件, 361 | 显示引导环境的名称, 378 |
| 软件包, 323 | 重要字 |
| 比较引导环境, 376 | 配置文件, 354 |
| PLIA JI VICION, OIO | |

| Solaris Live Upgrade 的命令,395 Solaris suninstall 程序 与其它安装方法比较,32 运行方法,135 Solaris Web Start 安装程序,123 命令行界面 (CLI),123 图形用户界面 (GUI),123 要求 x86 系统的 LBA,40 交换大小,40 与其它安装方法比较,31 | T tftpd 守护程序, 515, 516 tip 行连接和定制 JumpStart 安装, 242, 244 totaldisk 规则关键字, 261, 288 totaldisk 探测关键字, 288 Triple DES 加密密钥, 请参见3DES 加密密钥 truststore 文件 插入受信任证书, 465 插入信任证书, 424 说明, 409 |
|---|---|
| 写真它女装为法记权,31 运行方式,123 Solaris 卷管理器,Solaris Live Upgrade 中使用的命令,316 Solaris 软件 发行版或版本 osname 规则关键字,260,288 osname 探测关键字,288 Solaris 软件的版本 installed 规则关键字,288 | U UFS, 201 uname 命令, 121 upgrade_log 文件, 127, 137, 138 usedisk 配置文件关键字, 说明和值, 285 /usr/sbin/rpld 命令, 516 |
| installed 探测关键字,288 osname 规则关键字,260 osname规则关键字,288 osname探测关键字,288 SSL,用于 WAN Boot 安装,424 SSL 专用密钥,请参见专用密钥 SsysidCF 参数,434,478 stty 命令,43,48,242,244 subnet-mask 变量,451 SUNWCall 组,272 SUNWCprog 组,272 SUNWCreq 组,272 SUNWCuser 组,272 SUNWCuser 组,272 SUNWCXall 组,272 | V /var/sadm/system/logs/begin.log文件, 220 /var/sadm/system/logs/finish.log文件, 221 /var/sadm/install_data/upgrade_log文件, 137, 138, 143 /var/yp/make命令, 62 /var/yp/Makefile, 61 volcheck命令, 203 volcheck命令, 200, 202 |
| sysidcfg 文件 WAN Boot 创建, 429 实例, 430 关键字, 57 如何创建, 59 语法, 56 原则和要求, 55 system_conf 参数, 481 system.conf 文件, 请参见系统配置文件 system_type 配置文件关键字 实例, 208 说明和值, 284 | W WAN Boot 安装 bootlog-cgi 程序, 439 在 wanboot.conf 文件中指定, 481 客户机要求, 406 客户机验证 配置, 424 使用 DHCP 支持, 455 /etc/netboot 目录 创建, 422 设置权限, 422 实例, 410 |

| WAN Boot 安装, /etc/netboot 目录 (续下) 说明, 408 | WAN Boot 安装, 安装加密密钥 (续下) 在运行中的客户机上, 447 |
|--|--|
| ickey 命令,447 | 使用 set-security-key 命令, 445 |
| 使用本地 CD 介质, 456 | 安装客户机 |
| OBP 支持,442 | 安装方法, 449 |
| | |
| OBP 中的设备假名, 443 | 需要任务,441 |
| 服务器验证 | 安装散列密钥,444 |
| 配置, 424 | 使用 ickey 命令,447 |
| set-security-key 命令, 445 | 在客户机 OBP 中,445 |
| 系统要求, 405 | 在运行中的客户机上,447 |
| 规划 | 使用 set-security-key 命令, 445 |
| 系统要求, 405 | 安装时需要的信息,412 |
| WAN Boot 最小根文件系统 | 保护数据 |
| 创建, 418 | 使用数字证书,403 |
| 存储在文档根目录中,408 | 使用加密密钥, 403 |
| 说明, 400 | 使用散列密钥, 402 |
| 在 wanboot.conf 文件中指定,480 | 被破坏的二进制,412 |
| wanboot-cgi 程序,423 | 不安全配置 |
| 复制到 WAN Boot 服务器, 423 | 说明, 404 |
| 在 wanboot.conf 文件中指定,479 | 要安装的任务,415 |
| wanboot.conf 文件 | 要求, 404 |
| 参数, 479 | 查看 rules 文件,432 |
| 创建, 435 | 创建 |
| 验证, 436 | rules 文件,431 |
| 语法, 479 | Solaris Flash 归档文件,429 |
| wanboot 程序 | sysidcfg 文件,429 |
| 安装, 420 | wanboot.conf 文件, 435 |
| 存储在文档根目录中,408 | 加密密钥, 426 |
| 说明, 399 | 结束脚本, 433 |
| 在 wanboot.conf 文件中指定,479 | 开始脚本,433 |
| wanbootutil 命令 | 配置文件, 430 |
| 创建加密密钥, 426, 466 | 散列密钥, 426 |
| 创建散列密钥, 426, 466 | 系统配置文件,433 |
| 创建信任证书, 425 | 存储 wanboot-cgi 程序,411 |
| 创建专用密钥, 425 | 非交互安装,450 |
| 显示加密密钥值, 445, 447 | 非交互式安装, 472 |
| 显示散列密钥值, 445,447 | 服务器配置,说明,407 |
| Web 服务器要求,406 | 服务器认证 |
| 安全配置 | 要求, 404 |
| 说明, 404 | 在 wanboot.conf 文件中指定,480 |
| 要安装的任务,415 | 复制 wanboot-cgi 程序,423 |
| 要求, 404 | 共享配置和安全文件 |
| 安全配置,说明,403 | 特定客户机,409 |
| 安全问题, 412 | 整个网络, 409 |
| 安装 wanboot 程序,420 | 整个子网, 409 |
| 安装加密密钥, 444 | 规划 |
| 使用 ickey 命令, 447 | /etc/netboot 目录, 408 |
| 在客户机 OBP 中, 445 | 存储安装文件,407 |

| WAN Boot 安装, 规划 (续下) | WAN Boot 安装, 实例 (续下) |
|--------------------------------|----------------------------|
| 存储配置和安全文件,408 | 创建 rules 文件, 468 |
| 服务器布局,407 | 创建 Solaris Flash 归档文件, 466 |
| 共享配置和安全文件, 409 | 创建 sysidcfg 文件, 467 |
| | |
| 文档根目录,407 | 创建 WAN Boot 最小根文件系统, 463 |
| 何时使用, 400 | 创建定制 JumpStart 配置文件, 467 |
| 加密密钥 | 创建加密密钥, 428, 466 |
| 安装, 444 | 创建散列密钥, 428, 466 |
| 创建, 426 | 创建系统配置文件,468 |
| 显示值, 444 | 定制 JumpStart 配置文件,431 |
| 在 wanboot.conf 文件中指定,480 | 非交互安装, 451 |
| 加密密钥保密性问题, 412 | 非交互式安装, 472 |
| 加密数据 | 复制 wanboot-cgi 程序,464 |
| 使用 HTTPS,403,424 | 检查 net 设备假名, 444, 471 |
| 使用加密密钥,403 | |
| 检查 OBP 中的设备假名, 443 | 检查客户机 OBP 支持, 443, 470 |
| | 交互安装, 453 |
| 检查客户机 OBP 的支持,442 | 配置日志服务器, 439, 470 |
| 交互安装, 452 | 启用服务器认证,465 |
| 拒绝服务攻击, 412 | 启用服务器验证,426 |
| 客户机认证 | 启用客户机认证,465 |
| 要求, 404 | 设置 net 设备假名, 444 |
| 在 wanboot.conf 文件中指定,480 | 使用 DHCP 服务安装, 456 |
| 命令, 475 | 使用加密, 466 |
| 配置 | 通过本地 CD 介质安装, 458 |
| DHCP 服务支持, 438 | 网络安装, 461 |
| WAN Boot 服务器, 418 | |
| 客户机和服务器认证,465 | 文档根目录, 463 |
| 客户机和服务器验证, 424, 426 | 无人参与安装,472 |
| 日志服务器, 439 | 无人参与的安装,451 |
| 配置和安全文件, 说明, 409 | 系统配置文件, 434 |
| 日志服务器 | 在 OBP 中安装加密密钥,446, 471 |
| | 在 OBP 中安装散列密钥,446, 471 |
| 在 wanboot.conf 文件中指定,481 | 在运行中的客户机上安装加密密钥,448 |
| 散列密钥 | 在运行中的客户机上安装散列密钥,448 |
| 安装, 444 | 准备数字证书, 465 |
| 创建, 426 | 事件序列, 400 |
| 显示值, 444 | 数字证书 |
| 在 wanboot.conf 文件中指定,480 | 插入, 424 |
| 散列密钥保密性问题, 412 | |
| 实例 | 拆分, 424 |
| /etc/netboot 目录, 410 | 格式化, 424 |
| sysidcfg 文件,430 | 要求, 411 |
| wanboot.conf 文件, 436, 437, 469 | 说明, 399 |
| 安装 wanboot 程序, 463 | 文档根目录 |
| 插入客户机证书, 426, 465 | 实例, 407 |
| | 说明, 407 |
| 插入客户机专用密钥,426,465 | 文件, 407 |
| 插入受信任证书,465 | 无人参与安装, 472 |
| 插入信任证书,426 | 无人参与的安装,450 |
| 创建 /etc/netboot 目录, 423,464 | 70/(2/ JHJ X 100 |

| WAN Boot 安装 (续下) | wanboot.conf 文件(续下) |
|----------------------------|--------------------------------|
| 系统配置文件 | 实例 |
| 创建, 433 | 安全 WAN Boot 安装, 436, 469 |
| 语法, 478 | 不安全 WAN Boot 安装, 437 |
| 在 wanboot.conf 文件中指定, 481 | 说明, 409, 479 |
| 要求 | 为 WAN Boot 安装创建, 435, 469, 479 |
| | 验证 WAN Boot 安装, 435, 436, 469 |
| DHCP 服务, 406 | 语法, 479 |
| SSL 版本支持, 407 | |
| WAN Boot 服务器, 405 | wanboot 程序 |
| Web 代理, 406 | WAN Boot 安装期间执行的任务, 402 |
| Web 服务器, 406 | WAN Boot 安装的安装密钥, 453 |
| Web 服务器的操作系统, 407 | 存储在文档根目录中,408 |
| 安装服务器磁盘空间,406 | 说明, 399 |
| 客户机 CPU,406 | 在 WAN Boot 服务器上安装, 420, 463 |
| 客户机磁盘空间,406 | 在 wanboot.conf 文件中指定,479 |
| 客户机的 OBP, 406 | wanbootutil 命令 |
| 客户机内存, 406 | 插入客户机数字证书, 425, 465 |
| 日志服务器, 406 | 插入客户机专用密钥, 425, 465 |
| 数字证书, 411 | 插入受信任证书,465 |
| 专用密钥 | 插入信任证书, 425 |
| 插入 keystore 文件, 424 | 拆分 PKCS#12 文件, 425, 465 |
| 从 PKCS#12 文件中提取, 424 | 创建加密密钥, 426, 466 |
| 用于客户机验证, 424 | 创建散列密钥, 426, 466 |
| | 配置客户机和服务器认证, 465, 466 |
| 准备数字证书, 424 | 配置客户机和服务器验证, 425, 426 |
| WAN Boot 安装保密性问题, 412 | 显示加密密钥值, 445, 452, 471 |
| WAN Boot 安装的安全问题, 412 | 显示散列密钥值, 445, 452, 471 |
| WAN Boot 服务器 | 语法, 476 |
| Web 服务器要求, 406 | Web 代理, WAN Boot 安装要求, 406 |
| 复制 wanboot-cgi 程序,423 | Web 代理, 预先配置, 55 |
| 配置, 418 | VVCD (2年, 1次/LHL 直., 33 |
| 说明, 405 | |
| 要求, 405 | |
| WAN Boot 文件系统, 说明, 399 | 安 |
| WAN Boot 最小根文件系统 | 安全 |
| 创建, 418, 463 | |
| 存储在文档根目录中, 408 | 超级用户口令,225 |
| 说明, 400 | 安全 HTTP, 请参见HTTPS |
| 在 wanboot.conf 文件中指定,480 | 安全策略,预先配置,54 |
| wanboot-cgi 程序 | 安全套接字层 ,请参见 SSL |
| 存储, 411 | 安全性 |
| 复制到 WAN Boot 服务器, 423, 464 | WAN Boot 安装 |
| 说明, 409 | 说明, 402 |
| 搜索 /etc/netboot 目录的顺序, 410 | 安装 |
| 选择客户机配置信息,410 | 通过 Solaris 9 安装,221 |
| 在 wanboot.conf 文件中指定, 479 | Solaris Flash 归档文件, 说明, 147 |
| wanboot.conf 文件中间定,479 | WAN Boot, 说明, 399 |
| WAN Boot 安装所需的信息, 435 | 磁盘空间建议,37 |
| YAM DOOL 久农/开面印用心,生33 | 方法比较,31 |
| | |

| 安装 (续下) | 不 |
|-----------------------------|--|
| 开始脚本警告,220 | 不是 UFS 文件系统信息, 511 |
| 任务概述, 25 | The orange and an orange an orange and an orange an orange and an orange and an orange and an orange and an orange an orange and an orange and an orange and an orange and an orange an orange and an orange and an orange an orange and an orange an orange an orange and an orange an orange an orange and an orange |
| 系统要求,37 | |
| | |
| 显示已安装的文件系统,121 | 1- |
| 与升级比较,26 | 部 |
| 远程文件系统,275 | 部署后脚本, 创建, 164 |
| 安装服务器 | 部署前脚本 |
| WAN Boot 安装要求, 406 | 创建, 163 |
| 使用 CD 介质创建, 96, 101 | |
| 使用 CD 介质创建, 实例, 99, 103 | 说明, 178 |
| | |
| 使用 CD 介质设置网络安装,117 | |
| 使用 DVD 创建,87 | |
| 使用 DVD 创建, 实例, 87,89 | 测 |
| 使用 DVD 介质创建,84 | 测试 |
| 使用 DVD 介质创建, 实例, 86 | |
| | Solaris Live Upgrade, 配置文件, 356, 357 |
| 使用 DVD 介质设置网络安装, 92 | WAN Boot |
| 使用跨平台 CD 介质创建, 108, 113 | rules 文件,432 |
| 使用跨平台 CD 介质创建, 实例, 108, 113 | wanboot.conf 文件, 436 |
| 使用跨平台介质创建,104 | 配置文件, 213, 214, 216 |
| 适用的系统类型,79 | |
| 在子网上,86 | 验证 custom_probes 文件 |
| 安装克隆系统 | 测试 custom_probes, 237 |
| | 使用 check,236 |
| 初始安装, 147 | 验证 rules 文件 |
| 更新, 148 | 测试规则, 218 |
| | 定制 JumpStart 实例,254 |
| | 派生配置文件和, 221 |
| | |
| 被 | 验证 rules 文件 |
| | 使用 check,237 |
| 被破坏的二进制, WAN Boot 安装, 412 | 验证 rules 文件 |
| | 使用 check, 217, 218 |
| | pe/13 === / === |
| | |
| 比 | |
| | <u> 4</u> |
| 比较 Live Upgrade 引导环境,376 | 差 |
| | 差别归档文件 |
| | 还可参见 归档文件 |
| | 创建, 169 |
| 变 | |
| | 规划, 153 |
| 变量 | 说明, 148 |
| si_config_dir, 221 | |
| SI_PROFILE, 220 | |
| SYS MEMSIZE, 215 | |
| _ | 拆 |
| | 拆分 Solaris Flash 归档文件,174 |
| | ルバル Sularis Flash 川村大下, 1/4 |
| \ | |
| 并 | |
| 并置, 说明, 298 | |

| 超 | 创建, WAN Boot (续下) |
|------------------------------|-----------------------------|
| 超级用户口令,预先配置,54 | 安装文件, 428 |
| 超级用户口令,使用结束脚本设置,225 | 定制 JumpStart 文件, 428 |
| 超时 RPC 错误,515 | 加密密钥, 426 |
| | 客户机专用密钥, 424 |
| | 散列密钥, 426 |
| | 数字证书, 424 |
| 出 | 文档根目录, 418 |
| | 系统配置文件, 433 |
| 出厂设置 JumpStart, 与其它安装方法比较,34 | |
| | 信任证书,424 |
| | 安装服务器,87 |
| LI. | 安装服务器,使用 CD 介质, 95, 96, 101 |
| 处 | 安装服务器,使用跨平台 CD 介质, 108, 113 |
| 处理器 | 本地文件系统,275 |
| WAN Boot 安装要求,406 | 磁盘配置文件,228 |
| 规则关键字, 257, 288 | 配置文件 |
| 探测关键字, 288 | 派生, 220 |
| | 说明, 207 |
| | 使用 DVD 介质安装服务器, 83 |
| | 使用 DVD 介质创建安装服务器, 84 |
| 创 | 使用 DVD 介质在子网上创建引导服务器, 90 |
| 创建 | 引导服务器,在子网上 |
| /etc/locale 文件,62 | |
| | 任务, CD 介质, 96 |
| custom_probes.ok 文件, 236,237 | 子网上的引导服务器 |
| JumpStart 目录 | 任务, DVD 介质, 83 |
| 服务器, 197 | 使用 CD 介质,115 |
| rules.ok文件, 236 | 创建前脚本, 创建,161 |
| rules.ok 文件,217 | |
| rules 文件,204 | |
| Solaris Flash 归档文件 | |
| 定制, 153 | 磁 |
| 对平台的要求,152 | 磁盘空间 |
| 规划, 153 | WAN Boot 安装的要求, 406 |
| 任务, 165 | WAN Boot 安装要求,406 |
| 任务图, 159 | 规划, 37 |
| Solaris Live Upgrade | 要求 |
| 定制引导环境的内容,任务,346 | |
| 引导环境,任务,325,330,332,333,334, | Solaris Live Upgrade, 310 |
| 336, 338, 339, 340, 341 | 软件组,39 |
| 引导环境,说明, 292 | 磁盘配置 |
| sysidcfg 文件, 59,429 | 创建 |
| UFS, 201 | 基于 x86 的系统, 229 |
| WAN Boot | 磁盘配置文件 |
| /etc/netboot 目录, 422 | 创建 |
| rules 文件,431 | 基于 SPARC 的系统,228 |
| Solaris Flash 归档文件,429 | 说明, 213, 228 |
| WAN Boot 最小根文件系统,418 | |
| | |
| wanboot.conf 文件, 435 | |

复

复制

JumpStart 安装文件, 198, 201, 203 JumpStart 目录文件, 222 Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘, 202 Solaris Live Upgrade 文件系统, 373

咸

感叹号 (!) 规则字段, 205

格

格式化软盘,201

根

根 (/) 文件系统, 非使用中的引导环境的软件包要求, 530 根 (/) 文件系统, 配置文件实例, 193 根环境, 使用结束脚本定制, 224 根片位置, 512

更

更改 Solaris Live Upgrade 引导环境的名称,379 更改目录

Solaris 9 软件在本地磁盘上的映像,198 本地磁盘上的 Solaris 9 SPARC Platform Edition 软件的映像,201 到 JumpStart 目录,218, 237 到本地磁盘上的 Solaris 9 x86 Platform Edition 软件的映像,203 更改缺省引导设备信息,516 更新克隆系统,说明,148

公

公用密钥 Crytpography 标准 #12 文件, 请参见PKCS#12 文件

#

共享, WAN Boot 配置信息, 410 共享 JumpStart 目录, 197, 253

关

关键字

Solaris Flash 归档文件, 178 Solaris Flash 归档文件, 定制 JumpStart, 263 sysidcfg 文件, 57 探测, 233

规

规划

Solaris Flash 归档文件安装, 151 Solaris Live Upgrade, 309 WAN Boot 安装 Web 服务器要求, 406 安装时需要的信息,412 存储 wanboot-cgi 程序,411 存储安装文件,407 存储配置和安全文件,408 服务器布局,407 共享配置和安全文件,410 系统要求, 405 安装方法比较,31 初始安装与升级比较,26 磁盘空间,37 任务概述,25 通过网络安装,29 系统要求,37 规则 rootdisk 匹配规则, 284 测试有效性, 218, 237

rootdisk 匹配规则, 284 测试有效性, 218, 237 多行规则, 205 派生的配置文件, 220 派生配置文件, 221 匹配顺序, 206, 239, 243

实例, 206

| 规则 (续下) | 归档文件, 创建归档文件 (续下) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 验证 WAN Boot 安装,432 | 示例,166,171 |
| 语法, 205 | 存储在文档根目录中以用于 WAN Boot 安 |
| 字段说明, 205, 206 | 装, 408 |
| 规则关键字, 257 | 定制 |
| any | 使用脚本, 154 |
| 说明和值, 257, 288 | 说明, 153 |
| arch, 257, 288 | 段 |
| disksize | Archive Cookie, 说明,177 |
| 说明和值, 258, 288 | Archive Identification, 说明, 178 |
| domainname, 258, 288 | Archives Files, 说明, 178 |
| hostaddress, 258, 288 | manifest, 说明, 178 |
| | Summary, 说明, 178 |
| hostname, 257, 258, 288 | 创建, 163 |
| installed 光明和唐(250, 200 | |
| 说明和值, 259, 288 | 说明, 155, 177 |
| karch, 259, 288 | 用户自定义,说明,178 |
| memsize, 259, 288 | 更新克隆 |
| model, 259, 288 | 说明, 148 |
| network, 260, 288 | 关键字 |
| osname, 260, 288 | Identification 段,179 |
| probe, 260 | section_begin 和 section_end, 179 |
| totaldisk, 261, 288 | 定制 JumpStart,263 |
| 规则字段中的 Bourne shell 脚本,205 | 说明, 178 |
| | 用户自定义, 182 |
| | 管理, 174 |
| | 规划 |
| 归 | 安装归档文件,156 |
| 归档文件 | 创建差别归档文件,153 |
| 还可参见 脚本 | 创建归档文件,153 |
| flar create 命令, 183 | 主系统, 151 |
| JumpStart 配置文件实例,211, 212 | 获得信息, 176 |
| WAN Boot 配置文件实例,431 | 任务图, 159 |
| 安装 | 说明, 147 |
| Solaris suninstall 程序, SPARC, 137 | 压缩, 156 |
| Solaris suninstall 程序, x86, 142 | 与其它安装方法比较,32 |
| Solaris Web Start, SPARC, 126 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Solaris Web Start, x86, 133 | |
| 安装方法, 156 | |
| 定制 JumpStart, 240 | 核 |
| 如何安装, 173 | 核心 Solaris 软件组,272 |
| 使用 WAN Boot, 449 | 核心系统支持 |
| 说明 , 147 | 大小, 39 |
| 在 Live Upgrade 引导环境中,358 | 说明, 38 |
| 创建归档文件 | иц и з, 30 |
| | |
| WAN Boot 安装,429 美型 160 | |
| 差别,169 | 合 |
| 初始安装,165 | |
| 对平台的要求,152 | 合并 Solaris Flash 归档文件,175 |

| 坏 坏块,516 激 激活引导环境 任务,362 说明,304 | 交 交换文件系统 Solaris Live Upgrade 定制, 328, 334 选择片的原则, 317 大小确定, 271 分配交换, 39 内存大小和, 271 配置文件实例, 193 无盘客户机交换空间, 271 |
|---|--|
| 加 加密密钥 安装 使用 ickey 命令, 447 在客户机 OBP 中, 445 在运行中的客户机上, 447 使用 set-security-key 命令, 445 安装方法, 444 实例, 446, 448, 471 使用wanboot 程序, 453 创建, 426, 466 说明, 403 用于 WAN Boot 安装, 426 在 WAN Boot 安装期间加密数据, 403 在 wanboot.conf 文件中指定, 480 | 脚本 Solaris Flash 归档文件 部署前, 创建, 163 创建, 161, 164 定制, 154 原则, 154 重引导, 164 规则字段中的 Bourne shell 脚本, 205 结束脚本, 221, 225, 232 开始脚本, 219, 221, 232 |
| 监 监视器类型,预先配置,55 | Solaris SPARC Platform Edition DVD, 486 Solaris SPARC Platform Edition Installation CD, 488 Solaris SPARC Platform Edition Languages CD, 490 Solaris vs. Platform Edition DVD, 402 |
| 检 检查脚本,用于 WAN Boot 安装的语法, 476 | Solaris x86 Platform Edition DVD, 493 Solaris x86 Platform Edition Installation CD, 494 Solaris x86 Platform Edition Languages CD, 496 Solaris 软件 SPARC Platform Edition CD, 488 |
| 键 键盘语言和布局, 预先配置, 55 | Solaris 软件 <i>x86 Platform Edition</i> CD, 495 结束脚本 定制根环境, 224 规则字段, 206 设置系统的超级用户口令, 225 添加软件包和修补程序, 222 添加文件, 221 |

警

警告:更改缺省引导设备,516 警告:时钟快 xxx 天信息,511

镜

镜像, **请参见**RAID-1 卷

拒

拒绝服务攻击, WAN Boot 安装, 412

卷

卷

RAID-0, 说明, 297 RAID-1, 说明, 297 卷管理器 **还可参见**Solaris 卷管理器 复制, 200, 203

制, 200, 203 Solaris Device Configuration Assistant *x86 Platform Edition* 软盘, 202 Solaris Device Configuration Assistant 映 像, 203

开

开发者 Solaris 软件组,272 大小,39 配置文件实例,208 说明,38 开始脚本 创建派生配置文件,220,221 概述,219 规则字段,205 权限,220 站点特定的安装程序,232

可

可共享文件系统, 定义, 292

克

克隆系统

还可参见归档文件 说明, 147

客

客户机, WAN Boot 安装要求, 406 客户机和服务器认证, 配置 WAN Boot 安装, 465 客户机和服务器验证

针对 WAN Boot 安装进行配置, 424, 426 客户机验证, 针对 WAN Boot 安装进行配置, 424

П

口令,超级用户,225

今

令牌环卡,引导错误,514

路

路径

check 脚本, 218, 237

逻

逻辑"与"规则字段, 205 逻辑块寻址, 40

密

密钥,请参见加密密钥,散列密钥

明

明确的分区值, 283

| 名 名称/命名 custom_probes 文件, 234 rules 文件, 204, 205 派生配置文件名, 220 软件组, 272 | 目录 (续下) 文档根目录 创建, 418, 463 实例, 407, 463 说明, 407 |
|--|--|
| 系统平台名称确定, 121 系统型号名称, 259, 288 用于 WAN Boot 安装的系统配置文件, 434 主机名, 118, 258, 288 名称服务, 预先配置, 54 名称服务器, 预先配置, 54 | 内 内存 WAN Boot 安装要求, 406 规则关键字, 259, 288 交换空间大小和, 271 探测关键字, 288 |
| 目 | |
| 目录 /etc/netboot 插入加密密钥, 426 插入客户机专用密钥, 424 插入散列密钥, 426 插入数字证书, 424 | 派 派生的配置文件,220 派生配置文件,221 |
| 插入信任证书,424 存储配置和安全文件,409 共享配置和安全文件,410 配置和安全文件,说明,409 配置客户机和服务器验证,424 实例,410 说明,408 在客户机之间共享配置和安全文件,409 /etc/netboot目录,422 | 配 配置 Solaris Live Upgrade 文件系统, 326 WAN Boot 服务器, 418 创建磁盘配置文件, 228 用于 WAN Boot 安装的 DHCP 服务, 438 用于 WAN Boot 安装的日志服务器, 439 配置文件 |
| JumpStart rules 文件实例, 204 创建目录, 252 复制安装文件, 198, 201, 203 复制文件, 222 共享目录, 197, 253 权限, 197, 200 添加文件, 221, 222 为系统创建, 200 | Solaris Live Upgrade 测试,356 差别归档文件的实例,356 创建,353 实例,355 测试,214,216 创建,207 规则字段,206 将系统匹配到,206 |
| 大许访问,198 更改 Solaris 9 软件在本地磁盘上的映像,198 本地磁盘上的 Solaris 9 SPARC Platform Edition 软件的映像,201 到 JumpStart 目录,218,237 到本地磁盘上的 Solaris 9 x86 Platform Edition 软件的映像,203 | 命名, 208, 430 派生的配置文件, 220 派生配置文件, 221 匹配系统, 239, 243 实例 eng_profile, 253 marketing_profile, 253 Solaris Flash, 211, 212 |

| 配置文件, 实例 (续下) | 配置文件关键字, partitioning (续下) |
|-----------------------|----------------------------|
| WAN Boot 安装, 211, 431 | 说明和值, 282 |
| 使用 WAN Boot 安装,430 | 指定磁盘, 285 |
| 说明, 207 | root_device, 283 |
| 要求, 204, 207 | system_type |
| 注释, 208 | 实例, 208 |
| 配置文件关键字, 261, 285 | 说明和值, 284 |
| archive_location, 263 | usedisk |
| backup_media, 267 | 说明和值, 285 |
| boot_device, 268 | 分区 |
| booteny createbe, 269 | 排除磁盘, 273 |
| client_arch, 270 | 区分大小写, 261 |
| client_root, 270 | 实例, 208 |
| client_swap, 271 | 文件系统 |
| cluster | |
| 实例, 208 | 本地文件系统,275 |
| 说明和值, 272 | 配置文件重要字 |
| dontuse | forced_deployment |
| usedisk 和,285 | 说明和值, 355 |
| 说明和值, 273 | local_customization |
| fdisk | 说明和值, 354, 355 |
| 实例, 208 | 群集 |
| 说明和值, 273 | 说明和值,354 |
| | 配置文件字段中的 = (等于号), 220 |
| filesys | |
| 实例, 208 | |
| 说明和值,275 | |
| 远程文件系统, 275 | 匹 |
| forced_deployment | 匹配 |
| 说明和值, 277 | rootdisk 值,284 |
| geo 治明和徒(277 | 规则的顺序, 206, 239, 243 |
| 说明和值 <i>, 277</i> | 派生的配置文件,220 |
| install_type | |
| 实例, 208 | |
| 说明和值 <i>,278</i> | |
| 要求, 207, 208 | 片 |
| layout_constraint | 片 |
| 说明和值, 279 | Solaris Live Upgrade |
| local_customization | 定制文件系统,327 |
| 说明和值, 280 | 选择原则, 314 |
| locale 28日年1月 201 | 根片位置, 512 |
| 说明和值, 281 | 规则关键字, 259, 288 |
| no_master_check | 配置文件实例, 208 |
| 说明和值, 281 | 探测关键, 288 |
| num_clients, 281 | |
| package | |
| 说明和值, 282 | |
| partitioning | |
| 实例, 208 | |

| 平台 安装服务器设置, 118 规则关键字, 259, 288 名称确定, 121 匹配系统属性和配置文件, 206, 239, 243 探测关键字, 288 无盘客户机, 270 系统型号名称, 259, 288 | 缺省值 (续下) SI_CONFIG_DIR 变量, 221 分区 排除磁盘, 273 派生配置文件名, 220 已安装的软件组, 272 |
|--|--|
| | 群集配置文件重要字,说明和值,354 |
| 屏 | |
| 屏幕大小, 预先配置, 55 启 | 日 日期和时间, 预先配置, 55 日志服务器 WAN Boot 安装要求, 406 |
| 启动 check 脚本, 217, 218 rpld 守护程序, 516 tftpd 守护程序, 515, 516 | 配置 WAN Boot 安装, 470 日志消息的位置, 439 说明, 406 在 wanboot.conf 文件中指定, 481 |
| 启动引导环境 故障,说明,305 同步文件说明,318 | 针对 WAN Boot 安装进行配置, 439 日志文件 用于 WAN Boot 安装, 439 结束脚本输出, 221 开始脚本输出, 220 升级安装, 127, 137, 138 |
| 取 取消 Solaris Live Upgrade 作业 <i>,</i> 375 | 71722 04, 121, 121, 120 |
| | 软 软件包 |
| 权 权限 /etc/netboot 目录, 422 JumpStart 目录, 197, 200 结束脚本, 221 开始脚本, 220 | Solaris Live Upgrade 添加, 312 要求, 529, 530, 532 管理文件, 219 使用定制 JumpStart 时的要求, 529 添加 使用 chroot, 224 使用结束脚本, 222 |
| 缺省, 分区, 282 缺省值 partitioning 指定磁盘, 285 | 软件组 大小,39 关于配置文件,272 配置文件的,272 配置文件实例,208 升级,28,75,272 说明,39 |

578 Solaris 9 12/03 安装指南 • 2003 年 12 月

| 软件组 (续下) 指定软件包, 282 软盘 JumpStart 目录 为基于 x86 的系统创建, 200 JumpStart 目录访问, 199 复制 Solaris Device Configuration Assistant x86 Platform Edition 软盘, 202 格式化, 201, 203, 540 散 散列密钥 安装 使用 ickey 命令, 447 在客户机 OBP 中, 445 | 升级 (续下) 方法, 27, 75 方法比较, 31 配置文件关键字, 272, 282 清除, 134, 144 任务概述, 25 日志文件, 127, 137, 138 升级失败, 519 使用磁盘空间重新分配, 75 使用定制 JumpStart, 75 系统要求, 37 与初始安装比较, 27, 75 升级安装, 配置文件关键字, 278 升级失败 Solaris Live Upgrade 恢复, 366 重新引导问题, 519, 520 |
|---|---|
| 在运行中的客户机上, 447 使用 set-security-key 命令, 445 安装方法, 444 实例, 471 使用wanboot 程序, 453 创建, 426, 466 使用 WAN Boot 安装保护数据, 426 说明, 402 在 WAN Boot 安装期间保护数据, 402 在 wanboot.conf 文件中指定, 480 | 时 时间和日期, 预先配置, 55 时区, 预先配置, 55 时钟快 xxx 天信息, 511 使 使用 HTTPS 加密数据, WAN Boot 安装, 403 |
| 删 删除 Live Upgrade 引导环境,377 群集(升级时),272 软件包(在软件组中),282 | 收 收发器电缆问题信息,511 |
| 升 升级 | 守 守护程序, 515, 516 |
| Solaris Live Upgrade 任务, 350, 351, 352, 357, 358, 360, 361, 362 升级恢复失败, 366 说明, 302 原则, 350 磁盘空间建议, 37 到 Solaris 更新发行版, 535 定制 JumpStart 安装, 239 | 受 受信任证书,插入 truststore 文件, 465 |

| 输出文件 结束脚本日志, 221 开始脚本日志, 220 升级日志, 127, 137, 138 用于 WAN Boot 安装的 bootlog 文件, 439 | 添加 (续下) 群集(升级时),272 软件包(在软件组中),282 软件组中的软件包,354 使用结束脚本的软件包和修补程序,222 使用结束脚本的文件,221 无数据客户机 使用 CD 介质,116 使用 DVD 介质,91 |
|--|--|
| 数 | 系统, 从网络, 83, 96 |
| 数字证书 WAN Boot 安装要求, 411 | |
| 说明, 403, 411 | |
| 在 WAN Boot 安装期间保护数据, 403 | 通 |
| 准备 WAN Boot 安装, 424, 465 | 通过安全套接字层的 HTTP, 请参见HTTPS |
| III | |
| 探 | 图 |
| 探测关键字 | 图形卡, 预先配置, 55 |
| arch, 288 | |
| disks, 288 domainname, 288 | |
| hostaddress, 288 | <u> </u> |
| hostname, 288 | 网络安装 |
| installed, 288 | 还可参见WAN Boot 安装 |
| karch, 288 | WAN Boot 安装实例,461 |
| memsize, 288 | 定制 JumpStart 安装 |
| model, 288 | 实例, 191 |
| network, 288 | 使用 CD 介质,96, 100, 115 |
| osname, 288 | 使用 DHCP, 81 |
| rootdisk, 288 | 使用 DVD 介质, 84,90 |
| totaldisk, 288 | 使用 PXE, 30,540 |
| | 使用跨平台介质,104 |
| | 说明, 79 |
| 替 | 要求, 79 |
| 替换安装程序, 232 | 准备, 79 |
| 百天文农住/17, 252 | 网络号, 260, 288 |
| | 网络接口,预先配置,54 |
| | 网络掩码, 预先配置, 54 |
| 添 | |
| 添加 | |
| locale.org_dir 表项, 63 | <i>\$</i> ₩ 1 |
| 安装服务器配置 | 微细点用眼 |
| 使用 CD 介质, 117 | 微处理器 |
| 使用 DVD 介质, 92 | 规则关键字, 257, 288 |
| 规则, rules 文件, 205 | 探测关键字, 288 |

Solaris 9 12/03 安装指南 • 2003 年 12 月

| 为 为安装做准备 安装前需要的信息,44 升级前需要的信息,49 为安装准备系统,43 为升级准备系统,48 | 文件和系统 复制 Solaris Device Configuration Assistant <i>x86</i> Platform Edition 软盘, 202 文件系统关键字, 275 文件与文件系统 Solaris Live Upgrade 说明, 292 |
|--|--|
| 未 | |
| 未知的客户机错误信息,509 | 无 |
| 文 文档根目录 创建,418 实例,407,463 说明,407 文件和文件系统 | 元 无法从 file/device 引导信息,511 无法打开 /kernel/unix 信息,511 无盘客户机 交换空间,271 平台,270 无载波 - 收发器电缆问题信息,511 |
| Solaris Live Upgrade 创建 RAID-1 卷(镜像),说明,296 创建原则,313 定制,326 复制可共享的文件系统,任务,338 估算大小,310 选择片的原则,314 在引导环境间共享文件系统,317 UFS 创建,201 WAN Boot 文件系统,399 wanboot.conf 创建,435 说明,435,479 语法,479 安装远程文件系统,275 | 系统配置文件 SjumpsCF 设置, 478 SsysidCF 设置, 478 实例 安全 WAN Boot 安装, 434, 468 不安全 WAN Boot 安装, 434 说明, 409 为 WAN Boot 安装创建, 433, 468 语法, 478 在 wanboot.conf 文件中指定, 481 系统信息,显示, 122 |
| 创建 本地文件系统, 275 复制 JumpStart 安装文件, 198, 201, 203 使用结束脚本的 JumpStart 目录文件, 222 结束脚本输出, 221 开始脚本输出, 220 系统配置 说明, 433 为 WAN Boot 创建, 433 语法, 478 显示共享文件系统, 121 显示已安装的文件系统, 121 | 显示 Live Upgrade 引导环境的名称, 378 tip 行连接和定制 JumpStart 安装, 242, 244 共享文件系统, 121 加密密钥值使用 wanbootutil 命令, 445 平台名称, 121 散列密钥值使用 wanbootutil 命令, 445 系统信息, 122 已安装的文件系统, 121 显示分辨率, 预先配置, 55 |

现 要 要求 现有分区值, 283 custom probes 文件, 234 fdisk 分区, 40 WAN Boot 安装, 405 信 磁盘空间,37 信任锚点,请参见信任证书 交换空间,40 信任证书 内存,37 用于服务器验证,424 配置文件, 204, 207 插入 truststore 文件, 424 使用 Live Upgrade, 309 从 PKCS#12 文件创建, 424 使用 Solaris Web Start, 39,40 网络安装 服务器, 79 修 修补程序,48 疑 检查修补程序级别,313 疑难解答 添加 从错误的服务器引导,515 Solaris Live Upgrade, 312 使用 chroot, 224 一般安装问题,512 使用结束脚本,222 引导系统, 515 修补程序分析器,535 引 颜 引导:无法打开 /kernel/unix 信息, 511 引导磁盘分区布局,新的缺省(基于 x86 的系 颜色深度, 预先配置, 55 统),41 引导服务器 使用 CD 介质在子网上创建,115 验 使用 DVD 在子网上创建,89 验证 说明, 80 针对 WAN Boot 安装进行配置, 424 网络安装的要求,80 用 DVD 创建, 实例, 91 custom probes 文件 测试, 237 在子网上创建 使用 check, 237 使用 DVD 介质, 90 rules 文件 引导环境, Solaris Live Upgrade 用于 WAN Boot 安装, 432 查看状态, 382 测试规则, 218 故障,说明,305 引导前执行环境 (PXE), 540 定制 JumpStart 实例, 254 派生配置文件和,221 引导系统,首先重置终端和显示器,122 使用 check, 217, 218, 237 wanboot.conf 文件, 435, 436 配置文件, 214 硬

硬盘

IDE 驱动器表面分析,516

| 硬盘 (续下) partitioning 配置文件关键字, 282 实例, 208 为 partitioning default 指定, 285 rootdisk 值, 284 安装, 275 大小 根空间, 270 规则关键字, 258, 261, 288 可用空间, 85 探测关键字, 288 分区 | 预 预先配置系统配置信息 使用 DHCP, 63 Power Management, 72 使用 NIS+ 预先配置语言环境, 63 使用 NIS 预先配置语言环境, 61 使用 sysidcfg 文件, 55 使用名称服务, 55, 61 选择方法, 54 优点, 53 |
|--|--|
| 为缺省的分区排除,273 交换空间 Solaris Web Start 所需空间大小,40 分配交换,39 配置文件实例,193, 208 | 远 远程文件系统, 安装, 275 |
| 配直文件实例,193,208 无盘客户机,271 最大大小,271 硬盘驱动器, fdisk 分区要求,40 | 在 在 I/O 中断之后重置显示器和终端, 122 在 rules 文件中换行, 205 在 WAN Boot 安装过程中加密数据 用数字证书, 465 用专用密钥, 465 |
| 映 映射出 IDE 驱动器上的坏块, 516 | 在 WAN Boot 安装期间 使用加密密钥保护数据,426 使用散列密钥保护数据,426 在 WAN Boot 安装期间保护数据 使用 HTTPS,403 |
| 用 用户定义段 Solaris Flash 归档文件 创建,163 用于 WAN Boot 安装的 boot 命令语法,477 | 使用加密密钥,403 使用散列密钥,402 在 WAN Boot 安装期间加密数据 使用 HTTPS,424 使用数字证书,424 使用专用密钥,424 |
| 语 语言环境文件 <i>,</i> 62 | 站 站点特定的安装程序, 232 |
| 域 域 规则关键字, 258, 288 探测关键字, 288 域名, 预先配置, 54 | 整 整个 Solaris 软件组,272 大小,39 说明,38 整个 Solaris 软件组加上 OEM 支持,272 |

整个 Solaris 软件组加上 OEM 支持 (续下) 大小, 39 说明, 38

证

证书,请参见数字证书

终

终端类型,预先配置,55

重

重要文件系统, 定义, 292 重要字 Solaris Live Upgrade 卷, 342 配置文件, 354 重引导脚本, 创建, 164

主

主机名, 预先配置, 54 主文档目录, **请参见**文档根目录 主系统 还可参见归档文件 定制安装, 151 如何安装, 160 说明, 151

外围设备, 152

注

注释

在 rules 文件中, 205 在 wanboot.conf 文件中, 479 在配置文件中, 208

专

专用密钥 插入 keystore 文件, 424 使用 wanbootutil 命令创建, 424 用于客户机验证, 424 准备 WAN Boot 安装, 424

状

状态, 显示引导环境, 372 状态数据库 Solaris Live Upgrade 的要求, 311 说明, 297

准

准备安装 WAN Boot 安装, 415 定制 JumpStart 安装, 193, 218 进行 WAN Boot 安装的客户机, 442 预先配置系统信息 方法, 54 优点, 53

子

子镜像, 说明, 298 子网 安装服务器, 89, 108, 113 使用 CD 介质创建引导服务器, 115 使用 DVD 介质创建引导服务器, 90

튎

最终用户 Solaris 软件组, 272 大小, 39 说明, 38